

भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

द्वारा पुरस्कृत



# पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण

(पानी हवा दूध व मास रवारथ्यविद्यान एवं रवच्छता और वृक्षारोपण)

डॉएस के पुरोहित औपव विमाग बीदा तम सो एण्डा ए एच एम वी एस सी, वीण्ड डी पशुचिहित्सा एव पशुचितान महाविद्यालय

> राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर 334001



एसं के पिटलशर्स आल इन्डिया रेडिया स्टेशन राड, बीवानेर (गंजस्थान) 334 001 प्रकाशक

एस के पिल्लिशस
E 10 पगुजिक्तिसा एवं पगितज्ञान महाविद्यालय
आल इंडिया रेडियो स्टेगन रोड बोकानेर (राजस्थान)

वास्त्रां 43 वकराज का बाग 12 वी शैंड सरदारपुरा जोधपुर 342001

एस के पुरोहित (1946)

© 1988 लेकक प्रथम सस्करण नवम्<u>तर 1988</u> डिसीय सस्करण बनवरा 1990 मृत्य 80 क जावरण श्रीमती उचा पुरोहिन

पूजनीय माताजी श्रीमती श्यामप्यारी पुरोहित एव पिताश्री शिवदत्त जी पुरोहित के लिए जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से यह पुस्तक पूरी हुई ।



#### प्रस्तावना

जीवन के लिये पानी ह्वा, दूध, मास व बनस्पति चहुत ही आवश्यक हैं। मनुष्यो और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बनाये रखने के लिये इन सभी का शुद्ध व आरोग्यप्रद अवस्था में उपलब्ध होना आति आवश्यक है। आज सऔर अभी से ही हमारा घ्येय यह होना चाहिये कि अच्छे स्वास्थ्य के लिये हम हमारे पयावरण को प्रदूर्यित नहीं करें। हर व्यक्ति को स्वास्थ्यविज्ञान के नियमों का ख्वता से पालन करते हुए प्रदूपण पर नियनण पान के लिए मिल जुल कर सामुहिर योग दान देना चाहिये। भारत से पर्यावरण पाने है तिस् से प्रतिचय वडी सच्या में मनुष्य, पशु, मुर्गी व मछली आदि रोग प्रस्त होते है या मर जाते हैं। आप व्यक्ति स्वास्थ्य में मनुष्य, पशु, मुर्गी व मछली आदि रोग प्रस्त होते है या मर जाते हैं। आप व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन हारा हो स्वच्छ व प्रदूपण रहित पर्यावरण बनाये रख सकता है। इस पुस्तक में पर्यावरण प्रदूपण के कारणों का विस्तृत ज्ञान और उससे बचाब के लिये अस्य त महस्वपूण सामग्री प्रस्तुत की गई है।

हि दी म अपने विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण इसमे कुछ विमया और दोप रह जाना स्वाभावित है। विद्यापियों, अध्यापको और अप्य पाठको से भेरा निवेदन है कि वे इस पुस्तक की पुटिया धूर करने और इसको और भी अधिक उप योगो बनाने के लिए आवश्यक सम्राव लेखक को भेजने की क्रपा करें।

इस पुस्तक की भाषा सुधार हेतु मुझे श्री ऋषि कुमार रगा, राजकीय मुद्रणालय, बीक्नोनर और डा सत्वनारायण स्वामी, राजस्थान अभिलेखागार विभाग, बीक्नोनर से पर्यान्त सहायता मिली है। मैं आपका आभारी हु।

मैं अपने सुयोग्य प्रकाशक श्रीमती उपा का आभारी हू जिनके सतत् प्रयत्न से यह पुस्तक इतनी सुन्दरता से प्रकाशित हो सकी है।

बीकानेर नवम्बर, 1988

एस के पुरोहित



# विषय सूची

#### वधम भाग

#### पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवंदरण

1 पानी

9 42

पानी का बढता दुरपयोग और प्रदूषण-9, पानी के उपयोग-9, पानी द्वारा मनुष्यो और जानवरों में फलो वाले रोग-10, जल प्रदूपण के बारण-12, जल प्रदूपण स बचाव और नियत्रण-14, प्राकृतिक पानी में पाई जाने वाली सामा य अशुद्धिया-15, धातओ पर पानी की शिया-19, पानी की कठोरता, इसका महत्व और मद करना-21, पानी की साफ बरना-25, पालत पश्चओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिये पानी की आवश्यकताए-40

2 gar

43-69

हवा का प्रदूषण-43, हवा मं प्रदूषण के कारण-45, वायु पदुषण का मनुष्यो, पश्चओं और पौधों पर असर-46, वाय प्रदयण से बचान और उसका नियनण-54. नमना लेने की विधि, लेबल लगाना और प्रयोगशाला म भेजना-55 है टीलशन-57. खराब वे टीलेशन के क्प्रभाव-66, प्रकाश-66

3 स्वच्छता

70-100

स्यूऐज इक्ट्रा करना, हटाना और उसका निस्तारण-70, मनुष्या या पणु आवास गृहा से गदे पानी की निवास प्रणाली के लिये कुछ सिद्धात-71, नलो की किस्मे, ढाल और आकार-72, दप-73, स्यूबर पालियों की जाच-74, भूमि पर पानी और मैले की निकास प्रणाली-75, पणुणालाओ के लिये भूमि आर भूमिगत मोरिया-76, स्यूऐज का विस्तारण घरेलू स्यूऐज-78, कारखानी का स्यूऐज-85. गोवर की खाद तथा उसे ऊर्जा के स्नात के रूप म सुरक्षित रखना-गोबर उठाना व सग्रह करना-91 गोबर के निस्तारण की विधिया-93, घरेलु सबन्वी-98, मक्त्वी से फैलने वाले रोग-99, पशुओं के मल म पाये जान बाले सदम जीवाण-99

4 द्रष

101-119

दूध या प्रदूषण-101, दूध से फलो वाले रोग-103, दूध द्वारा मनुष्योग पलन वाले पशुओं के राग-104, दूध द्वारा रोगी मनुष्यो स स्वस्थ मनुष्यो म पैता वाल रोग-112, दूध से मनुष्यों में फलने वाजी अप बीमारिया-116, दूध प्रदूपण के कारण-117, प्रध का प्रदूषित होन स बचाने व नियमण के उपाय-118

5 मांस 120 139

मास-120, मास द्वारा मनुष्यो फलन वाले वसुओ के रोग-121, दूषित मास के सम्पन्न स मनुष्या म फलन वाले पशुओं के रोग-124, मनुष्या म इतित मास त्यान से विवायणता-132 मास व अण्डे द्वारा एलर्जी-136, पित्रच विपल पदाय-136, मास करा रासायनित पदार्थों स सदूषण-136 प्रांत्या में मास व अण्डो द्वारा मनुष्यों म फलन वाल रोग-136, मास करा प्रदाय में स सदूषण के नारण-138, मास को प्रदूषित हाने स

6 पशुओं के शव अयोग्य एव बचे हुए मास का निस्तारण 140-144 गाउना-141 शवी के लिय बनाय गय बुआ वा उण्याग-142, जलाना-142 शवी से बाट प्रोडकर बनाना-143

7 युक्षारोपण

145 150

युश्वारायण द्वारा प्रदूषण से मुक्ति वा एर उपाय-145

#### द्वितीय भाग

#### पानी और हवा का विश्लेपण (प्रायोगिक)

8 पानी स्नोतों से प्रयोगशासा तक परिचय-153, पानी के स्रोत-153 पानी का नमूना एव उसका परीक्षण-154,

प्रयोगशाला मे नमूना भेजन की विधि-160

9 पानो के नमूनों का भौतिक परीक्षण
161-164
परिचय-161, राग-161, गध-162 स्वाद-162 कावनिक पदाय-163,
तापकम-163, मान-164, गदापन-164

10 पानी के नमूर्तों का रासायनिक परीक्षण 165 182 अधारिवक अधुद्धिया (पुण सम्बर्धा) अमीनिया-166 स्वतेराहरू-166, सहक्ट-167 नाइट्राइटस-167, माइट्रेटस-167, प्राह्ट्रेटस-167, प्राह्ट्रेटस-167, प्राह्ट्रेटस-168, साइनाहरू-168, होस प्रयाप-169, पानी नी बठोरसा-169, वलाराहर स्वते मात्रा कर क्याना-170, माइट्राइट और नाव्ट्रेटस का मात्रा वा परीक्षण-171, प्रतोराइट की मात्रा के सिये परीक्षण-173, प्रह्र्यित व गटटर क पानी मे बी जो ही मात्रा-173 कमीवस आसीजन डिमा ड-175, धारिवक अधुद्धिया (पुण सम्बन्धी)-176 लाहा-177, साबा-177 सीसा-178, आसीनिक-178, जानवरा के पोनी मे विपन्ने रासायनिक परावों की समिति मात्रा का मागदान-179, जानवरों के लिए पीन के पानी मे मैग्नीसियम की सीमित मात्रा-179, जानवरों कीर मुग्या के लिये स्वयुक्त पानी के बारे म मानव-180, मनुष्यों के पीने के पानी मे सामार्थन-180,

22 414) 44 MINISTER 21115 1115	100 171
परिचय-183, उद्देश्य-183, उपकरण-184, उपकरणी की जीव	•
करना-184, स्टेण्डड प्लेट काउट 185, कोलीफाम जीवाणु-18	8, अनुमानित
कोलीफाम की गणना-189, क फर्मेंटरी परीक्षण-191, मेम्ब्रेन द्वा	रा छानन की
विधि-191, कम्प्लीटेड परीक्षण-191, पानी का फीकल स्ट्रेप्टाके	क्याई के लिये
परीक्षण~192, पानी के मानक-193	
12 पानी का सूक्ष्मदर्शी यत्र द्वारा परीक्षण	195-197
13 बागुकाजविक् परीक्षण	198 201
परिचय-198, उद्देश्ये,-198, विधियाँ-199, हवा मे व्याप्त हटाना-199	सूक्ष्मजीवो को
14 कावन डाइआवसाइड की मात्रा जात करना	202-204
परिचय-202, उद्देश्य-203, विधियाँ-203	
15 आपेक्षिक आद्रता व ओस बिन्दु का अनुमान	205 207
परिचय~205, उद्देश्य <b>~205</b> , विधि—206	
16 ਕਰਾ ਦੀ ਸੀਤਕਰ ਸਤਿ ਜਕ ਰਾਜ ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਰਤ	208 210

परिचय-208, उद्देश्य-208, विधि-209, वायु वेग-210

परिशिष्ट-४

परिशिष्ट 11

परिशिष्ट-III

183 194

211-217

218-219

220

11 எதி காதியாவிக் பொரசியா



<sub>प्रथम भाग</sub> पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण



# पानी

पानी का बढता दुरुपयोग और प्रदूषण

मनुष्यो, पशुआ और पौघो के जीवन और बढे तरी के लिये पानी प्राथमिक महत्त्व रखता है। यह शरीर म पानी की मात्रा और उसका तापक्रम बराबर बनाये रखने में सहायक है। हमारे शरीर में कुल भार के अनुपात में 75 प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। यह पसीने, मल और मुत्र के द्वारा शरीर म नाम न आने वाले और हानिप्रद पदार्थों को दारीर से बाहर निवालने म सहायता करता है। पानी के मामले में इस देश की गिनती दुनिया के सम्प न देशों में होती है मगर दुर्भाग्य की बात है कि वही पर वर्षा बहत और कही पर नहीं के बराबर हाती है इसलिये इस देश में पानी की समस्या एक विकट गमस्या है। साथ ही साथ पानी का रख रखाद व उप योग ठीव से नहीं होने के बारण पानी के प्रदूषण की समस्या विवराल रूप धारण कर चुकी है। ज्यादा पानी बरसना, बाढ झाना, मुग्ना पहना एव घरो और सारखानी से निवलने वाला गदा पानी आदि इस समस्या मे आग मे घी डालने का काम कर रहे हैं। इनसे प्रदूषण इतना बढ रहा है कि नलकूपा, हैंडपम्पो और पानी के स्रोतों से रगीन पानी आने लगा है। पानी मे मनुष्यो और पशुओं मे बीमारी पैदा करने वाले सुदम जीवाण, रासायनिक विष, कारावाने और घर की नालियों का पानी और मावनिक तथा अकावनिक पदाथ पाए जाये तो उसे प्रदूषित पानी कहते हैं। पानी मा प्रदूषण मूरयतया मनुष्यो और पशुओ ने द्वारा ही होता है।

पानी वें रासायितन मिश्रण म दो भाग हाइड्रोजन और एवं भाग आवसीजन का होता है। बाप्प रूप म पानी बहुत शुद्ध होता है लेकिन जब वर्षा के रूप में यह परती पर बहुता है तब यायुमण्डल और परती की अपुद्धिया अपन साथ पोल रूता है। पानी में पदार्थों को पोलने का गुण होने के कारण यह आमानी से दूषित हो जाता है, इसल्ये यह कभी भी शुद्ध रूप म नहीं पाया जाता।

#### पानी के उपयोग

1 घरेलू उपयोग

(ए) मनुष्यों के पीने के लिये (बी) माना पकान के निये (मी) धाने के लिये (डी) प्रमुखा के पीन और उनने परा की मनाई के लिय (६) नहाने के लिय (एफ) गाडिया घोने के लिये (जी) बागवानी के लिये (एष) घरों को ठडा रक्ष के लिये।

#### 2 सार्वजनिक उपयोग

(ए) नानियों की सफाई (बी) गिलयों की सफाई (सी) अस्पताल की सफाई (डी) नहांने के बृढ के लिये (इ) मुत्रालय की सफाई (एफ) पीने के निये सावजनिक नता।

#### 3 कारलानों के लिये

(ए) सोहा (बी) स्टील (सी) कागज (डी) कपडा (इ) रेस व बमडा उद्योग (एक) मछली वालन (बी) दाना बनाने का कारखाना (एव) दूस की डेमरी और अप उस्तेग ।

#### 4 कवि सम्बन्धी उपयोग

पानी द्वारा मनुष्यों और जानवरों में फैलने वाले रोग

प्रदूषण द्वारा मनुष्यो और पशुओं में सूक्ष्म जीवो और रमायनों की उपस्पिति के कारण बहुत से रोग हो जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

(ए) पानी मे सूक्ष्म जीवाणुबों की उपस्थिति वे कारण मनुष्यों में होने वासे रोग —

	1	
सक्रामक रोगो	सूध्म जीवाणुओं की	रोग
के कारण	किस्मे/दग	
वाइरस	हिपटाइटिस वाइरस ए और वी	वाइरल हिपटाइटिस
	पोलियो वाइरस	पोलियोमाइलाइटिस
<b>वे</b> वटीरिया	बलोस्ट्रीडियम बैलशाई	गस गेंग्रीन
	ऐस्करिटीया कोलाई	गेस्ट्रोए टराइटिस
	पास्चुरैला टूलेरेिसस	दूलेरिमिया
	साल्मोनीला टायफी	टायफीयड
	साल्मोनीला पेराटायको	वेराटायफौयङ
	शिगला स्पीशीज	बसिलरी डिसेटरी
	स्ट्रेप्टोकोक्स फीकलिस	एटराइटिस
	विबियो कौलेरा	वीलेस (हैना)
स्पाइरोकीटस	लेप्टोस्पाइरा-~	
	इवटीरीहिमोरैजिका	बेल्स रोग
प्रोटोजोआ	ए टेअमीबा (स्टोलिटिका	अमीबिएसिस
	जिआरहिया लेम्बलिया	जिआरडियेसिस

हैल्मि य	ऐकेस्रिस लम्बीववायडस	ऐस्वेरिस रूग्णता (दस्त लगती है)
	ए ट्रोबियस बर्मीकूलरिस	ग्र ह वम, इनसे क्लावट, पुमोनिया आदि होता है।
	इराइनोकोकस ग्रेपूलोसस	हाइडेटिड रोग
	ड्रेकनकूलस मोडोनसिस	नारू रोग (इस रोग के भ्रूण साइक्लोप में पनपते हैं और इन्हें मनुष्य पानी के साथ पी लेता है)
	सिस्टोसोमा जापानिकम	सिस्टोसोमिएसिस-
	सिस्टोसोमा वान्सिन	रूग्णता (यह पानी म रहने
	सिस्टोसोमा हिमेटोवियम	दाले सिरनेरिया मे पाया जाता है)

(वी) पानी म सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण पशुओं में होने वाले

रोग −		
सङ्गामक रोगो के कारण	सूक्ष्म जीवाणुओ की किस्मे	रोग
वायरस	शुरपका मृहपका राग की बायरस	सुरपना-मुहपना रोग
	रि-डरपस्ट वाइरस	पनुष्लेग या रिडरपैस्ट
	पू कसल वाइरस या रानीमेत	न्यू न सल रोग या रानी सेत
	रोग की वायरस	भी बीमारी
वैक्टीरिया	बैसिलस ए प्रे सिस	ए ध्राँवस
	ब्रूसेला एवाटस	<b>द्र्</b> सेल्लोसिस
	बलोस्ट्रोडियम बेलशाइ	गस ग्रेंग्रीन
	बलोस्ट्रीडियम शोभिआइ	लगडी रोग
	एरिसिपेलोग्निबस रूजियोपेयो	सुअरो मे एरिसिपेलास
	ऐस्करिटीया कोलाई	वछडो मे दस्त लगना
	माइकोबक्टीरियम	
	पैराटयुवरक्युतोसिस <b></b>	जोने रोग
	माइकोर्वैक्टोरियम—	•
	टयुवरवयुलोसिस	क्षय रोग
	(गाय, मनुष्य और मुर्गी म क्षय	
	रोगा के जीवाणुओ की किस्मे)	

	बैसिलस मैलिआई	ग्लैंडस
	स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई	स्ट्रेगल्स
स्पाइरोकीटस	लेप्टोस्पाइरा बोविस	गायो मे लेप्टोस्पाइरा ना रोग
	लेप्टोस्पाइरा केनिकोला	मेनियोला ज्वर
	लेप्टोस्पाइरा	
	इक्टोरोहिमोरेजिका	वेल्स रोग
प्रोटोजोआ	आइमेरिया की किस्म	पद्म पक्षियो मे बाबसीडीयोसिस
		कारोग
	ए देअमीबा हिस्टोलिटिका	कृतो में अमीविएसिस का रोग
हैल्मि च	फैसियाला हिपैटिका	फसियोसा रग्णता
	सिस्टीसरक्स बोविम	मासपेशियो मे सिस्टीसरकस
		<b>बी अवस्था</b>
	डाइफाइलोबोग्रीयम लेटम	साइक्लोप्स मे मध्य अवस्था और
	41411401411141 VC1	मछली मे प्लीओसर्वोइड
		लावल अवस्या
	इकाइनोकोकस ग्रेप्सलोसस	पशुओं में हाइडेटिड रोग
	टोक्सोकेरा वे निस	ऐस्केरिस रुग्णता
		(दस्त लगती है)
	ऐस्केरिस सम्म	एस्केरिस के कारण फेपडो में
		सूजन बाना

(सी) मनुष्यो और पशुकाम निम्न रसायन पानी मे होने पर वई तरह के रोग पदा करते हैं—

(ए) अम्त (बी) लार (सी) साबुन को घोलने वाले रसायन (डी) आर्सेनिक (इ) सायनायड (एफ) सीसा (जी) नाडट्रोजिनस पदाय (एच) जीको को हानि पहुचाने वाले कावनिक पदार्थों के मिश्रण (आइ) सल्फाइड (जे) पिगमेटस (के) डाइज (एन) ब्लीचिंग पदाय ।

#### जल प्रदूषण के कारण---

- घरों से निक्लने वाला ादा पानी (मल, मूत्र, रसोईघर और स्नानघर)
- 2 कारखानो से नित्रलने वाला गटा पानी
- (ए) रोग पैदा करने वाले जीवाणु और (बी) मौलिक पदार्थी म प्रथक होने योग्य
- कावनिक पदाय । (ए) विपले रसायन (घात्विक और
- अधादिक) और (वी) रोग पैदा करने वाले जीवाणु।

3 वागुमण्डल

- (ए) अम्ल (बी) शार (सी) काबनडाइ-आवसाइड और (डी) सल्फर डाइटावसाइड ।
- 4 कृषि सम्बंधी प्रदूषक
- (ए) उबरक (बी) कीटनाशक रसाया ओर (सी) पत्तियों का सहना।

5 भौतिक प्रदूषक

- (ए) गर्मी और (दी) आणविक विकिरण।
- 6 सवो का उचित उग से निस्तारण नहीं करना।

भारत मे 80 प्रतिदात लोग गावों में बसे हैं, और उम्मे से ज्यादातर अनपड़ हैं। ये लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी से अनिम्झ हैं। प्रामीण सोम ज्यादातर हिंप और पशुओं के मल सूत्र का सही उम में निस्तारण नहीं होने से और कृषि के काम में लाये जाने वाले रासायनित्र उपरव और वीटनाशक रसायन का फसलों पर सही तरीने से उपयोग नहीं कर पाने के नारण पारी के प्रदूषण की समस्या वडती जा रही है। बहुते हुए पानी में शवो को प्रतास का फसलों पर सही तरीने से उपयोग नहीं कर पाने के नारण पारी के प्रदूषण की समस्या वडती जा रही है। बहुते हुए पानी में शवो को प्रतास की महिला की समस्या उठ जहीं हुई है। गावों में सोग पीने और इसरे काम के लिए पोदर सा तासाब के पाने पिनर रहते हैं। यहां में सोग पीने और इसरे काम के लिए पोदर सा तासाब के पाने पिनर रहते हैं। यहां में सुपा वो सहे से यपने मत और मून द्वारा प्रपूषित भी करते हैं। कुछ पणु जस सूजर और मैस भी गर्धी से बचने के लिए इसमें तरते रहते हैं और पानी को मल और मूत द्वारा सुष्ति व नरते हैं।

वर्षा के मोसम मे नातियों का रख रखाव ठीक उप से नहीं हों। के कारण तथा वाढ अने पर अनसर कुत्रों और तातायों जा पानी दूषित हो जाता है। यह पानी अपने साथ सेतों, फसलों और भूमि के उबरक, कीटनाशक न्सायन, कावनिक पदाथ, मल मूत्र, जीवाणु और खरपतवार आदि बहाकर से जाता है और पानों के स्रोतों में मिलन पर उहें भी दूषित करता है। इस प्रकार ऐसा पानी पीकर भंजुंखी और प्रभुनों को भारी नुकक्षान उठाना पडता है।

दूषित पानी का उपयोग दूध की देयरी और उससे बनने बाले पदायों के लिए ठीक नहीं होता। दूषित पानी से इनका प्रदूषण होता है और "मका उपयोग करने वालों को सेहत पर प्रतिकृत असर होता है। कुछ जीवाणु जस बलोस्ट्रीटिंगम बिस्ताई और ए अक्त आदि जब पानी के प्रदूषण से दूप में मिल जाते हैं तब बाद दूध को पुछ समय के लिए उचाता जाये तो भी वे समाप्त नहीं होते हैं गौर ऐसे दूध मो पुछ समय के लिए उचाता जाये तो भी वे समाप्त नहीं होते हैं गौर ऐसे दूध मो पीने पर मनुष्य अक्सर हा रोगों से पीडित हो जाते हैं।

ऐसा सोबा जाता है कि शान वाले समय मे आणविश विकरण पैदा करने बाले तत्व पानी में मिलकर प्राणियों वे लिये काफी भयकर समस्या पदा करेंगे। एटोमिक रिएनटर से, अणु बिजलीघर से या आणिवक विकिरण तस्य रखने वाछे कारखानों से विकिरण की अल्प खुराक पानी के झोतों में मिल कर उसे सदूषित कर सकती है। यह निसी दुरमन देश द्वारा भी निया जा सनता है। आनाम व दूसरो जगह से समातार एक साल में 01 राड (Rad) विकिरण मिलता है। विकिरण की मात्रा एक साल में 5 राड से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। राड निसी के द्वारा प्रहण की गयी विकिरण खुराक की इकाई है। यह एक प्राम मार्थ पियायो या किसी पदाय के द्वारा प्रहण की गयी विकरण खुराक की इकाई है। वह एक प्राम मार्थ पियायो प्राम की सी पियायो या एक साल में 5 पाड किसी पदाय के द्वारा प्रहण की गयी विकरण खुराक की सात्रा होती है (एक एम राड 0001 राड)। चिनिस्तकों के अनुसार विकरणण से पता चता हैं कि जन स्थानों पर विकरण का स्तर कम था बहा केंसर रोग की दर भी कम थी।

#### जल प्रदूषण से बचाव और नियत्रण

- 1 लोगों को पानी के प्रदूषण के बारण और इसते होने वाली हानियों के बारे में शिक्षित करना चाहिये। लोगों को इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि अच्छा और साक पानी स्वास्थ्य के लिये जरूरी है, और इसलिये अपनी बुरी आदतों को स्वार्ग जिससे पानी के लोतों को ह्वार्य होने से बचाया जा सके। लोगों को लास्य-सम्बधी जानकारी दें जिससे वे अपना स्वास्थ्य-सम्बधी जानकारी दें जिससे वे अपना स्वास्थ्य जच्छा रख सकें और शुद्ध व आरोग्यप्रद पानी की जानकारी द्वारा वे पानी के प्रदूषण को बचाने और उसे नियमण मे रखने को सवा ही तयार रहें।
- 2 विद्याद्वारा हर व्यक्ति को पानो के भीतिक मुणो की जानकारी दी जाये, जित्तसे बहु पानी पीने से पहले उसना स्वास्थ्य की दिन्द से अच्छे होने की पहचान कर सके। उसे पानी के रग, गय, स्वाद, वावनिक पदाथ, मान और गय-सापन आदि के बारे में जानकारी होने से वह पानी वा भौतिक परीक्षण तुरत कर सकेगा। इस परीमण में प्रयोगवाला के सामान की ब्यादा जरूरत नहीं रहती है और इसे किसी भी जगह जहां चाहे तुरत किया जा सकता है। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति को प्रयूपन की किस के बारे में तुरत पता लग जाता है और वह आसानी से सोच सकता है कि यह पानी पीने या किर विस्ती और जरूरत वी पूर्ति के विष् काम में सिवा जा सकता है कि यह पानी पीने या किर विस्ती और जरूरत वी पूर्ति के विष् काम में सिवा जा सकता है कि व्यव गानी पीने या किर विस्ती और जरूरत वी पूर्ति के विष् काम में सिवा जा सकता है कि व्यव गानी पीने या किर विस्ती और जरूरत वी पूर्ति के विष्
  - 3 परों और कारखानो से निकली गदगी के ठीक से निस्तारण का जान होना चाहिए।

पानि में पाई जाने वाली ज्यादातर अद्युद्धियों को हुटाने के लिए पानी की इन दुइंग करके रखना, उसे साफ करना और स्टरलाइजेसन आदि के सरीके अपनायें जाते हैं। तेल, रग और लवण से प्रदूषित हुए कारखाने के गर्द पानी का सहीं का से उपनाय करने के रपचाव ही उसे नारखाने ने बाहर छोड़ना चाहिये साकि इस से उपनाय करने के रपचाव ही उसे नारखाने ने बाहर छोड़ना चाहिये साकि इसके द्वारा परतलीय और भूमिगत पानी दूषित नहीं हो।

- 4 मुए पर चबूतराऔर उसके पास की नातियाठीक ढग से बनावें। पक्षियो को जाली लगा कर कुए मे जाने से रोकें और यह भी ध्यान रहें कि उस पारी में पेड की पत्तिया आदि न गिरने पाए।
- 5 किसी भी जलस्रोत में से पानी निकालते बक्त साफ बास्टी और रस्सी आदि का उपयोग करें।
- 6 जानवरों को पानी के स्रोतों मे नहीं जाने दें, उनके पानी पीने के लिए कुडी आदि की व्यवस्था करें।
  - 7 नदी और तालाब में कपडे घोने पर तुर त रोक लगाए।
- 8 जमीन पर गदा पानी ले जाने के लिए पक्की नालिया बनवाएँ जिससे पानी का रिसाव रोका जा सके।
- 9 सीवर-लाइन के पाइप से गदे पानी का रिसाव नही होना चाहिए अगर ऐसा होता हो तो उसे सुरन्त रोकें।
  - 10 शवो को पानी के स्रोतो में या उसके आस पास नहीं डालने देवें।
- 11 बाढ के समय नदी, तालाव और कुओ का पानी उपचार के बाद ही पीने के काम में लें। इसके लिए पानी को उवालकर, क्लोरीन द्वारा या पोटेशियम परमैंगनेट आदि किसी एक विधि को अपनाकर, पानी साफ करके पीने के काम में लें।
- 12 अब भी पीने के पानी का घरेलू या कारखाने के दूपित पानी से सदूषण हो जाये तो वह स्थिति कानून की मदद से नियत्रण मे लाई वा सकती है। यह कानून पानी के प्रदूषण को नियत्रण मे लाने के लिए ही बनाया गया है (पानी कानून 1974, पानी के प्रदूषण से बचाव और नियत्रण के लिए)।

प्रदूषित पानी ने भौतिक, रासायिनिक, जिवक, सूक्ष्मदर्शी और उसके स्रोतो के आस पास के भौगोलिक परीक्षण और सही उपचार द्वारा मनुष्यो और जानवरी में पानी के द्वारा फलने वाली बीमारियो का सही दम से बचाव और नियत्रण किया जा सकता है।

# प्राकृतिक पानी में पाई जाने वाली सामा य अशुद्धियां

प्राकृतिक पानी कभी भी धुढ और आरोग्यप्रश्न अवस्था में नही पाबा जाता। आसुत पानी 100 प्रतिकात धुढ होता है लेकिन यह पीने के लिये ठीक नही होता और काभी महगा होता है। एक अच्छे पीने के पानी में नुकसानरेह पदाय नहीं होते और याद इसमें कुछ पदाय ऐसे हो तो वे वीने के लिये बताई गयी निश्चित सीमा में ही होने चाहिये। इसका पता पानी के भीतिक, रासायनिन, सुस्मदर्शी और जैविक परीक्षण द्वारा आसानी से किया जा सकता है और पानी को वितरण से पहले ही उसमें संनुक्सान देने वाले पदार्थों को उचित विधिया द्वारा हटा दियां जाता है।

पानी में कावनिक या अवायनिक पदाध, चाहे वे पुसी अवस्या में हो या छोटे छोटें कपो के रूप में दिखाई देते हो, अधुद्धिया बहलाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि पाई जाने वाली सभी अधुद्धिया मनुष्यों और जानवरों के लिये हानिवारक ही हों। बणों में रूप में दिखाई देने वाली अधुद्धिया पानी को कुछ समय तक समह करके रखने से बतन के पैदे में बठ जाती हैं या ऐसी अधुद्धियों नो छानने नी विधि द्वारा भी पानी से हुटाया सचता है। सामा यतया निम्न प्रवार की अधुद्धिया पानी में पाई जाती हैं—

- 1 अकावनिक अशुद्धियां
- (ए) घुली हुई अनाबनिक अधुद्धिया
- (बी) तैरती रहने वाली (Suspended) अकावनिक अधुद्धिया
- (ए) घुली हुई अकायनिक अशुद्धियां

प्राइतिक पानी जब भूमिगत चट्टानो मे से गुजरता है तो अपने साथ इसकें खनिज सबण पोल लेता है। इसकी पाई जान वाली मात्रा घट्टान की किस्म (जिससे पानी गुजरता है) पर निभर करती है और ये निम्न है

- (1) कावन बाइआवसाइड की उपस्थिति में कार्बोनेटस आफ साइम पानी में अस्पाई कठोरता पदा करते हैं। इसे पानी को उवाल कर हटाया जा सकता है। पानी के उवालने पर कावन डाइआवसाइड निकल जाती है और कार्बोनेटस आफ साइम बतन के पैदे में वठ जाते हैं।
- (॥) किस्त्वाम तथा मैग्नीशियम के सत्केट, क्लाराइड और नाइट्रेटस की उपस्थित के कारण पानी मे स्थाई कठोरता उत्पन्त करते हैं। इसे दूर करने के लिये पानी मे चूना और घोने वाला सोडा डाला जाता है। ऐसा पानी भोजन पकाने, बाइलर, दबाई के घोल और भेड को रासायितक घाल से स्नान कराने के लिये जपपुत्रन नहीं है। ऐसे पानी का जपयोग करने से साबुन का काणी नुक्सान होता है। अधिक कठोर पानी पीने पर दस्त व पेट को बीमारी की शिकायत रहती है।
- (m) पानी म अत्यधिक सवण नी मात्रा उसमें नालियो के पानी से सदूपण का होना बताती है। महरे कुओ और समुद्र के पानी में भी सवण नी अत्यधिक मात्रा होती है।
- (1v) जिस पानी म सनिज परायों की मात्रा एम पी एल से ज्यादा है। उसे घरेळू त्रपणोम में नहीं लाना चाहिरे। ये पदाम सीसा, आर्सेनिन, साहनाइड, तावा मानीज, जस्ता रीना, एस्यूमिनियम, पारा, आयोडीन, एटीमनी और फ्लोरीन हैं।

## (बी) तैरती रहने वाली अकावनिक अशुद्धियां

इस प्रकार की अधुद्विया मिट्टी, चाक और लोहे के आक्साइड इत्यादि मे होती हैं। इनसे छरीर को हानि नहीं होती परतु कुछ सत्व करीर की पाचन क्रांकि को निपाइते हैं। उन्हें छानने की विधि द्वारा पानी से हटाया जा सकता है।

## 2 बाबनिक अञ्चितिया

- (ए) प्लाहुई काबनिक अशुद्धिया
- (बी) पानी में तैरती रहने वाली कावनिक अधुद्धिया

# (ए) घुली हुई कावनिक अशुद्धिया

ये अबुद्धिया पानी मे धवो, सर्ड रही खरपतवार या सीमे गटटर के पानी द्वारा पीने के पानी मे मिल जाने से ही जाती हैं। इनमे मुख्यतया क्लोराइड, अमीनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ह्यू मिन अम्ल और गृहर का पानी सम्मिलत है। भूमि मे पड़े हुए कावनिक पदार्थों का विघटन होता रहता है और जब पानी इस तरह की भूमि से गुबरता है तब यह वहा पाये जाने वाले कावनिक पदार्थों द्वारा सदूषित हो जाता है। ये पदार्थ मेडो से या पानी मे रह रहे जीवो के भी हो सकते हैं। पानी मे नाइट्रो-जिनस पदार्थों हारा सदूषित हो जाता है। ये पदार्थ मेडो से या पानी में रह रहे जीवो के भी हो सकते हैं। पानी में नाइट्रो-जिनस पदार्थ की जादा सी मात्रा प्राकृतिक विघटन की क्रिया के बाद पाई जा सकती है मगर इसका ज्यादा मात्रा में पाया जाना गट्टर के पानी द्वारा सदूषण होने को बताता है।

# (बी) पानी मे तैरती रहने वाली कावनिक अशुद्धिया

इस तरह की अमुद्धिया काफी हानिकारक होती हैं और पानी के प्रदूषित होने का चोतक होती हैं। ये अमुद्धियां जैसे कि याल, ऊन, स्टाच, लकड़ी के दुकड़े, पशुओं की मास पेशिया और पौषों के तन्तु आदि हैं और इनकी उपस्थिति हमेशा विकार पैदा करने वाले जीवागुओं के साथ रहती है। ऐसे जीवागुओं का पानी में रहने के कारण इस प्रकार का प्रदूषण काफी हानिकारक माना गया है।

## 3 घुली हुई गैसें

पानी मे अवसर आवसीजन, कावन डाइआवसाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्राजन, अमोनिया, नाइट्रोजन और मीयेन आदि गर्से घुली हुई रहती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पानी का स्वाद सडे हुए अण्डे जैसा सगता है। यह गस विषती होती है और बातुओं को पानी में घोस सकती है।

#### 4 पानी में स्थिर रहने वाली हल्की अशुद्धियां (Colloidal)

इस तरह की अमुद्धिया पानी को टरबिट बनाती हैं, और पानी में मूधलापन दिखता रहता है, ये पदाय जसे लाहें के आक्साइड, सिल्लीका और रंग आदि हैं।

# 5 जीव विद्या सम्बन्धी अञ्चुद्धिया

गहरे कुओ के पानी ने अलावा सभी प्राकृतिक स्रोतो के पानी मे बनस्पति

और जीव रहते हैं, जसे जीवायु, शवाल, फफूदी, प्रोटोजोजा, ब्रसटेशिया, बीडे भक्तेडे, मछलिया और जल तथा यल में रहते वाले प्राणी खादि !

#### ' (ए) জীবাগু

जीवाणु बहुत हानिकारक होते हैं और सूरम होने वे कारण इन्हे आंखों की सहायता से नहीं देशा जा सकता है, इनकी किस्मे निम्म हैं

(1) भूमि के जीवाणु

भूमि मे रहन वाले जीवाणु पानी में पाये जान वाले बाबनिक पदायों को तोड कर कावन, हाइड्रोजन और नाइड्रोजन वाते तरवों में बदल देते हैं। नाइड्रोजों मोनस जीवाणु अमानिया तरवा को नाइड्राइट में परिवृत्ति करते हैं। नाइड्रोजेंक्टर आस्सीलेसन की किया द्वारा नाइड्राइट को माइड्रेट में बदलते हैं सेक्टिय सेजीवाणु इस क्रिया को आदता, तापक्रम और आस्तीजन के होने पर ही पूण कर सकते हैं। अगर इस तरह का बतावरण ने मिले तो में जीवाणु अमोनिया के तरवों को नाइड्राइट और नाइड्रेट में बदलों को नाइड्राइट और नाइड्रेट में बदलों को नाइड्राइट और नाइड्रेट में बदल ही नहीं सनते हैं। जीवाणुओं द्वारा आवमीक्रील किया नहीं हो सकने के कारण नाविनक पदाय स्थित क्षारा कम्मत बनाते हैं और इससे भूमि में अस्त की मात्रा बढ़ती है।

#### (u) सोहे की घातु पर रहने वाले जीवाणु

किनोग्रोवस, सोह जीवाणु हैं जो पानी में पाये जाने वाले सोह को हटाते हैं।
ये जीवाणु साह का फिरिट हाइड्राज्यस्ताइट के रूप में जमा करते हैं जो एक सतलते
पदाप के रूप में दिखाई देता है। वाली म सोह पर रहने वाला दूनरा जीवाणु
में सिल्बोनेला है, जो पानी से सोहा हटाता है और इससे पानी के वितरण के विये
समाये पाये नसा में जम समना, नल में जम के गोल उभार जाना और जम की परते
समा आम बात हो जाती है। वाद में नलो का भीतरी भाग छोटा हो जाता है
अयवा पूणत्या वद हो सकता है। इनके नारण नल कमजोर हो जात है और पानी
ना दवाब बढ़ने से वे सतिग्रस्त हो सकते हैं। इन कारणों से जसदाय विभाग को
और पानी के आम उपभोक्ता को नाफी गुक्तामा उठाना पहता है। इन जोवाणुओ
की पानी में बुद्धि रोक्ते के लिये पानी को चलेरीस से उपचारित किया जाता है।

#### (मी) शैवाल

पारी में ज्यादातर तीन विस्म नी सवाल पाई जाती है, वे हैं थीन, स्ट्रूप हीन और हामएटम्स । ये अवसर नाले, पीलर और तालाब के पानी में पाई आती हैं। ये सूच की रोशनी म हाँड करती है तथा बालार म क्षीटी बड़ी भी होती हैं जा सिफ सूध्यवर्षी को सहायता से ही दिलाई देती हैं। इतसे पानी साफ होने में बहुत अदर सिलतों है, कि जुलद हतकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाती है तब फिट्टर प्लाट ठीक से नाम नहीं दे पाते। ये पानी में रह कर उसमें दुग्य पदा करते हैं और पानी का स्वाद भी बदल जाता है। इनकी बढोतरी रोकने के लिये पानी मे 2 से 10 पींड प्रति दस लाल गलन के हिसाब से कापर सल्केट मिलति हैं। पानी का स्वाद ठींक करने के बास्ते उससे 0 5 पी पी एम के हिसाब से पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं या फिर एक्टीबेटेड चारकोल, 1 से 5 पी पी एम के हिसाब से मिलाते हैं।

# (सी) फफूदी

गट्टर के पानी में रहने वाली फकूद सेप्रोफाइटिक होती है। यह भूरे या मले पीले रग की होती है। यह बहते पानी के तल और किनारो पर जैली जैसी दिखाई देती है। इसका पानी में दिखना, गट्र के पानी द्वारा सदूषित होने की सूचना देता है।

#### (डी) पानी मे रहने वाले जीव

प्रोटोजोआ, मोसस्का और स्पोज पानी में रहने वाले प्राणी हैं और ये ज्यादा-तर फिल्टर हाऊस के प्ताट में देखें जाते हैं। ये पानी में किसी तरह की खराबी पैदा नहीं करते। पानी में रहने बाली मछलिया इन पर और पानी की वनस्पति पर जीवित रहती हैं इसलिए इनकी सख्या पानी में सीमित ही रहती है।

## घातुओ पर पानी की किया

घुढ़ पानी द्वारा घातुओं को घोलने की बहुत कम या बिल्कुल ही क्रिया नहीं होती, परन्तु प्राकृतिक पानी में कुछ पदाथ ऐसे पुले हुए होते हैं, जिनसे यह क्रिया होती रहती हैं। पानी में ये पदाय निम्न प्रकार ने होते हैं –

1 जो पदाय अम्लीय प्रकृति के हो, जसे कावन टाइश्रनसाइड, सूर्मिक अम्ल, सल्फर डाइआक्साइड से सल्फूरिक अम्ल और नाइट्रोजन आक्साइड से नाइट्रिक एसिड जो कि तेल शोधक और कीयता काम मे लेते वाले कारखान स किनक हैं। अम्लीय पानी की वर्षा भारत के लिये एक समस्या पदा कर रही हैं। यह समस्या पदा शोध करने पर कुछ नगरों में (दिल्ली 6 21, मद्रास 5 85, हैदरादाद 5 73, बेलापुर 5 20, बमर्बई में ट्राम्बे 4 85) यपी का पानी अम्लीय अन्दर्श में पाया गया, जबकि साधारणतया वर्षा के पानी का पी एक 7 होना चाहिए।

अम्सीन पानी सभी घातुओं को घोल लेता है किंतु विशेषत इसका असर सीसा, लोहा और जस्ते जसी घातुओं पर होता है और ताबा एव द्वाज घातुओं पर अपेसाइत कम रहता है।

2 जो पदाय सारीय प्रकृति के हो, जसे सोडियम कार्बोनेट और वहन उद्योग से निकलने वाला पानी। जब वहन उद्योग ना पानी बिना उपचार के बहा दिया जाता है, तो यह घरातलीय और भूमिगत दोनो ही प्रकार के पानी के स्रोतो का प्रदूषण करता है। प्राय भूमिगत पानी बिना उपचारित किये ही वितरित किया जाता है,

ह प्राप्त है । ए अने अधिसार रोग है । म म्याय काला है। हो कि एक एक एक एक एक है। व्याप के एक एक है। है है कि एक एक है। है है कि एक है कि एक है। रपू नविक्तिमित्र प्राथमित्र में विषय है। विष्ठ के विकास कि एक कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि विकास कि रव की दस्त लगना जने छथान देखने को मिलने हैं। पन्नु नेट अ. दर को तरम कर छेते रहा कि हो विपासत वा के प्राप्त के प्राप्त के विपास के विश्व कि हो कि कि कि

भिष्य । है फिक्स हि हैहै कि से सिया प्राप्त में मुखे हुई है। सक्षी है । साम पानी की कठोरता, इसका महत्व और पुषु करना

है तब भी सहने पाली पलियों हे नावत हाइआस्साइड सेता है। इस तरह पाली रहुने वाली कावन हाइआवसाइड घील लेता है और जब वह पानी जमीन पर बहुता म इंडे होता है। वर्षा का पानी जब बायुमण्डल से गुजरता है तह अपने साथ हवा म अपेर ऐसा पाने भी जब उबाला जाये तो पानी के विरोधता पर कुछ असर में बीड़ा, मैरनीज और एल्युमीनियम जमे पराय भी कुछ हैं तक कहरता बहाते हैं किए है कि है में है कि है कि ए कि है कि ए कि है कि ह मेर्डर के मट्ट्रारिस र्रीस भडकेन्छ के मण्डोतियम र्रीस मण्डनीक मिछ राहरदिक किएए म सिए । है शिरू हुए में एवरिए अवधिक प्रदर्शिक मधिविधिम प्रीय मध्यज्ञेक सभी में निगम द्वीर प्रीह है किए एक्सी कि ब्रामिन सिव माने में है। हारू । छाइट कि हिए इरू । है हिरू ह हिरू । एसी है प्रदर्शिय मधारीहिन्है र्राक्ष सप्रक्षजीक कि उद्वापनाध्द्राञ्च सक्षाक संभाग धंर्राष्ट हैं क्षार शिष्ट धंरि प्राप्त सं मिए कहीकार उर्नेबक्ट्रेड । है ।ताल ।जावड कि निए मेही के न्ट्रेस रहू रहे राष्ट्र हीतिह मन्त्र एराक के अर्तिहाकड़ाह में मिए १५७४६ के घरण उरप होती है क मड़िनाकड़ाह के मण्डोतिग्म औष्ट मण्डोत लाह तारु प्राप्त माह्यात के म निग । है । छा । इक एक छोष कि हर के छो है। जा हो है। जा है। है। जा है। जा है। । है 157न 7मरी 7म पराम कि विषय पृष्ठ हैय है हैय है है पात्र रिका मिन्नी

CaO, जिप्सम CaSO4) या मेरनीसिया के समीप आता है ती पानी मे अस्थायी यह काबोनिक अम्स युक्त पानी क मूने (चूने का पत्यर, CaCO3, चूना

 $C_{2}H_{3}C_{3}+C_{4}O = C_{3}(HCO_{3})_{2}+H_{2}O$  $H^3CO^3+C^9CO^3=C^9(HCO^3)^3$ । है किंग्ट हि म्प्रेस हो जाती है।

(रुम्ह क्रमीमिक)

आफ करिशयम म ब्यश्त किया जाता है। एक लोटर पानी म एक mEq/L 5 ठीरता मेरिक प्रणाली में कडोरता की मिलि इब्यूबसेस्ट प्रति लोटर (wEq/L)

 $H^3CO^3 + W^8CO^3 = W^8 (HCO^3)^5$ 

 $H^3O + CO^3 = H^3CO^3$ । है एतम्ब स्पर्ध क्रमीहाक छ स्लिमी के ब्रद्धाधमाश्रवाञ्च म्हाक प्रक्रि किंतु अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण इस के प्रवाह में काम आने वाले ान शतिग्रस हो जाते हैं और इसका मनुष्यो, पगुजो, खेत की भूमि और फसल आदि पर बहुत चुरा प्रभाव पढता है।

3 पुले हुए लवण, विशेषत सोडियम, कस्त्रियम और मन्नीशियम के नाइट्रेट और बलोराइड पानी मे पाये जा सकते हैं। यह पानी भी क्षारीय प्रकृति का होने के कारण नलो को क्षति पहुचाता है और इसे पीने पर मनुष्यो और पशुओ के स्वास्प्य पर बुरा प्रभाव पढता है।

सीसा

घरीर के लिये सीसा एक सचयी विष होता है। जो पानी सीसा धातु के साय रहुने पर उसे घोल सके उसे प्लबोसोल्वे ट (Plumbosolvent) पानी कहा जाता है। यदि प्लम्बोसोल्वेट पानी लगातार पीया जाये, तो उससे पानी पाने वाला सीसा वियाक्तता से पीढित हा जाता है और उसे प्लमविज्म कहते हैं। सीसा के विषलेपन का प्रभाव मनुष्यो और समस्त पसुजाति पर होता है,परनुऐसा देखा गया है कि इसका प्रभाव गाय और भेड म ज्यादा होता है। सीसा विपावतता के और भी नई नारण हैं जसे पानी का सदूपण जब रेड आवसाइड आफ लेड, लेड एसीटेट, सफेद लेड, लेड आरसीनेट, लेड से बने रग, कीटनाशक रसायन जिनम लेड हो, मोटर गाढी की वटरी, लेड के कारतूस, रग के सालो डिब्बे, काम मे लिया हुआ मोबित आइत और ग्रीस लादि से होता है। सीसा सचयी धातु होता है, इसलिये सीसे की घोडी घोडी मात्रा वाने पानी को यदि लगातार पीया जाये तो कुछ समय परनात् ग्ररीर में इसके विषले प्रभाव के लक्षण दिखाई देने लगेंगे । परेलू उपयोग के लिये इसकाएम पी एल 0 01 है। जिस पानी कापी एच 6 8 से 4 5 होता है वह नतो के साथ क्रिया करता रहता है और ऐसे पानी मे सीसे की कुछ मात्रा पुन जाती है। जब कही पर नया नल लगाया जाता है ता ऐसे म रठोर और मृदु दोनो ही तरह का पानी इस पर क्रिया करता है।

जस्ता

अम्सीय, मोडियम, कार्योनेट का खारीय पानी और बलोराइड व नाइट्रेट की अधिक मात्रा बाले पानी म जस्ता बासानी त युल जाता है। जलदाय विभाग द्वारा सीहे के नामे म जस्ते की इनई किया हुआ नल बहुत काम म लिया जाता है। यह जस्ता पानी की प्रकृति के कारण नल से कुछ समय बाद हट जाता है और लोहा ही पानी के सम्फ मे रहने बगता है। इसियो बस्ते की विवास्त्रता का काफी सतरा रहता है। यम्सीय पानी, जो बस्ता को पोल सकता है, पाक स उपचारित करना पाहिये। बन्ते के दूबरे निश्रम जो वानी को विश्वता करते हैं वे जिक एसीटेट और जिक कार्योनेट सार्वि है।

लाने वाले आयन करीब 50 मि ग्राम किल्झियम वार्वोनेट के बरावर होते हैं। कठोरता के विभिन्न स्तर इस प्रकार हैं—

श्रेणी	कठोरता मी डिग्री (mEq/Litre)		
मृदु पानी	1 से कम (	50 मि ग्राम/लीटर)	
थोडा कठोर	1 計 3 (	50-150 मि ग्राम/लीटर)	
क्ठोर पानी	3 से 6 (	150-300 मि ग्राम/लीटर)	
बहुत कठोर पानी	6 से ज्यादा (	300 से ज्यादा मि ग्राम/लीटर)	

प्रयोगशाला में परीक्षण द्वारा पानी की कठोर अवस्था का पता लगाया जाता है। थाडी कठोरता की स्थिति वाला पानी पीने के लिये बहुत स्विकर होता है। अगर पानी की कठोरता 3 mEq/ लीटर से ज्यादा हो तो उसे भृदु करने के योग्य माना जाता है।

### कठोर और मदु पानी के महत्त्व

नहत कठोर और बहुत मुद्र पानी झरीर ने लिये नुकसानदेय होता है और वह पानी के वितरण के काम में आने जाते सीसे के नजी से और धादुओं के वर्तन से प्राप्तुओं को पानी से पोलता है। मद्रु पानी पीने से बच्चों में कैहिशतम की कमी रहती है और बढे होने पर वे डेटल केरीज नामक बीमारी में ग्रन्सित हो जाते हैं। मद्रु पानी का उपयोग बागवानी क्पडा उद्योग, रगाई और क्पडे घोने के काम के लिये ठीक रहता है।

जब नठोर पानी नो मम किया जाता है तब उसमे से नावन डाइआवसाइड निकल जाती है और पानी में अपुलित न क्लियम और मैग्नेसियम के कार्बोतेट रह जाते हैं जो कि पानी में ठडें होने पर बतन के पैदे पर इनट है जाते हैं। ये बतनों के और वायलसे ने पैदे में एक परत बना देते हैं। कठोर पानी के कारण इसन पर काफी सर्वों कठता है और ऐसे पानों के उपयोग से बायलस पटने मा भी डर रहता है। कठोर पानों में करण साजुन ना स्वस भी बढ जाता है। इसने वरएण भोजन की पकाने ज्यादा सर्वा आता है और ऐसे पानों के जारण हिंग होता है जितना कि महु पानों में पनाने पर होता है। कारखानों को भी ऐसे पानों के कारण माफी हानि उठागी पदती है। इसने कारण नत जल्दी ही खराब हो जाते हैं। जो कपड़े क्यायी कठोरता वाले पानों से घोये जाते हैं वे जहरी हो ह्या हो जाते हैं। को पर हमापी कठोरता वाले पानों से घोये जाते हैं वे जहरी हो ह्या हो जाते हैं। कठोर पानी जीवाणुओं में माराने ने लिये तथार निये रासायनिक पोतक के तिये और अड पर से परनीणी हटाने के सिये सायान लोक से रामा के दियो भी उपपुक्त नहीं रहता है। कठोर पानी पीने में सलगळ, इनक-प्याय के स्ताम कि साय साथ स्ता हो स्ता है। वठोर पानी पीने में सलगळ, इनक-प्याय पान के स्ता का सराव

होना, जठर विकार और घोडो मे सूखी व कठोर चमडी जैसे विकार पदा हो जाते हैं। कृत्रिम अवयवो के द्वारा बनाये गये साबून पर कठोर पानी का असर नहीं होता ।

#### कठोर पानी का उपचार

- 1 अस्यायी कठोरता हटाना
- (1) उवालकर
- (11) चूने केंद्वारा उपचार (ए) क्लाक्स विधि (Clark's Process)
  - (बी) पोटर बलाबस विधि (Porter Clark's Process)
  - (सी) ह्यूस्टन की ज्यादा चुने वाली विधि (Housten's Excess Lime Process)
  - 2 स्यापी कठोरता हटाना
- (1) चूने और सोडे की विधि (Lime & Soda Process)
- (n) जियोलाइट या परम्यूटिट या क्षार विनिमय विधि (Zeolite or Permutit or Base exchange Process)

11,337 1 अस्थायी कठोरता हटाना (1) उवालकर

पानी को जवालकर उसकी अस्थायी कठोरता हटाई जा सकती है। इसमे से कावन डाइआनसाइड निक्ल जाती है और पानी मे पुले बाइकार्बोनेट अधुलित कार्बोनेट मे परिवर्तित हो जाते हैं। ये कुछ समय बाद बतन के पैरे मे इकट्ठे हो जाते है। यह विधि काफी खर्चीली होने के नारण पानी नी ज्यादा मात्रा नो मृद्र करने के ह्याए अनुपयोगी है।

 $Ca(HCO_3)_2$ +तापक्रम= $CaCO_3+H_2O+CO_3$ 

- (11) चूने के द्वारा उपचार
- (१) वलावस विधि

पानी की अस्थाई कठोरता हटाने के लिए विना बुकाया चूना या बुका हुआ तुः। तेते हैं। चूना पानी मे होने वाली कावन डाइआक्साइड सोख लेता है और की समय कार्बोनेट को अधुलित अवस्था मे ले आता है। यह पानी मे से मैग्नीशियम का का है। करीब 700 गलन पानो से एक डिग्री कटोरता हटाने के लिये एक भी हटाता है। करीब 700 गलन पानो से एक डिग्री कटोरता हटाने के लिये एक और विना बुझा हुआ चूने का उपयोग किया जाता है। Ca(OH)<sub>2</sub>+Ca (HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>=2 CaCO<sub>3</sub>+2H<sub>2</sub>O

चूने को पानी मे छोडकर जोर से हिसाते हुए मिलाया जाता है। फिर इसे ्री टवी मे लेकर पानी को 12 घटे के लिए रहने दिया जाता है। पानी वो बिना हिलाये नियारकर एक दूसरी टकी मे निकाल कर मिट्टी के बने फिल्टरसे छाना जाता है।

#### (बी) पोटर बलाबस विधि

यह विधि भी ऊपर लिखी गयी विधि के समान ही है परन्तु फिल्टरेबन के लिए पानी को दवाब वाली फिल्टर द्वारा छाना जाता है जिसमे कि पानी एन ज़िन्नक्रके कपटे के द्वारा छाना जाता है।

# (मो) ह्युम्टन की ज्यादा चूने वाली विधि

इस विधि में ऊपर दी गयी चूने की मात्रा से पौच गुना ज्यादा चूना पानीमें डाला जाता है। इसे 12 घटे तब रखने के बाद इसमें जो ज्यादा चूना रह जाता है, उसे पानी में कावन डाइआक्साइड गस को गुजार कर हटाया जाता है। इस विधि में दो फायदे हैं, एक तो पानी की क्ठोरता हट जाती है और दूसरा यह कि पानी साथ ही साथ स्टरराइज भी हो जाता है।

# 2 स्थायी कठोरता हटाना

#### (1) च्ने और सोडे की विधि

कठोर पानी मे चूना और सोडा एक साय ट. एवं के बाद दूसरा मिलाया जाता है। इसस कल्झियम कार्बोनट के अवशेष बनते हैं जो पानी की टकी के पैंदे में बठ जात हैं। यह क्रिया 2 से 4 घटे तक होने देते हैं। फिर पानी निथारकर एक दूसरी टकी में लेत हैं और उसमें सीडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इस प्रकार रासायनिक व्रिया द्वारा पानी म सोडियम या मैंग्नीशियम वार्वोनेट और सोडियम या मैंग्लीशियम मल्फेट के अवदोप बनते हैं जो टकी के पैद में बैठ जाते हैं। अब पानी की निवारकर अगली टर्नी में लेते हैं और इसमें 10 हजार गैलन पानी के लिये 5 पाउण्ड कावन डाडबाक्साइड को 20 मिनट तक मिलाकर रखे रहते हैं। इससे म त्शियम वार्वोनेट क्रिया करके युलनकी न बादकार्वोनेट बनाता है। इस विधि मे क हिरायम कार्जीनेट की ज्यादा मात्रा की कावन हाइबावसाइड की सहायता से हटाया जाता है। अत्रयमा यह मिट्टी के फिल्टर पर जमा होक्र पानी के छनने मे रुकावट पैदा नर सनता है। काबन ढाइआन्साइड ग्रम को उपयाग मे लेने से पानी मे कठोरता नी कुछ मात्रा फिर से बढ जाती है सेकिन इस विधि में यह कठारता 30 पी पी एम संज्यादा नहीं बढ पाती है। सोडा विधि द्वारा लौह युक्त पानी से लोहा भी हरता है। जिस पानी में क्योरीन की मात्रा अधिक हा तो इस विधि को अपनाकर पानी से क्लोरीन की मात्रा काफी हद तक कम की जा सकती है।

# (॥) जियोलाइट या परम्यूटिट या सार विनियम विधि

पानी ने स्यायो कठोरता हटाने के लिये बहुत बड़े पमाने पर पानी का मृदुकरण करा के लिये इस विधि को काम में लिया जाता है। यह विधि पानी मे प्राकृतिक इस से पाये जाने वासे कुछ बनिज परायों के आयन विनिमय गुणो पर आयारित है। पानी को मृद्र करने के काम में सिये जाने वासे सामाय जियोलाइट वो परम्यूटिट कहते हैं। यह कृषिम इस से वनाया गया सोडियम जियोलाइट (NaAISIO4) है। यह कृषिम इस से वनाया गया सोडियम जियोलाइट (NaAISIO4) है। यह कोस दिखाई देते हैं। यह कमि सोलता है, इसिये इसे सूखी जगह पर बद डिब्ये में रखना चाहिये। यह अविकंध और अविनाती योजिक है जो पानी से, करिययम और मेगीसियम आयाने को हटाता है। यह इस तरह साडियम जियोलाइट वन जाता है। इस विधि द्वारा पानी से स्थायों कठोरता पूणतया हट जाती है। इस तरह वा पानी धातुओं को घोल सकता है, इसियेय इसमें कुछ मात्रा में रा (Raw) पानी फिर से मिलाया जाता है। त्रियोलाइट से सारा सोडियम हटने के पश्चाद और कियायम जियोलाइट वनने पर पानी को मृद्र बनाने की क्रिया हरने के पश्चाद और कियायम जियोलाइट काती है। जियोलाइट को सारा सोडियम हटने के पश्चाद और कियायम जियोलाइट काती है। जियोलाइट को सारा सोडियम हटने के पश्चाद और पिरायम कियोलाइट काते हैं। जियोलाइट को सारा सोडियम हटने के पश्चाद और मिलायम का से पानी का मात्रा थील के साथ मिलाया जाता है, जिसके कारण कियायम या मैंग्नीशियम जियोलाइट फिर से सोडियम जियोलाइट में वहन जाता है।

Ca  $(HCO_3)_2+Na_2Z=CaZ+2NaHCO_3$ CaZ+2NaCl= $Na_2Z+CaCl_2$ 

ये दोनों क्रियाएँ एव के बाद दूसरी, क्षम से लम्बी अवधि तक दोहराई जा सक्ती हैं और इसकी 200 बार इस तरह वी क्रियाए दोहराने पर सिर्फ एन प्रतिशत जिथोताइट वी ही हानि होती है। पानी से कठोरता हटाने की यह विधि जलदाय विभाग और वारसानो द्वारा विस्कुल आसानी से उपयोग म ली जा सक्ती है।

#### पानी को साफ करना

पीने वे पानी को माफ करने का महत्व भारत म बहुत पुराने जमाने से ही स्वीकारा गया है। पूरे भारत में पानी को कपडे सा फिर मोटी टाट द्वारा छानकर पीने में वाम में लिया जाता है। कुछ गावों म पानी को मिट्टी द्वारा और वक्त की की सहायता से भी छाना जाता है। केकिन इन विभिन्नों द्वारा जाते में होने वास केवल वढे क्या या कपरों को हो हटाया जा सकता है। विछते बुछ वर्षों म पानी को साफ करने की बहुत उनता विभिन्ना ताता हुई है और इस कारण पानी द्वारा क्तन वासी बीमारिया वाफी नियमण से आ गयी है।

पानी को इसलिये साथ किया जाता है ताकि यह पीने योग्य हो जाये और पीन पर किसी प्रकार का रोग उत्पान न करें (गुढ़ और आरोग्य)। इस तरह या पानी हजारों या सारों मनुष्यों और पगुओं की जान बचाता है।

निम्नारित उद्देश्या के लिय पानी को साप किया जाता है ---1 पानी से अनुवित रग और गय हमाता ।

- 2 काश्रामिक और अवाद्यानिक पदार्थों की मात्रा निश्चित की गयी सीमा म लाना।
- 3 हानिकारक सूक्ष्मजीवाणुओं का पानी से हटाना तथा उर्ह समाप्त करना।
- 4 पानी से कठोरता हटाना और उसमे वायु प्रवाहित करना।
- 5 पानी को धातुओं के घोलने की प्रवृत्ति स मुक्त कराना।

पानी नो साफ करन के तरीने —

- 1 छोटे पैमाने पर पानी साफ करना (Small Scale Purification)
- (ए) सब्रह (Storage)
- (बी) उबालना (Boiling)
- (सी) डिसटिलेशन (Distillation)
- (डी) सूप की किरणें (Sun rays)
- (ई) घरेलू फिल्टर (Domestic Filters)
  - (1) कम दाव वाला फिल्टर (Low Pressure Filter)
  - (11) ज्यादा दाव बाला फिल्टर (High Pressure Filter)
- (एम) रसायन (Chemical)
  - (1) पिटकरी (Alum)
  - (11) पोटेशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate)
  - (111) ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन (Bleaching Powder or Chlorine)
  - (IV) ऐसिड सोडियम सल्फेट (Acid Sodium Sulphate)
  - (v) कापर सल्फेट (Copper Sulphate)
  - (vi) आइओडिन (Iodine) और
  - (vii) चूना (Lime)
- य बडे पैसाने पर पानो साफ करना (Large Scale Purtication) पानी का बडे पैमाने पर साफ करने के लिये इन तीन विधियो का उपयोग किया जाता है —
- (ए) सम्रह (Storage)
- (बी) पानी को सीचे ही फिस्टर करना या इसके लिये अवक्षेपक पदार्थों की सहा-यता लेना (Filtration with or without the aid of Coagulation)
  - (1) मद गति वाले रेत के फिल्टर (Slow Sand Filter) और
  - (11) तीम्र गति वाले रेत के फिल्टर (Rapid Sand Filter)

#### (सी) रसायन द्वारा स्टरलाइजेसन (Chemical Sterilization)

- (1) क्लोरीनेसन (Chlorination)
- (11) सुपरनलोरीनेसन (Super Chlorination)
- (111) क्लोरामीन (Chlormine) और
- (iv) ओजोनीकरण (Ozonisation)

#### छोटे पैमाने पर पानी साफ करना

इसमे एक ही विधि या उससे अधिक विधियों के उपयोग से पानी नो साफ किया जा सनता है। यहा दिए गये तरीके नो सिक घोडे समय ने लिये उपयोग मे लाया जाता है, मासनर जब नि शहर के फिल्टर प्लाट घोडे दिनों ने लिये सराब हो जाये या फिर बाढ आ जाने के नारण नदी, झरने, कुए, तालाब या पोखर आदि ने पानी का सदूपण हो गया हो। ऐसी हालत में गानी अनसर टरविड हो जाता है। ज्यादातर गाँवों में फिल्टर प्लाट नहीं होते हैं और ऐसी जगही पत्र जब पानी द्वारा बीमारियों फल रही हो तब यहा दी गयी नोई विधि द्वारा पानी नो साफ नरने मनुष्यों और पसुओं के स्वास्थ्य नी रक्षा की जा सनती है।

#### (ए) सग्रह

गावों में ज्यादातर घरों में जमीन के नीचे छोटी छोटी कहिया बना कर वर्षा पोखर या तालाब ना पानी इनद्रा निया जाता है। इनमे दूर दराज से पानी लानर भी इकट्रा बरते हैं। ऐसी विधि द्वारा पानी ना संग्रह करने पर उसमे से 80 प्रतिशत कावनिक पदाय और छोटे क्या या कचरे पानी मे नीचे पैदे पर वठ जाते हैं। सब्रह के दौरान वई प्रकार के सुक्ष्म जीवाण भी मर जाते हैं। लेकिन जो जीवाण स्पोर बनाते हैं उन पर पानी के सग्रह करने के दौरान कुछ असर नहीं होता है, और ऐसा पानी काफी खतरनाक होता है, इसलिये इसे विसी दूसरी विधि द्वारा साफ करने ही उपयोग मे लाना चाहिये। सप्रह करने के बाद पानी के तल म पडे हुए कीचड जसे कचरे (Sludge) को बिना हिलाये पानी निकास कर काम म लेते रहता चाहिये। अगर पानी को तीन सप्ताह तक सग्रह करके रखें तो कौलेरा जसे खतरनाक जीवाणु भी मर जाते हैं। जबकि टाइफीयड बीमारी के 90 प्रतिशत जीवाणु पानी सप्रह करके रखने पर एक सप्ताह के अदर-अदर मर जाते हैं। इस प्रकार अगर पानी को एक माह तक सग्रह करके रखें और इसके बाद काम में लें तो ज्यादातर जीवाणु भर जाते हैं। पानी नो बहुत ज्यादा समय तन सग्रह कर ने रखते हैं तो उसमे "वाल की मख्या बहुत बढ जाती है और इससे पानी म राराब गध आती है और यह रगीन हो जाता है।

रेगिस्तान के जीवन के बारे में सोचन पर सोगों में वई तरह की जी जिज्ञासाए जागती हैं उनम से सबसे प्रमुख यह है नि यहां के रहने बार्ज बार्जिंद

अपनी प्यास निस तरह बुझाते होंगे । राजस्यान वे नाफी दोत्र ऐसे हैं जहां वर्षा हम होती है और भू-जल बाकी गहराई पर मिलता है और ज्यादातर वह भी सारा और पलोराईड व अय पदायों की मात्रा भी इतनी होती है कि इसे पीने पर यह स्वास्प पर बुरा बसर वरता है। रैगिस्तान में रेत वे टीवो की कभी नहीं है, और अगर ऐसे म जल मग्रह के लिये तालाव बनाया जाये तो सारा पानी रेत सोल छेती है। फिर क्षमर तालाव बनाया भी जाये तो यहा की गर्मों ने कारण पानी जल्दी ही वाप्पीमूत हो जाता है।

िन्तु रेगिस्तान हे क्षेत्र के हुछ यावी म सीगों ने बर्या है वानी सबय की अर्मुत तकनोक निकाली है। राजस्थान मे बीकानेर क्षेत्र के कुछेव गाव वर्षा का पानी वुई नाम ने कुण्टों में इक्ट्रा बरते हैं। इस बोज म जालवाली गाव इसम प्रमुख है जहां करीब 200 कुइवा हैं और दूरे गांव वाल सदियों से इस तक्तीक डारा पानी इनटठा करन अपनी और पशुका की प्यास बुझाते हैं। कुई रास और चूने को मिसाकर घरती के नीचे बनाई जाती है। ये कुइया कुछ नीची जगह पर इस तरह बनाई जाती हैं कि वारिस का पानी बहकर उन तर आ जाता है। इन कुद्रगों के चारी और पानी ग्रहण न रने वे लिये नालिया बनी हुई होती हैं। कुरयों की गहराई ज्यादा से ण्यादा 30 ते 35 मोट तब रहती है और ब्यात 10 त 12 फीट होता है। इसकी खत पोग की लकडियों को एक के ऊपर एक रखकर क्षप झडाकार रूप की बनाई जातीहै। यहा के लोग इसे भिटा कहते हैं। इसे भी जूने और राल से लीप-दिसा जाता है और पानी निवासन से सिवे सीन मिडे पर बने स्तेटकाम से पानी खीचते है।

अगर भारत के पानी की कभी वाले सभी गाँवों में इस तरह की कुस्या बनाई जाये तो पानी नी समस्या बाकी हद तर हल ही सबती है और वर्षा का पानी जो जमीन सोप छेती है या वाष्प बनकर उड जाता है इन बुइयो के माध्यम से सम्रह किया जा सकता है। साथ ही ये कुदया पानी सबह करने प्रदूषण से भी बचाएँगी मयोनि पानी जमा होने पर एक माह म काफी साफ हो जाता है। इस प्रकार का पानी वद रहने से उसे जानवर गदा नहीं कर पायेन और साय ही हवा में औ हानि पारक मूल्म जीवाणु होते हैं जनस भी पानी को कोई हानि नहीं होंगी जबकि तालाव या सुला रहने वाले पानी का हवा से भी प्रदूषण होता रहता है।

पानी को जवासने स जसमें होने वाले मुदम नीवालु मर नाते हैं पुली हुई असुदिया हानिरहित ही जाती है और पानी म पाई जाने वाली अस्पायी बठोरता भी समाप्त हा जाती है। पानी से बुछ गसे जसे हाइड्रोजन सल्काइड, अमीनिया व वावन बाइआक्तारक भी निकल जाती है। यह विधि बहुत ही मुस्ना प्रदान करती है क्योंकि पानी को उबालने से बीमारी पदा करने बाले गोवाणु समाप्त हो जाते हैं। 28

पानी को 20 से 25 मिनट तक उवालते हैं और उसी वतन में डक कर रखें रहने देते हैं। इस तरह पानी का फिर से सदूचण नहीं होगा।

गम करने पर पानी से उसमें भुली हुई हवा बाहर निकल जाती है और ऐसा पानी पीने पर बस्वाद और रुचिकर नहीं रहता है, इसलिये ऐसे पानी को पीने से पहले मा कुछ देर तक उसे खुला रखें या दो बतन लेकर उसे ऊपर तक उठाकर एक बतन से दूबरे बतन में जाने दें ताकि उसमें फिरसे हवा मुल सके। पानी को उबालने पर उसमें होने वाली टर्राबिटिट पर कोई असर नहीं होगा। यह विधि काम महणों पहती है इसलिय यह विधि पानी को छोटे पमाने पर साफ करने के काम में हो ली जाती है।

#### (सी) डिसटिलेशन

पानी को एक वद बतन म लगातार उबावते हैं और उसम से ानवलने वाली बाय्य को ठडा करके पानी मे परिवर्तित कर लेते हैं। एडन और मुब्रैत मे इस विधि द्वारा समुद्र के पानी से पीने का पानी तबार किया जाता है। यह पानी पीने के लिये हर रिष्ट से उपयोगी होता है पर तु यह काफी सर्घीला होता है।

#### (डी) सूप की किरणें

सूप नी करणें, जो प्राकृतिक रूप म मिलती हैं, बहुत उपयोगी होती हैं मधीन इनमें सुरुम जीवाणुआ को मारने नी क्षमता होती है। लेकिन यह क्षमता सर्दी के दिनों में घट जाती हैं। यह क्रिया पानी की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहती हैं। कृत्रिम साधनों हारा भी अल्डावायकेट किरणें पदा की जा सकती हैं जो कि पानी को साफ करने में सहायक होती हैं। इसके लिय वाजार में मिलने वाले मरकरी वेपर किम्प (220 वोस्ट) या क्वाटन फ्लास के बने बस्व या ट्यूब काम में लिये जाते हैं। ये किरणें पानी के अदर 12 इव तक पहुंच सकती है। यह विधि काफी अच्छी हैं क्यों कि इसमें उपचार के बाद पानी में किसी तरह का खराब स्वाद, रग या गद्य पिदा नहीं होती हैं और साथ हो इन किरणों से किसी प्रकार के विपाक्त पदार्थ नहीं निकलते हैं। इस विधि का उपयोग दश्वरी, परी, स्वीमिंग पूल और होटलों में निमुणता से किया जा सकता है।

#### (इ) घरेलू फिल्टर

इस विधि में पारी को मिट्टी आर करड से बनी कई वरता से छान कर छान्न करते हैं। छना हुआ पानी साफ होता है और इसे जीवाणुओं से भी मुबित निरा जाती है। विभिन्न किस्म ने फिस्टर, जो काम म सिये जाते हैं, इस प्रकार हैं —

## (1) कम दाव वाला फिल्टर

भारत के नई गावो में काम म लिया जाने वाला यह भारतीय फिल्टर (चित्र !) चार मिटटो में घड़ों द्वारा तयार किया जाता है और ये घड़े एक स्टेण्ड में एक वे अपर एक तरवीय से रसे जाते हैं। अपर के तीन घड़ों के पैदों में एक छद बनाया जाता

उत्तर एक तास्ता का रखात है। उत्तर र तीन पड़ा कर है जिन्हें रूई या पास की सहायता संवद कर दे रखते हैं। सक्ते उत्तर के पढ़े में साफ किया जाने साला पानी भरा जाता है। इस पड़े के छेद से पानी रिस कर दूसरे पड़े में निरता है। दूसरे पड़े में रेत की परत विछाई जाती है और उस पर पानी रहता है जो रेत से छा कर सीसरे पढ़े में आता है। सीसरे पड़े के पेंदे में करक और उसी के उपल सकड़ी के वीमरे की परत रहती है। घोषे पड़े में छाता हमा पानी इक्ट हो होता रहता है। इस में छाता हुता पाम पानी इक्ट हो होता रहता है। इस में घनता हुता पानी स्टरताइज नहीं होता हा सपर इसमें कृषों के रूप में रहते बाला क्या दूर हो जाता है। इस विधि को अच्छी तरह काव रूप में साने के लिये समय समस पर पड़े की परतों को साफ सप्त दे रहते हैं।



चित्र 1 भारतीय फिल्टर। (1) साफ विया जा देवासा पानो, (2) पानी और रेत की परत, (3) पानी और कोयशें की परत, (4) कवड की परत और (5) छा। हुआ साफ पानी।

## (॥) ज्यादा दबाय वाले फिल्टर

इसमे बुद्ध किस्म के फिल्टर हैं, जिनम स गानी दयाव से निवस्ते पर छन कर साफ हो जाता है। इन फिल्टरों की कायक्षमता बढ़ाने के लिये इनको निश्चित समय पर साफ करते रहना चाहिये। पानी साफ करने के लिये निम्न प्रकार के दबाव बाले फिल्टर काम में लिये जा सकते हैं।

## पासटबूर घेम्बरलेण्ड दाव फिल्टर (Pasteur Chamberland Filter)

इस फिल्टर का बाहरी भाग बात थातु का बना हुआ होता है और इसके अन्दर एम मीमवत्ती के शाकार की खिड़ मुक्त नसी रहती है। यह नसी घोती मिट्टी की बनी होती है और इसने बने हुए खिद्रों में से पानी पान होनर पैदे म बने छिट हारा बाहर निकत जाता है। इस बिधि द्वारा पानी जीवाजुओं से मुनत हो जाता है। इस बिधि द्वारा पानी जीवाजुओं से मुनत हो जाता है। इस किटर की पानी के वितरण वाले नस से औड दिया जाता है और इसके निये पानी मा बबान 20 से 40 पाजण्ड प्रति स्नवेषर इच होना चाहिये। मुख घटे पानी छनने के बाद हमम सारी हुँद नसी को बाहर निमावनर राव कर साफ कर और फिर इसे पानी में उबालें। इस पिनटर का उपयोग करने से जीवाजु रहित पानी मिलता है जिससे पानी द्वारा फैलने वाली हुए बीमारियों से यसने म सहायती निसती है।

## बकइफील्ड फिल्टर (Berkefeld Filter)

इस फिल्टर में छिद्र जरा बड़े होते हैं इसिसये छनकर निकले हुए साफ पानी में कुछ प्रकार में जीवाणुओं के होने भा सदेह रहता है। इस फिल्टर में दो भाग होते हैं, ऊपर बाले भाग में पानी इकट्ठा बिया जाता है, और इसके बीचो-बीच एवं मोमबत्ती में आकार में छिद्र युक्त नती रहती है। यह नती केओलिन या किसिस गहर (Kieselguhr) मी बनी होती है। इस ऊपरी भाग से पानी नती के छिद्रों से छन कर नीचे बाले भाग में इकटठा होता रहता है।


## मैटा फिल्टर (Meta Filter)

यह नाच के पात्र ना गोस आकार ना फिल्टर है। इसके दोना सिरो पर पातु के आवरण हात हैं। इसे चालू करने से पहले नाच के पात्र मे किसिलगहर का निश्रण भरते हैं जिस पर चादी और एल्यूमिनियम हाइड्रेट नी परतें चडी हुई होती हैं।

जब पानी फिल्टर में प्रवेश करता है तब विसित्तगहर का मिश्रण फिल्टर में बने छिद्रो पर समान रूप से परत बनाता है। इस प्रकार बनी हुई फिल्टर की तह में जीवाणु और अप कण फड जाते हैं, मगर इस विधि द्वारा साफ किये गये पानी को स्त्रीचिंग पाठडर द्वारा उपचार करने के पश्चात् ही काम में लेना बाहिये। फिल्टर की कुछ यट तक काम में लेने के पश्चात् इसका किसिलगहर बरतना पहता है। इस विधि में जीवाणु सित्यर आयन की आसिनोडायमें मिंद (Oligodyanamue) क्रिया द्वारा मरते हैं। इसमे नाम आने वाले फिल्टर को काटाडाइन बीड टाइप स्टरलाइजर कहते हैं जिसमे ग्लास जार बीडस पर चादी चड़ी रहती है। इसमे पानी भर कर पूरी रात के लिये रस दिया जाता है। सित्यर आयन जीवाणुओ को समान्त करते हैं। इसके द्वारा पानी छानने के लिये मोमवत्ती के आकार की नली भी मिलती है, उसपतालों और दयतरों के लिये काम में साई जाती है। इस विध छात्रावास,

# शुद्ध माइक्रो फिल्टर (Shuddha Micro Filter)

शुद्ध माइक्रो फिल्टर (चिन 2) द्वारा 6 से 10 लीटर पानी प्रति मिनट प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा साफ किया पानी शुद्ध व आरोग्यप्रद होता है। इस फिल्टर द्वारा पातु की बनी टकी से जग, मिटटी, कीचड़, फकूद, जीवो की मृत कीयिकाए वडी सफतापूवक हटाये जाते हैं यहा तक कि इस फिल्टर द्वारा 0 4 माइक्रीन आकार तक के जीवाणु पानी से हटा लिये जाते हैं जिनमे मुख्यत्वा अमीवा, स्पोर वाले जीवाणु वसीलाई, कोक्साई और ई कोलाई सम्मितित है। इस फिल्टर से साफ किये पानी से 90 प्रतिकृत पानी की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साफ किया गया पानी छोटे बच्ची और छोटे पशुना के निये बहुत जगयोगो है। इसका उपयोग स्कूलो कॉलेजो, दण्तरो, अस्पताली, गावो और मेलो मे बड़ी सपसता के साथ विया जा सकता है। इसके द्वारा फिल्टर किये गये पानी को अवालने की जरूरत नहीं पडती। इस फिल्टर की नल (चित्र 3 1) में पाइप




विश्व 2 ग्रुद्ध माइझो फिल्टर। (I) पानी में निकास का नस, (II) पानी ने प्रवेश के निष् नन, (III) वायु रोधक स्थान, (IV) फिल्टर का सोस, (V) ग्रुद्ध हुए पानी के निकसने का मार्ग, (VI) पिल्टर के स्रोत से मिट्टी और जीवाणुओं ने निकास ना मार्ग (VII) क्षाफ किया जाने वाला पानी और (VIII) फिल्टर का वाहरी मार्ग '

सगा कर चालू किया जाता है। इससे पहले पहल निकला 7 या 8 बास्टी पानी पीने के काम में नहीं लेता चाहिए। उसके पश्चाव इसका फिल्टर सही काम करो सगता है और साफ पानी प्राप्त होता है। कुछ दिनों के उपयोग के बाद इसके फिल्टर को निकास कर साफ दिया जाता है वर्षीकि पानी में आने वाले करोरे और जीवाणुओं से इसस तो सेल्यूलोंज फिल्टर के छिट बन्द हो जाते हैं। इसे सीतने के लिये इसके कथर लो डकन को पुता कर खोलते हैं (चित्र 3 II) और फिल्टर को उसके बाहरी प्लार्टिन के लीव से साहरी प्लार्टिन के लीव से साहरी प्लार्टिन के लीव से अलग (चित्र 3 III) कर रुते हैं। सेल्यूलोंज

<sup>\*</sup> Available at M/s Emkaypee enterprises Marketing & Allied Services Gandhi Chowk, Jodhpur 342001

फ़िल्टर को एक बाल्टी पानी (चित्र 3 1V) में 4 से 6 घटे के सिये मिनो कर रसने में उस पर सनी निटटी और जीवाणु इत्यादि हटने सगते हैं और फिर उन्हें पूरी सरह से साफ करने के सिये नाइसोन के कोमल बस द्वारा (चित्र 3 V) उसे ऊपर से नीचे और फिर ऊपर से जाते हुए पूणतया साफ करते हैं। इस तरह साफ करने पर हुर बार फिल्टर के सोस का कुछ मान हटता जाता है। फिल्टर को फिर से जोड़कर (चित्र 3 VI) द्युंक करें, पहले कुछ देर तक 7 एवं 8 बाल्टी पानी बहते रहते दें फिर इससे निकस्ता पानी बिल्कुल साफ आयेगा। फिल्टर का जो सोल काफी काम आ चुका हो और जो कि 50 मी मी ई मा हो जाये तब नया सेल्यूनोज फिल्टर पेड़ समाना पाहिये जो कि 70 मी मी ई अवरार का होता है।



चित्र 3 I से VI शुद्ध माइक्रो फिल्टर की काय प्रणाली ।

Available at M/s Emkaypee enterprises Marketing & Allied Services, Gandhi Chowk, Jodhpur 342001

## (एफ) रसायन

### (1) फिटकरी

फिटकरी या एल्युमिनियम सल्फेट पानी से रग, पीट अम्ल, जीवाणु मिल्ट (Silt) और कीचड आदि हटाने के लिये इस्तमाल की जाती है। इसकी क्रिया इस्स पानी म स्थिर अवस्था म रहने वाली अगुद्धिया अवस्थित होकर बतन के पैंदे म बढ जाती हैं। पानी की एक गलन मात्रा की साफ करने के लिये इसमें 1 से 6 मेन फिटकरी मिलाई जाती है। इस विधि द्वारा साफ किये गये पानी को घरेलू कम दबाव वाले फिल्टर से छान कर खपयांग में लाना ठीक रहता है।

### (11) पोटेशियम परमेंगनेट

यह एक धीमी गति बाला डिसइ फेक्टेट है। इसके साथ तनु किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने स इसकी स्टरलाईजेशन क्षमता मे तेजी आती है। वह रसायन पानी म कौलेरा विश्वीयों का समाप्त करने की क्षमता रखता है। पानी साफ करने के लिये इसका उपयोग घरो, विहार में की जान वाली पार्टियों और दुनों के लिये किया जाता है। यह कावनिक पदार्थों को आवसीडाइज क्रिया द्वारा समान्त करता है और इन पदार्थों मे ही जीवाणु रहा करते हैं। एक कुए मे अगर 1,000 स 1,500 गलन पानी हो तो उसे साफ करन के लिये आधा औस पोटेशियम परमेंगनेट की जरूरन पडती है ( 1 मलन पानी के लिये 60 ग्रेन पोटेशियम परसँगनेट के साय 180 ग्रेन विना तनु किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) । इसे पानी में मिलाने पर बैगनी या गुलाबी रग आता है और अगर यह रग 15 से 20 मिनट में फीका ही जाय, तो पानी म बुछ मात्रा रसायन की और मिलानी चाहिये। यह रम 3 से 4 घटे तक पानी में स्थिर रहना चाहिये। रसायन मिलाने के बाद उस पानी की बास्टी या निसी और साधन द्वारा अच्छी तरह से हिलायें। पूरी एक रात के समय तक पानी म क्रिया होने देने हैं। पानी की फिर इसके बाद काम में लिया जा सकता है या फिर जरूरत नहीं हो तो उसे पम्प द्वारा कुए से तब तब निकाला जाता है जब तक कि पानी मे रग दिखना बद न हा जाये। अगर पानी मे जरा भी गुलाबी रग दिखता रहे तब भी ऐसा पानी पीने के लिये हानिकर नहीं होता है। इस रसायन के उपयोग के बाद पानी तो माफ हो जाता है मगर उसके गथ और स्वाद म बदलाव आ जाता है। कावनिक पदार्थों से उत्पान लीहा भी इस विधि द्वारा पानी से हटा दिया जाता है ।

### (m) बलीचिंग पाउडर या बलोरीन

ब्लीचिय पाउडर या क्लोरीनेटेड चूना (CaOCI2) एक सफेद रग का दिना क्सि सास आकार का चूण होता है और इसमे 33 प्रतिशत क्लोरीन की मात्रा रहती है। इसे किसी अधेरी जगह मे पान म बद करके रखना चाहिये क्योंकि हवा, रोधनी और बादता से इसका नुक्सान होता है और इसकी क्तोरीन की मात्रा मे कमी उत्पन होती है जिसके कारण यह श्रक्तिहीन हो जाता है। इसकी मात्रा पानी मे इसनी मिलाई जाती है कि इसमें से एक भाग क्लोरीन, हर दस लाल भाग पानी को मिल पाये। क्लोपिंग पाउडर का एक औस माग 750 एम एल पानी मे भोलकर 2,000 गलन पानी को साफ किया जाता है। यह पानी 4 घटे बाद पीने के काम मे लेते हैं। धरातल के पानी को धुद्ध करने के लिये क्लोरीन की ज्यादा मात्रा भी जरूरत होती है, जसे कि 1 से 2 पी पी एम और इस क्रिया के समाप्त होने पर पानी मे 0 1 से 0 2 पी पी एम क्लोरीन वचनी जरूरी होती है। पानी जब वितरित किया जाता है, खुला रह जाता है या सबह किया जाता है तब पानी मे क्यी हुई 0 1 से 0 2 पी पी एम क्लोरीन उसे सबूपण से होने बतर पानी मे क्यी हुई 0 1 से 0 2 पी पी एम क्लोरीन उसे सबूपण से होने बतर पानी मे क्यी हुई 0 1 से 0 2 पी पी एम क्लोरीन उसे सबूपण से होने कर बतरे से क्याती है। पानी को स्टरलाइज करने के लिये क्लीपिंग पाउडर की मोलिया (सोडियम हाइधोबलोराइट) भी वाजार में मिला करती है, लेकिन वे पुरानी नहीं होनी चाहिये।

### क्लोरीन की गोलिया

क्लोरीन की गोलिया सफेद रग की होती हैं और ये बाजार मे हेलेजोन के नाम से मिलती हैं। इस विधि द्वारा 0 5 प्राम की एक गोली द्वारा 20 लीटर पानी को आधा घटें ने समय में ही स्टरलाइज कर लिया जाता है। सोडियम पायोसल्फेट की गोली जो नीले रग की होती है और उसके द्वारा पानी में ज्यादा धुली हुई क्सोरीन को हटाया जाता है। उससे पानी ना स्वाद भी सुधारा जाता है।

## (IV) ऐसिड सोडियम सल्फेट

ऐसिड सोडियम सल्फेट की 15 ग्रेन भार की गोली स एक पिट पानी को स्टरलाइज किया जाता है। इस विधि में गोली पानी में रखने के बाद उस पानी को आधा घटे के लिये छोड़ दें और किर उसके बाद ही पानी को उपयोग में सें।

## (v) कापर सल्फेट

इसका उपयोग पोखर या तालाब मे पाई जाने वाली शवाल को हटाने के लिये किया जाता है। इसकी 2 से 10 पाउण्ड मात्रा से 10 लाख गलन पानी का उपचार होता है। इसका घोल छिडकाब द्वारा पोखर के पानी की सतह पर छोडा जाता है।

# (vı) आइओडिन

इसको पानी मे 2 पी पी एम के हिसाब से मिलाते हैं। इसके द्वारा 20 से 30 मिनट मे पानी का उपचार हो जाता है। यह पोटेशियम परमैंगनेट की जुलना में काफी ठीक रहता है। पानी में पाये जाने वाले कावनिक पदाय और उसमें कम या ज्यादा पी एच का होने पर भी यह रसायन ठीक काम करता है। याइराइड प्रयोक ही पहुंचाने और महुगा होने के कारण इसका उपयोग बहुत सीमित है।

(vii) चूना

चून का जययोग पानी में जीवाणुओं को मारने, कठोरता हटाने और उछे चुद्ध करने के सिये किया जाता है। यह 10 से 20 पी पी एम के हिसाब से पानी में मिलाया जाता है और अगर पानी में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाय ता पानी में कावन काइयाबसाइक गस प्रवाहित करके उसे हटा सिया जाता है। इससे यह किस्सिय कार्योगेट बनाता है, जिसे पानी में से हटाकर सुखाते हैं। इसे गम करने पर इससे से वाबन काइयाबसाइक निकल जाती है और इस सरह चूना किर से प्राप्त हो। से जाता है। साथ कार्योगेट बनाता है, जिसे पानी को साफ करने के लिये दुबारा काम में साथा जा सकता है।

निम्न तरीके से कुए मे पानी की मात्रा का पता लगाया जाता है --

- (1) कुए मे पानी की उसके सतह से पदे तक की ऊँचाई नापें== (b) मीटर
- (11) कुए का व्यास नार्वे == (d) मीटर

गणना के लिये बहुत सारी रीहिंग छेकर उसका औसत निकालें।

पानी की मात्रा (लीटर) = 
$$\frac{3.14 \times d^2 \times h}{4} \times 1,000$$

एक न्यूबिक मीटर== 1,000 सीटर पानी।

बहता हुआ पानी

नदी बीर नालों का पानी स्वत हो साफ होता रहता है, इस बहुते हुए पानी को स्वत ही साफ होना कहा जाता है। ऐसा सासकर यहां बहुते हुए पानी को स्वत ही साफ होना कहा जाता है। ऐसा सासकर यहां बहुते हुए पानी की मात्रा अधिक होने के कारण गृहर का पानी सदूषण पैदा नही कर पाता है, साप ही सारी प्रदाय पानी से नीचे बठ जाते हैं, सूप की किरणों डारा पानी का स्टरसाइने- सन भी होता रहता है, जोवाणुओं और रसायनी द्वारा कावनिक पदायों ना आवधी केसन हो खाता है और इनका मख्तियों डारा उपयोग कर किया जाता है, अत इन सभी कारणों से बहुता हुआ पानी स्वत हो साफ हो जाया वरता है। मगर इस तरह का पानी पुणत्या पुद्ध नहीं होता और इस्तिये इसे साफ करने की विधि डारा खुंड करके ही पीने के काम में फेना चाहिये।

## 2 बड़े पैमाने पर पानी साफ करना

(ए) सप्रह

पानी को समह करके रखने पर उसम हिपर अवस्था में रहने वाला बचरा मीचे तल पर इकट्टा होता जाता है। इसको डककर रसा जाता है इसलिये दुवारा इसका सदूपण नहीं हो पाता है। पानी को समह बरके रखने के लिये ईट, परयर मा सोमेंट और ककरीट की सहायता से वहीं टकी बनाई जाती है। पानी के समह के सिसे बायताकार टकी 10 से 15 फीट गहरी और 25 से 30 फीट चौडी बनाई जाती है। इसमे पानी भरने के लिये नल को टकी मे 7 या 8 फीट की ऊचाई पर लगाया जाता है। टकी को अन्दर से कई बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पानी नल द्वारा टकी के पहले भाग में आता है, इस तरह इस भाग के भरने पर पानी दूसरे में फिर तीसरे में बहता हुआ आगे हर भाग से निकलता है। इसमें पानी प्रत्में की गित घीमी रहती है तथा पानी नितरता रहता है, और इसमें भारी को परे में बैठते रहते हैं। समझ के समय टकी के पानी को हिलाना नहीं चाहिये और साथ ही इस पानी का तापक्रम एक समान रहना चाहिये। बढे आवार बाले कचरे 1 से 2 घटे में पैदे में पहुचते हैं, जबिक हल्के कावनिक पदाय 6 से 8 यंटे का समय सेते हैं और 70 से 80 प्रतिश्वत तक तरते रहने वाले हल्के पदाय पानी से हट जाते हैं। इस विधि द्वार्था 24 घटे में 90 प्रतिशत कचरा टकी के पैदे में बठ जाता है। पानी टकी में तेजी से नहीं गिरना घाहिये। जीवाणु, कावनिक पदार्थों को आसमीडाइज करके नाइट्रेट्स बनाते हैं, लेकिक इसमें अमोनिया तस्व वन्म हो लाते हैं। साले के सहक रने की इस टकी के पैदे से समय समय पर जमा नीवड हटते हते हैं।

## (बी) पानी को सीघे ही फिल्टर करना या इसके लिये अवक्षेपक पदार्थों की सहायता लेना

पानी का सग्रह, जल सभरण के स्थानो पर या टकी मे करने से यह कुछ हद तक शुद्ध हो जाता है। मगर पानी में स्थिर अवस्था में तैरते रहने वाले बहुत हल्के कण सम्रह विधि द्वारा पानी से हटाये नहीं जा सकते । इसके लिये कुछ रासायनिक अवक्षेपक पदार्थों की सहायता ली जाती है, जैसे फिटकरी, फैरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट और फरिक सल्फेट। इन सभी म से फिटकरी का उपयोग अवक्षेपण के लिये किया जाता है। फिटकरी, कल्झियम और मैग्नीशियम कार्योनेट वे साथ क्रिया करके एल्युमिनियम हाइडोक्साइड बनाती है जो कावनिक और अवायनिक पदार्थों के तरते कणो को जोडती है और उनका अवक्षेपण करके उनको पानी के पैदे पर ले आती है। जब पानी को तीव गति के रेत के फिल्टर द्वारा साफ करना होता है तब इसे पहले फिटकरी द्वारा साफ किया जाना जरूरी होता है । इस विधि से जीवाणुओ की सख्या मे भी कमी आती है। जीवाणु कावनिक पदार्थों के साथ लगे रहते हैं। जब ये पदाथ फिटनरी की रासायनिक क्रिया द्वारा जुड कर पानी मे नीचे बैठते हैं तो अपने साथ जीवाणुओं को भी छे जाते हैं। धरातल के स्रोतों से सभी तरह के मिलने बाले पानी को फिल्टरेसन की विधि द्वारा साफ करना चाहिये। . जलागार या नदी का पानी पीने के लिये काम मे छेने से पहले उसे मिट्टी से बने निम्न प्रकार के फिल्टर द्वारा साफ करते हैं।

# (।) मद गति वाले रेत के फिल्टर

ये फ्लिटर सक्त व साफ किस्म वी मिट्टी वी परतो वो भिन भिन मोटाई

वाले किन्ड पर विद्या कर बनाये जाते हैं। सबसे ऊपर बाली मिट्टी की परत 36 से 60 इच गहराई तक बिछाते हैं। वक्ट की भिन भिन मीटाई की चार परतों पर मिट्टी की कबरी परत ठहरी रहतों है और ये निम्न हैं -

मिही 0 25 से 0 35 मी मी #42 1 × 12' <sup>36</sup> से 60 इच **する。** する。 する。 ネ × 36 à 60″ ≈3" बेबड 13ª"× ≈3" छिद्र युक्त नष " ≈3" फश

जब फिल्टर को पहली बार बनाकर चलाया जाता है सब बह सिफ पानी को छानने का काम ही करता है जिससे छन कर का रहे पानी में जीवाणु और ठीस पताय दोनो ही पाने जाते हैं। नेकिन 12 फट्टे पक्वाव मिटटो के कपरी हिस्से पर जीवाणुओं हारा एक परत बना ती जाती है (फोन्क्टन, हाइबाटक्स, जीवाणु और धवाल) और ६सम जीवों की सहायता में पानी साफ होता है। इन्हें परिपक्त मर भारता है। किट्टर बहुते हैं। इस किट्टर हारा एक एटे म 2ई गलन पानी प्रति स्ववयर पीट ही साफ हो पाता है।

पानी को जनागार से लाने क बाद, उसे अवसंपक रसायन से क्रिया कराई जाती है। किर पानी को नितार कर अनग करने उसे दाव पम्प झारा या रेत की सतह पर पानी भी मात्रा बढ़ा कर फिल्टर करते हैं।

फिल्टर के निये मिटटी और क्वड की परतें निम्न प्रकार से होती हैं। मिट्टो के कण 0 45 हो 0 55 मी मी <sup>ब करह</sup>ें <sup>के पर</sup> की विद्यावन 12 ' पदे की विछावन 60' - 72 <sup>30</sup>" ~ 36" छिद्र युक्त नल और फग

फिटनरी और छोटे कण, जो टको मंनीचे नहीं बढे ही और पानी के साय फिट्टर जाट में ना गये हों, ने फिट्टर के लिये विद्याई गई उपर वाली मिटटो की परत पर रह जाते हैं। इस मिटटो की परत हारा जीवाण भी रोक निष्यं जाते हैं और यहां अभोतिया ना आवसीहेसन हीता है। छनने के बाद पानी देखने म रस और स्वाह में उनत किस्म का ही जाता है और स्वाम किसी भी हिस्स की गय नहीं रह जाती। इस निषि हारा पानी से 99 प्रतिसत जीवाणु

हट जाते हैं। गटटर के पानी से सद्दिपत हुए पीने के पानी में कोलीफाम समूह के जीवाणु हमेशा पाये जाते हैं। अगर ऐसे पानी में फिल्टररेसन के बाद कोलीफाम जीवाणु नहीं मिले तो इससे फिल्टर की उत्तम कायक्षमता का पता लगता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पानी में ई कोलाई जीवाणु नहीं मिले तो मल में होने वाले दूसरे जीवाणु भी नहीं मिलेंगे।

मद और तोक्र गति के फिल्टर से प्राप्त हुए पानी को क्लोरीन या दूसरी विधियो द्वाराजीवाणु रहित किया जाता है।

## (सी) रसायन द्वारा स्टरलाइजेशन

पानी को रसायनो द्वारा स्टरलाइज करना वह विधि है जिसमे पानो भे पाये जाने वाले जीवाणुओं को ठोस या गैस से बने रसायनो द्वारा समाप्त विधा जाता है। स्पोर बनाने वाले जीवाणु, पोलियों और हिपैटाइटिस वायरस रसायनों की सामा य मात्रा से बेअसर रहते हैं, मगर सामा य से ज्यादा मात्रा प्रयोग में लाने से ये सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं।

### ररायन को प्रकृति

पानी को स्टरलाइज करने के बाम में लाये गये रसायन पदाय मनुष्या और जानवरा के स्वास्थ्य को क्सी तरह का नुकसान नहीं पहुचाने चाहिये। ये बीमारी के जीवाणुओं को मारने में सक्षम होने चाहिये। इनको काम में छेने पर पानी बेस्वाद नहीं हो। ये आसानी से प्राप्त किये जा सकेंं और ज्यादा महंगे न हो।

### (1) वलोरीनेसन

बढ़े पमाने पर पानी साफ करने के लिये क्लोरीन काम मे ली जाती है। यह असरदार, सस्ती और भरोसेमद विधि है। पानी को 15 से 30 मिनट के लिये क्लोरीन के सपक भे रखा जाता है। इसके लिये क्लोरीन की इतनी मात्रा ली जाती है कि पानी बेस्वाद नहीं हो और इसमे कुछ क्लोरीन की मात्रा भी बची रहे, जो पानी के सितरण के समय उपभोजता को पानी के मदूरण के खतरे से बचावे। पानी में अगर फेनोल के कुछ अब हो और अगर इस पानी को क्लोरीन हारा उपचार करें तो, ऐसे पानी मे फेनल को कुछ अब हो और अगर इस पानी को क्लोरीन हारा उपचार करें तो, ऐसे पानी मे फेनल और क्लोरीन रसायनिक त्रिया से क्लोरीकेन बनाते हैं जिससे पानी से स्वाद हो जाता है और पानो मे आयडोकाम का सा स्वाद और गथ उपचार हो जाती है। ऐसे पानी वो क्लोरीन उपचार से पहले चारकोल के माध्यम से प्टानन चाहिये या ६स पानी वो क्लोरीन तपचार नी विधि द्वारा उपचार करके की क्लोरीन सन की विधि द्वारा उपचार करके की क्लोरीन सन किया जा सकता है।

### (॥) सूपरवलोरीनेसन

इस विधि में साधारण क्लोरीने न की विधि में जितना क्लोरीन पानी साफ करने के लिये लेते हैं, उत्ते दम पुना क्लोरीन पानी में मिलाते हैं। इस विधि द्वारा पानी मे पाई जाने वाली राराब गय, रा और स्वाद भी गुचर जाते हैं और पानी जीवाणूरहित हो जाता है। पानी से नावनित्र पदाथ पूलतवा आनसीहाइज हो जाते हैं। जहां पानों नो सबह परने नो जगह न हो, वहां यह विधि अपनाई जाता है। इससे क्सोरीन वो सिफ 10 मिनट तब पानी ने सम्प्रक से रमा जाता है। यह विधि सचट के समय या जहां है। यह विधि सचट के समय या जहां का मा मा जाता है। पानी को कुछ हो मिनट पा स्टराहइज करके उसमें से ज्यादा रह जाते वाली क्षेत्रीरा को गार पर डाइजाइज करके उसमें से ज्यादा रह जाते वाली क्षेत्रीरा को सरकर डाइजाइजाइज स्टर्ग उसमें से ज्यादा रह जाते वाली क्षेत्रीरा को सरकर डाइजाइजाइज मिनाकर (बंदे पेमाने पर) या किर सोहियम थायोसरकेट डाइरा (क्षोटे पमाने पर) पानी से हटाया जाता है।

(111) क्लोरामीन

अमोनिया मुन्त पानी में जब ब्लोरीन मिलाई जाती है तब बसोरामीन बनते हैं। पानी म होने वाले कावनिय पदायों का इस पर कुछ भी असर नहीं होता है! इस विधि हारा कानी में आयडोकोंन नहीं बनते हैं और पानी म कारीन का स्वार भी पैरा नहीं हो पाता है। इस विधि हारा जीवाणुओं को मारने से काफी समय लगता है इसिंग्से स्टरसा जोजन के लिये सम्पय का समय बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

### (IV) ओजोनीकरण

प्राकृतिक रूप में आवसीजन का आस्ताद बढ़ने वाकी अवस्या में, आवसीजन (O), सामा य आवसीजन (O2) और ओप्रोज के रूप में रहता है। बोजोज बहुत ही अस्पिर होती है स्वाक्तिय पह O2 और ओप्रोज के रूप में रहता है। बज यह बढ़ने ही अस्पिर होती है स्वाक्तिय पह O3 और O4 विषक्त हो जाते हैं। बज यह बढ़ने वाली (O) क्षिति में आतो है, तब कार्बानक पदार्थों वा आवसीडेसन हो जाते हैं। कीर जीवाणु प्राय मर जाते हैं। सूरमंत्रीय भी शुष्ट हो सैनक हे समाप्त हो जाते हैं। की में वद स्वाक्ष्त हो प्राय कार्वा है। इतने उपवार के बाद पानी में किसी भी तरह का सराय स्वाद या रम पदा नहीं होता है। इसने उपवार के बाद पानी में कोजोन के आक्साइड जीवाणुओं के सिये विपके होते हैं। इसने उपवार के बाद पानी में ओजोन की कुछ भी मान्ना देख मही बचती हैं। स्टर साइजेशन के लिये पानी में ओजोन की कुछ भी मान्ना देख सही बचती हैं। स्टर साइजेशन के लिये पानी में ओजोन की कुछ भी मान्ना देख सही स्वती हैं। स्टर साइजेशन के लिये पानी में ओजोन की कुछ भी मान्ना प्रेस लिये होते हैं।

पालतू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिये पानी की आवश्यकताए

पशुआ को पानी पिलाने के लिये महुष्यों के लिये दिये गये मानक का पानी देते रहना कतई समय मही है। से किन मुचडरवाने में जानवरों के सबों को ठड़ां करने उनके भीतरी अभी को धाकर साफ करने, देवरों में दूप के बतन पाने दुमारू पशुआ के यर साफ रखने व उनको पीने के लिये दिया जाने बाला पानी भी उसी मानक का हो-। जकरी है जैसा कि मुख्यों के पीने क पानी के लिये दशीया नया है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दूपित वानी हारा मास दूप और उनसे कने वदावों का जीवाणुओ द्वारा सद्रुपण होने के कारण, इनसे पानी द्वारा फैलने वाले रोगो से मनुष्यो के स्वास्थ्य पर प्रतिकृत असर होगा। जब पोखर का पानी जानवरो को पिलाएँ तब इसके आसपास के वातावरण का मुवायना जरूर करें, और अगर पानी दूपित होने का कुछ भी कारण हो तो उसे सदूपण से बचाएँ। पोखर कभी भी जानवरों के घरो, गदुर लाइन के पास था गोबर इकटठा करने वाले स्थान के पास नही होने चाहिए। जब पशुपानी पीने पोखर पर जाये तो ध्यान रहे कि वे पानी मे अदर तक न जाने वावे क्योंकि अवसर वे पानी में मल और मुत्र त्याग कर उसे दूपित कर देते हैं। इसके लिये समूचित व्यवस्था करनी बहुत जरूरी होती है। पोखर का पानी पशुओ को पिलाने से पहले उसे जमीन से ऊपर टकी बनाकर कुछ समय तक इकटठा करके रखें. और अगर पानी से फैलने वाले सक्रामक रोगो का सदेह हो तो, पानी को फिटकरी द्वारा और बाद में रसायनों का उपयोग करके पानी को छोटे पमाने पर दी गयी विधि से साफ करें। तालाव पर जानवरी की पानी पिलाने के लिये अलग से स्थात निश्चित करें, जो कि सामा यत मनुष्यों के पीने के उपयोग में लाये जाने वाले पानी के स्थान से बहुत दूर हो। इस प्रकार पानी मे पशुओ द्वारा फलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने और उसे नियात्रण में लाने में सहायना मिलेगी। क्योंकि पशुओं के कई रोग दूषित पानी द्वारा मनुष्यो मे (Zoonotic) भी फल जाते हैं इसलिये पोखर या सालाब का पानी जानवरों को तब पिलाएँ, जबकि दसरा कोई भी स्रोत उनके पानी के वास्ते उपलब्ध न हो।

पशुओं ने पानी पीने की मात्रा की आवश्यक्ता निम्न कारणो पर निमर करती है

- 1 पशुकाआकारऔरकिस्म।
- 2 मीसम।
- 3 पशुक्त उपयोग किस काम के लिये किया जा रहा है।
- 4 भोजनकी विस्म।

विभि न प्रकार के पशुभी के लिये प्रतिदिन पानी देने की मात्रा

#### गाय

12-15 गलन पीने के वास्ते।

12-15 गलन घोने के बास्ते।

4 गलन सफाई के बास्ते।

गायो का सभी जरूरतो के लिये 28 से 34 गपन पानी प्रतिदिन के हिसाव से जरूर वाहिय।

#### ऊँट

8 गतन प्रतितिन ।

यदि ऊँट को काफी दिनो तक पानी नहीं पिलाया गया हो तो वह एक साथ 20 गलन पानी भी पी सकता है।

### घोडा

8-12 गलन पीने के बास्ते।

8 यसन सफाई वे बास्ते।

घोडों भी सभी जरूरतों के लिने 16 स 20 गलन पानी प्रतिदिन चाहिये।

### भेद स सकरी

2 गैलन प्रतिदित ।

### कुला

5 से 20 औस प्रतिदित्त ।

#### मृर्गी

8 है औस प्रतिदिन । प्रतिदिन एक गुलन पानी 18 स २० मृणियों के निम काफी होता है।

# हवा

## हया का प्रदूषण

वायुमण्डल मे विपले पदार्थों और सुक्ष्म जीवाणुओ के अधिक मात्रा में होने से मनुष्यो, पशुओ और पौधो के जीवन को खतरा और सम्पत्तियो का नुकसान आदि के होने को हवा का प्रदूषण कहा जाता है तथा इनकी उत्पत्ति मनुष्या, पशुओ और प्रकृति के गारण ही होती है। हवा का पहला व्यापन प्रदूषण लोस एनजलिस (1948) और ल दन (1952) म हुआ था। वायु प्रदूषण की ऐसी ही एक दुघटना भारत मे 2-3 दिसम्बर, 1984 की भोषान में हुई जब कीटनाणक दवाइया बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी मूनियन कार्याइड के सयत्र से गस का रिसाव हुआ और असस्य लोग और पशु इंस हादसे में मारे गये। गैस रिसाव से प्रभावित लोगो को चम रोग, क्षय रोग, सास और आन्त्रों के रोग आदि हुए हैं। भारत जस विशास प्रगतिशील देश म छोटे मोटे वायु प्रदूषण के असख्य हादसे होत रहते हैं और इसके बारण मनुष्य समाज, पद्मुओं और पसलों व वनस्पतियों को काफी हानि उठानी पड रही है। बड़ौदा के एक बारखाने से अक्टूबर 1981 में क्लोरीन गस रिसी, इससे अनेक गार्वे मरी और लोग बेहोश हो गये। इसी शहर मे 1984 म एक अमोनिया से भरा टैकर दुघटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 60 मवेशी मरे और अनेक लोग बीमार होकर अस्पताल मे भर्ती कराये गये। भोपाल हादसे से भयभीत हाकर गुजरात सरणार ने राज्य के 10 कीटनाशक कारखाना और जहरीले रसायनी का इस्तेमाल करने वाले अन्य 15 वारसातो म उत्पादन एक माह तक बाद रसने का आदेश दिया था। इनकी मुरक्षाकी इन्टिसे जांच की गयी। इस तरह भारत के हर राज्य मे अनव कारसाने हैं जिनकी जनहित सुरक्षा की बच्चि से समय समय पर जाच होती रहनी चाहिये बयाबि बान हमारे सारे विकास बाय प्रदूपण से सीये जुढे हुए हैं।

जीवन के लिए घुढ़ हवा बहुत हो जरूरी है। जब से प्राणी जाम सता है यह अतिम क्षण तम बिना मने हवा का समातार सेवन करना रहता है और यह भोजन और गानी से भी ज्यादा जरूरी है।

ह्या के तिये राज्य या त्या की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है यह का जवातार बहती ही रत्यों है। जार किसी स्थान म गुज हवा की माथा कम मुखर पा उस स्यान का वायुमण्डल दूपित होता रहता है और कभी कभी यहा से दूपित पदाध हवा द्वारा किसी साफ स्यान पर भी ले जाये जा सकते हैं और वहा इनसे वीमारियों भी फल सकती हैं। वज्ञानिक प्रगति के बारण रेडियोधर्मिता का कुप्रभाव काफी नुकसानवेय साबित होता जा रहा है। दुषटनाओं के बारण, ये रेडियोधर्मी तस्व वायुमण्डल मं पहुचकर एव रेब से दूसरे रेब तक पहुच जाते हैं और इससे मनुष्यो, पसुषी और पीधों को बहुत नुकसान होता है। ऐसी दुषटनाओं का बातावरण में कई वर्षों तक असर रहता है। इसके वारण किसी स्थान के सौसम में बदलाव आना और तक सहते रहती है। इसके वारण किसी स्थान के सौसम में बदलाव आना और तक सकते रहता है। इसके वारण किसी स्थान के सौसम में बदलाव आना

वायुमण्डल मे घरो और कारखानो से लगातार कुछ न कुछ पदाय छोडे जाते रहते हैं जिनमे घुआ गस, कोहरा पराग के क्ण, औद्योगिक धातुओ, खनिजो और रसायनिक पदार्थी की घल. रेडियोधर्मिता और सक्ष्म जीवाण प्रमुख हैं। मनुष्यों, पणओ और पीघो का इन सभी पटार्कों की ज्यादा सात्रा के सम्पक में आने से या ु फिर लम्बे समय तक इनके सम्पक मे रहने से उनकी सामा यदारीरिक क्रिया मे विकार उत्पान हो जाते हैं। प्रदेषण के बन कारणों से मनध्य एवं पदा एसर्जी रीग और सास के रोगो से पीडित हो जाते हैं और उनके गुदें, दिल, मस्तिष्क और यहत आदि को काफी हद तक हानि पहचती है। प्रद्रपण के कारण आलें जलना. सिर्दर होना, स्वभाव में चिडिचडापन पदा होना आम शिकायत रहती है और मभी कभी तो इन प्रदूषणो से आदमी पागल भी हो जाता है। इनसे वनस्पतियो को भी काफी वुकसान होता है और जब इस खराब हुई बनस्पति को मनुष्य या जानवर खाने के उपयोग में लाते हैं तो उनकी सेहत पर बहत हानिकारक प्रभाव होता है। पौषे वायु प्रदूषण के बहुत ही सचेतक होते हैं और इनके द्वारा बायू प्रदूषण की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बज्ञानिक प्रगति के कारण उनत विधियो की सहायता से बीमारियों को नियत्रित करने में काफी हद तक सहायता मिली है भगर अभी भी ऊपरी सास नली मे होते रहने बाले हवा के बैक्टीरिया, बाइरस और फफूद से पैदा होने वाले रोगो को कावू मे लाना बड़ा ही कठिन है। मनुष्य, पशु और पौषे पर्यावरण मे उत्पान हुए प्रदूषण का कुछ हद तक मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बारखानों की तादाद और शहरों की आबादी में वढीतरी के कारण इनकी बचाव क्षमता नापी नमजोर पडती जा रही है। मनुष्यो और पशुओं के स्वास्थ्य पर शुरा असर करने वाले छोटे कणो मिटटो, वायुमण्डल मे आने वाले विभिन्न प्रदूपकों की उत्पत्ति के बार में शोध करना बहत ही जरूरी है।

हवा के गुण

गुढ हवा रगहीन मधहोन और स्वान्होन होती है। हवा आस्सीजन कावन बाइआस्मादङ नाइटोजन जागन होलियम क्रिप्टोन और निशान इत्यादि बहुत सारी गसो ने मिश्रण से बनती है। जच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा वा उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है । यह आग यो जलाने मे बहुत सहायक होती हैं । पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश मे हवा के वितरण वो कोई समस्या नहीं है ।

## हवा मे प्रदूषण के कारण

- (1) हवा का मिश्रण एक समान नही होता है, वाषु मण्डल मे वातावरण के अनुसार इसके मिश्रण मे वदलाव आता रहता है। गावों मे हवा नाकी शुद्ध रूप में पाई जाती है, जबिक पनी आवादी और कारखानो वाले क्षेत्र में इसके मिश्रण में फक आता रहता है। पनी आवादी वाले क्षेत्र में सल्कर डॉइअमुक्साइड, हाइड्रोजन वलोराइड और हाइड्रोजन सल्काइड जसी गैसें ज्यादा मात्रा मी मिला करती हैं। मनुष्यों और पशुओं के सास सेनें की क्रिया द्वारा वाष्ट्रमण्डल में कावन डाइआवासका में मात्रा में बढोतरी होती हैं। इसके बढनें स कोई बीमारी तो पैदा नहीं होती मगर हसते कारिण वात्रा होता है। इसके बढनें स कोई बीमारी तो पैदा नहीं होती मगर हसते कारण वातावरण में मीथेन, नमी और ताफक्रम में बढोतरी होती है।
- (2) हवा मे असुद्धिया कई कारणो से होती है जैसे-कोयले, तकडी और अवतनशील पदार्थों का जलाना, रोशनी और अटटी के लिए कारखानो और अनेक उपयोगो के काम मे ली जाने वाली जलाने को गैसें और जानवरों के शर्वों के और वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न हुई गैसें इत्यादि।
- (3) बेडगे और खराब वैटीलेशन वाले पछुपरो मे सूरिया के सडने से स्वतत्र अमीनिया बनती है और यह पशुपरो को और आसपास के वातावरण को द्यित करती है।
- (4) पशुधरो में कार्बानन और बहुत प्रकार के छोटे-छोटे पदायों के कण पाये जाते हैं। हवा मे तरते रहने वाली अधुद्धिया नई प्रकार की होती हैं जिनमे मुख्यत सूखी हुई चमडी के कण, सूखे गोबर, मिट्टी और खाद्य पदायों और पराग के कण और पशुओं के फदा पर उपयोग मे आने वाली विछावन के कण आदि सम्मिलित हैं।
- (5) सामाप्य तार से घरो मे पाये जाने वाले सुध्म जीवाणु और फफूट भी पचुओ और मनुष्यों में कभी कभी किसी स्थिति में बीमारी पदा करके उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं और इन जीवाणुओं वा स्वच्छ दूध के उत्पादन में बाफी महत्व रहता है।
- (6) खेती वाडी के काम से भी हवा म बहुत तरह की अगुद्धिया फलती हैं, जसे फसलो पर कई किस्मो के रसायन के घोल का छिडकाव और विपते कीटनाक्षव पदार्थों का छिडकाव आदि।
- (7) अणु ग्रावित उत्पादन से सम्ब्राधित कायक्रम के कारण भी वायुमण्डल प्रदूषित होता है।

बायु प्रदूषण का मनुष्यों, पशुओं और पौधों पर असर

- (1) वायु प्रदूषण के कारण तुरत मृख्यु या शरीर म राग वी प्रवृत्ति उसल हो सकती है। इसके कारण व्यक्त और तित्रका मण्डल पर काफी बुरा असर पडढा है। जो रोभी काफी समय तब बीमार रहते हैं उनके फेक्टे शराब हो जाते हैं और इनमें केंसर पदा होने की भी शिकायत रहती है। वायु प्रदूषण के कारण औषी और व्यक्तन नती की श्लेष्मा फिल्सी और चमडी को भी वाफी नुकसान पहचता है।
- (2) वायु प्रदूषण द्वारा वलोरीन, सीसे और आर्सेनिक की विषावतताका मनुष्यो और पशुत्रो की सेहत पर बढा ही घातक असर होता है।
- (3) पौषो पर बायु प्रदूषण का तुरत ही असर पहता है। सन्धर इदिबाक्ताइड, क्लोरीन और स्मोग से पौषो को काफो नुक्सान होता है। बायु प्रदूषण के कारण पत्तियों में पब्ले दिखाई देना और उनका अल जाना, फसल का क्यादा नहीं बढ़ना या फसल का अल जाना बादि अक्सर देखे जा सकते हैं।
- (4) वायु प्रदूषण से धातुओं में जग लगन या उनके गलने आदि से आर्थिक मुक्सान होता है।

वापु प्रदूषण की विषावतता का असर पशुओं से सनुष्यों के मुकाबले अरा भिन तरीकों से होता है। मनुष्य सदूषित वायुमण्डल के सम्पक से सीघे तौर से आता है, सगर पशुओं पर इसके अलावा सदूषित हुए पास लाने से और पानी, जो ऐसी पास पर पिरकर इन्हें घोता हुआ पोसर के रूप से इकट्ठा हो जाये, पीने से विषावतता का दोहरा अतर पहता है। यह विदित्त हो है कि पोधों पर सामु प्रदूषण का काणे असर होता है, जिसके प्लास्वरूप पोधों की पितायों पर सुग्न सदूषण पदाच जाग होते हैं और ये प्रतिक्रिया करके पत्तियों से वियंसापन लाते हैं और ऐसी परिमों को आने पर पश्चों में अनेक प्रवार के विवार उत्पन्त हो जाते हैं।

#### 1 सीमा

सीसा एक सचयो विष है। सदूषित हुई पास की योडी-योडी मात्रा भी पशुओं के द्वारा समातार ग्रहण करने से सीसे की वियावतता हो जाती है। इसकी अस्यिषक मात्रा ग्रहण करने से पशुओं में सीसे की तील वियावतता उत्पान होती है और वे 24 पण्ट ने अदर हो मर जाते हैं। अगर पशुओं के आहार में कियावम की कमी हो तो ऐसे म उन पर सीसे की वियावतता का असर प्यादा होता है। भेड में सीसा उसके गम में बढ़ रहें बच्चे तर भी पहुच बाता है और उसके दूप मंभी आता रहता है।

नारसाना से सीसा, पातुओं ने गलाने ने दौरान, कोसरे की भट्टी या कीवते को जलाने पर बायु में आता है। सीसे के जुछ नियण जसे सीसा के आनसाइड, सीसा ऐसोटेट और सुफेंद सीसा आदि सभी वियानतता पदा करते हैं। सक्तम सीसा धातु को गलाने वाले कारखाना, सीसा की खाना और उस जगह जहा पर सीसा धातु के रसायन के घोल का छिडकाय किया जाता है आदि स्थानों के पास जब पशु चरने जाते हैं तब वे सीस के विषलपन के शिकार हो जाते हैं। सीसे की मात्रा के दारीर में ज्यादा जाने से इसकी विधायतता का असर अस्प समय में ही दिखाई देने लगता है।

सीता विपासता के कारण ति त्रका सबधी तक्षण जसे मातपेसी में झटके आता, मुह से झाग निकलना, मूछा आता आदि प्राय दिखाई देते हैं। नाटी तीझ गति से चलती है मगर यह कमजोर होती है और घरीर के छोर वाले हिस्सी का तापक्षम ठण्डा रहता है। पणु जड़ लड़ाला कलते हैं या जमीत पर सामी हुई अवस्था में रहते हैं और खड़े नहीं हो सबते हैं। वे चारा नहीं चर पाते हैं, पाचन प्रणाली का प्रशापत हो जाता है और उन्हें दस्तें होने चरती हैं। वालों का पोसना, ज्ल्दी जल्दी जुनाली करना और मले में पेहन हैं कि स्वायत हो जाता है और उन्हें दस्तें होने चरती हैं। वालों को पोसना, ज्ल्दी जल्दी जुनाली करना और मले में पेहन होता हो आरे उन्हें श्वास लेने में दिवकत पैदा होती है।

#### पोस्टमार्टम परिवतन

उग्र विपाक्तता एयोमेसम तथा छाटो आत में रक्ताआव तथा गुर्सों में अधिक रक्त का होता और रक्तआव के लक्षण देखे जा सकते हैं। फेक्डो म अधिक मात्रा में रक्त का पात्रा जाता और महत का अपकृषण इत्यादि लक्षण प्रकट होने समते हैं। इदय में सवऐपीकाडियल और सवए डोक्टाडियल क्षेत्र में छोटे छोटे पिन के सिर के आकार के और इवाइमीटिक रक्तलाव नजर आते हैं। मेनिनजेज और सेरीक न नाडियों में अधिक रक्त का सपय और सेरीकोइस्पाइनल अस का बढना भी प्राय देखा जा सकता है।

दीपनाली । विपात्तता यहत्त और गुर्दे में अपकवण वदलाव तथा यक्तत का रग पीला दिलाई देता है। सीसा विधात्तता में चव से रगत, सीरम, मल व मूश्र, मॉस पेसी और हडिडया इकट्ठा नरने प्रयोगसाला में परोक्षण के लिये भेजना चाहिये।

#### चिकित्सा

- (1) कैल्शियम डाइसोडियग वर्गेनेट
  - म लिरायम आइसोडियम इधाइलिनडाइएमाइन ट्रेटः ऐसिटेट 20 ग्राम आसुत पानी 1,000 एम एस
  - 1 से 2 एम एल प्रति पाउन्ड भार के हिसाब से, खून की नाडी में (आई बो) इ जिन्सा चार दिनो तन देवें।
  - वा) इंजनसा चारादना तन देव।
- (2) सीसे के विष को ऐमेटिक द्वारा पेट को पोकर या नमक के परगेटिव देकर हटाया जा सकता है।

(3) धारीरिक उत्तेजना नाकम करने के लिये मुख्य तिन्त्रमा मण्डल की शक्ति को शीण करने वाली दवाई का प्रयोग करें।

### 2 आसंनिक

गा बदा और पोडा की अपेना भेड म मुख्यतया आर्सेनिक वी विपास्तता का अमर जयादा हाता है। भेड म मुख्यतया आर्सेनिक की विपास्तता को सुम्पटनाए, उनको आर्मेनिक के स्मान के पश्चात् या पिर इनके छिडकाव के पश्चात् हाती है। आर्सेनिक वा उपयान पड म पोधा पर पाउडर या पोस के छिडकाव के इत्या में विपास जाता हुआर इस तरह प्यु इन पोधा की पत्चियो आदि को साकर आर्मेनिक की विपासता सा प्रसित हो जाते हैं। आर्सेनिक करिया मासु और कोयते म भी पाया जाता है, इसनिय कारसान से निकसने वाल भुए के साम बाहर आकर हवा के द्वारा काफी मीनो तक पत्न सा प्रसु है। अर्सेनिक स्वया जाता है, इसनिय कारसान से निकसने या भुए के साम बाहर आकर हवा के द्वारा काफी मीनो तक पत्न सा सहस की स्वया करना है।

सक्षण आर्मेनिक की विषयतता के कारण पणु मुस्त रहते हैं, काम नीचे की तरफ भूने रहत है, कुछ कदम भी चलना नही चाहते हैं तथा उनमे पेट बर्द, मुह में स सार गिरना उन्हों आने और वेचेनी आदि के तराण देखे जा सकते हैं। पणु पाव पटकता रहता है, तथा बार बार नीचे कठकर फिर उठता है। नाडी धोमी गति से तथा क्रमहोन चलती है। पणुओं को दस्त लगती है तथा उससे लहसुन की सी गय होती है। सास भी कम्होन चलता है और उससे भी सहसुन को गय होती है। इससी विधायतता में कारण पणु अस्यत्त यका हुआ नजर आता है और वह 24 पटे में ही मर जाता है।

पोडों में काटन वाले दांती नी जह के पास लाल रंग की उमरी हुई रेखां दिखाई देती है। उनके मसूत्रों ने बाहरी भाग पर घाव हो जाते हैं। सास सेने में दिककत होती है तथा उसमें लहुन जाती ग्रंथ आती है। आशो नी पुतिचर्यां फल जाती हैं और आँखों के ऊपर में भाग पर सूजन सी रहती है। इनने पिछले परों का आयिक रूप से पक्षापाल हो जाता है।

दीपकासीन विपानतता ने भारण पशु सुस्त रहत हैं और उनकी भूस बाद हो आती हैं। पशु सम्में समय तक खसारता रहता हैं। उनकी भमडी मोटी हो जाती हैं। उसमें खुजली चलती हैं। उनमें रक्त नी नमी, प्रभात तथा बांकरन हो जाता है। पशुओं में लगातार दस्त की शिवायत रहती है तथा मरने से पहले उनकी पक्षायात हो जाता है।

पोस्टमाटम परिवता वमडी के भीतरी भाग ना रग सामान्य नही दिखता है और वहा की मास पेतियों में पीले या जून के रग का सीरम इक्टठा हो जाता है। जब आर्सेनिक मृह द्वारा शरीर में प्रविष्ट करता है तब वगडी म किसी प्रवार की सराबी उत्पन नहीं होती है। यकृत भा नेक्रोसिस हो जाता है और पेट व आवो मे सूजन दिखलाई देती है। खून की लाल कोशिकाओ का नावा होता है और गुर्दे भाफी खराब हो जाते हैं। पोस्टमाटम से प्राप्त हुए परिणाम और रासायनिक परीक्षण करके पक्का नतीजा निकाल लिया जाता है।

आर्सेनिन विचानतता का पक्का पता लगाने ने लिये पशु के मल मूत्र, रक्त, सोरम, गुर्दे, दिल और यक्कत के नमूने लेकर उनका रासायनिक परीक्षण किया जाना चाहिये।

## चिकित्सा (1) गम पानी से पेट की साफ (Lavage) करें।

- (2) बाल (Bal) वा 10 प्रतिशत घोल तैयार करें। 50 पारण्ड शरीर के भार के अनुपात पर एक एम एलं मात्रा अत पेशी (1 M) इ जेवशन की सहायता से पहले दो दिनो तक प्रति 4 घटे के अत्तर पर दें और किर तीसरे दिन चार इजेवशन तथा इसके बाद 10 दिनो तक या अधिक समय सक रोजाना दो इन्जेवशन देवें।
- (3) सोडियम यायोसल्फेंट के 20 प्रतिशत घोल की 10 एम एल मात्रा प्रति एक पाउण्ड शरीर ने भार के हिसाब से खून की नाडी मे इ जेक्शन की सहायता से देवें।
- (4) फीरन हाइड्रोनसाइड ना ताजा घोल बनानर देना काफी फायदेमद रहता है। इसके लिये आइरन परक्लोराइड पोल ना 3 भाग, 17 भाग पानी और एक भाग कैटबाइ ड मैग्निशिया के हीं। इस दवा की 20 औंस मात्रा पशु का पिलावें और 24 घटे परचात् इसे फिर पिलावें।

### 3 पलोरीन

पसोरीन अवसर कच्छी धातुआ, कोयले, क्ले और प्र्माम में पाया जाता है। कारखानी द्वारा खानिज रूप में प्लोरीन काम में िंग जाता है जो कि पलूओस्पर और क्रियोलाइट और सोडियम पलाराइड है। कायले और अय ज्वलनशील पदार्थों में पलोरीन की भी मुख्यात्रा होती हैं और इनको जलाने से बायुनव्डल में धुए के साय पलेरीन की भी मुख्यात्रा होती हैं। योडो और मुग्यो पर पलोरीन की साय पलेरीन की साय करेरी होती हैं। योडो और मुग्यो पर पलोरीन की विषावता का आसर नहीं होता जबकि सुअर में इससे कुछ असर जरूर होता है। भी-वस और भेडो में इसकी वियानता का काफी असर होता है और ये पलोरीनिस से पीडिंग हो जाते हैं।

एक्षण पत्तीरीन नी तीज विपानतता के कारण पणुओं में भूख न लगना, लगडानर चलना, कभी-कभी दस्त लगना, धारीर के भार में कमी होना, गात पेतियों में कमजोरी और मृत्यु तक हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उनके भूत्र म भी स्वोरीन को मात्रा पाई जाती हैं। अगर किसी के द्वारा इसका सेवन लगातार विया जायें तो यह सचित विष का इल धारण कर लेता हैं। इससे धारीर की कोशिकाक्षा ने प्रोटीन को बहुत ही नुनसान पहुचता है। दीधनासीन प्तारीन विपास्त्रता के करूरण दांतो पर धक्के पढ जाते हैं। गी यद्या में दांतो के सामन वार्ल ततह पर धारियां पढ़तर सुरदरी हो जाती हैं। पत्तीरीन की विपास्त्रता में दाढ़ के दातों की कररी सतह परस्पर नहीं मिलती है और यह देडी मेड़ी हो जाती है और कमजोर है। जाने के कारण जल्दी ही हुट कर गिर जाती है। पुराने रोगियों में पाता, जबरों और पस्तियां की हिंहयों में सामान्य सं अधिक बढ़ोतरी नजर आती है।

थोस्त्रमाहम परिवातन पछोरोन विधायतता से मरे हुए पशुआ के दात पिते हुए होते हैं, जन पर पन्ने थोर रगीन सारियो आदि दिलाई देती हैं। यसिवयो, पारों और जबकें की हिंहुयो म सामान्य से अधिक बढ़ोतरी दिसाई देती हैं। गूत रा सासाविक परिवाण करके पखोरीन की विधायता का पता समावा जा सकता है। कारखानी द्वारा पलोरीन विधायतता से मरे हुए पशुओ के बाबो की हृद्धिया का सासाविक परिवाण करके जनके मरने के बारणा ना पनका पता समावा जा सकता है।

चिकिरसा किल्हायम की ज्यादा मात्रा देने पर दारीर मे प्लोरीन का उक्टठा होना कम होता है। पलोरोसिस क रोगियों के लिय किलायम कार्योनेट का उपयोग बहुत सामदायक है। गायों और मेडों को पलोरोसिस में बचाने के लिये उनके सार्व के साथ 0 5 प्रतिगत अल्गुमिनियम सल्केट या अल्गुमिनियम क्लोराइट देना ठीक रहता है।

#### 4 स्थानिकार

अभीनिया एक नाइट्रोजन कम्माउ है जो बाबनिन पदायों वे सड़ने से पदा होता है। वायुमण्डल म इसनी उपित्यति हमेशा ही बनी रहती है। कार्यानक रासायिक कारखानों के वास उपकी मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है। वायुमण्डल में मिसकर इसकी मात्रा सामा य होती रहते के कारण इसना स्वास्थ्य पर चुरा आर्य-महीं पढ़ता है। जिन पमुग्रहों में वे टीलेशन ठीक वग का नहीं हो, बहा मध्यप्त पर एकित होचन सबते हैं और इस बारण ऐसे मबनो म इसकी मात्रा सामाय से ज्यादा पाई जाती है। वायुमण्डल में इसकी मात्रा ज्यादा हाने पर यह आहतो तथा सांस की नली की स्तेष्मा श्विल्ली में जला पदा करती हैं। पश्च मबनो म पाई जाते वासी अमानिया की मात्रा को वहा के वे टीलेशन का ठीक से रख रखात्र करके नियत्रण में साथा जा सकता है। जो पश्च आमीनिया की ज्यादा मात्रा होने के कारण पीडिस हो जो ये जहे तन विचा हुआ निरतन उपवयक (Demulcent) और उत्तेजना बढ़ाने बाले पदाण दिये जात हैं।

#### 5 सल्फर **बाइ**आएसाइड

सल्फर डाइआक्साइड गस कोयला जलान, घातुआ को पिघालन, तेल घोषक कारखाने और अप्य कई रासायनिक पदार्थों को बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले पुए के साथ वाहर निकलती है। इसके मारण वर्षा और पूरा अम्सीय हो जाते हैं और फिर इनसे भवनो मे समे पातुओं हे सामान गलने समते हैं तथा उनमे जग भी सम जाता है। वायु प्रदूषण का पता लगाते समय वहीं के वायुमण्डल में सल्कर डाइआक्साइड की मात्रा का पता जरूर लगाया जाता है। वायुमण्डल में इसकी मात्रा अधिक होने के कारण प्राणियों का तम पुटनर मृत्यु तक हो जाती है। सास तेज हो जाती है और इसमे काफी किनाई होती है। दिलाई देती रहने वाली क्लेडमा सिल्यों का रा साल हो जाती है, मास पेदायों में क्पक्पी होती है और सकोचक वेगी की तात्क होण हो जाती है। एक अनुमान के अनुमार अवेजी दिल्ली में हो करीव 10 लाख वाहनों से रोज 2 टन सल्कर डाइआक्साइड वायु में छोडी जाती है जो सास के साथ घरीर में प्रवेश करती है।

पोस्टमाटम ने दौरान फेक्टों मे अधिक रवत का सबय होना दिखाई देता है समा उनमें सूजन भी होती है। रक्त का रच गहरा लाल दिखाई देता है।

### 6 काबा मोनोआवसाइड

यह गैस कोयले के पूरा नहीं जल सक्त के कारण बनती है। यह गैस घोमी गित से जलने वाले स्टोब, चिमनी और मोटर गाडियो से निक्तने वाले पुए मे रहती है। यह बहुत विपली होती हैं। कभी-कभी इस गस के कारण-प्युओ की मौत भी हो जातो है। अगर लम्बे समय तक इसकी कम मात्रा सांस के साथे सी जाती रहे तो, इससे घरीर मे रक्त की कभी पैदा हो जाती है। क्वास के साथ अगर हथा मे इसकी 0 4 प्रतिशत मात्रा निरन्तर फैकडो में जाती रहे तो यह दारीर को बहुत हानि पहुचाती है।

भारत मे बायु प्रदूषण सबसे अधिष मोटर पाडियो से निकलने वालो यसा से होता है। बम्बई मे यह अनुपात 60 प्रतिदात है और दिल्ली मे 40 प्रतिदात है। गाडियों ने अत्यधिक प्रदूषण से आर्खे जलती हैं, सिरदर्द भयनर रूप से होकर स्वभाव भी चिडचिंडा हो जाता है। गभी-नभी तो इन प्रदूषणो से मनुष्य पागल हो जाता है।

प्रयोगशाला मे वाटायामा परीक्षण द्वारा वावन मोनोआनसाइड गैस की विपावतता का पता लगाया जाता है। तनु विपा हुना एक एम एल रक्त तेवें और उसमें 2 एम एल पीला अमोनिया सल्काइड और 30 प्रतिवात ऐसिटिक ऐसिड की 2 एम एल मात्रा भी मिलावें। अगर रक्त मे वावन मोनोआनसाइड धुती हुई हो। तो रक्त लाल रग का ही रहता है। प्रयासामा य रक्त हरे रग का हो जाता है।

इसके इलाज के लिये ष्टश्निम सास और सास लिये जाने वाली बायु मे आवसीजन के साथ 5 से 10 प्रतिशत बावन डाइआवसाइड का होना काफी फायदेमद होता है। एनेलेप्टोक के रूप में पशुओं वो लेप्टोजोल देना ठीक रहता है।

## 7 हाइड्रोकायन

हाइड्रोकाबन पानी मे पदा हुई पात से गरा में रूप म निकलन र बायुनण्डत में पहुषते हैं। ये बायुनण्डल की हवा के साम रासायनिक क्षियाए करके हानिकारक पदाय बनाते हैं। इनसे आंखों में जलन पैदा होती है। हवा में इसकी मात्रा मोटर गाहिया ठीक करने वाले स्थानो, तेल साफ करने वाले कारसानों और कपडे साफ करने वाली दुनानों के वायुनण्डल में ज्यादा होती है। दिल्ली में रीजाना करीब 10 लाल बाहनों से 170 टन हाइड्रोकाबन वायुनण्डल में छोडे जाते हैं और ये साल हान्य के साथ करने वायुनण्डल में उपाया होती है। स्थान

## 8 आश्सीजन

आवसीजन रगहीन, स्वादहीन और गयहीन होती है। जीविन रहने वाले प्राणियों के लिये यह बहुत ही जरूरी है और इसके विना मनुष्य, पशु और धौषे मर जाते हैं। यह आग वो जलने में मदद वरती हैं। मनुष्यों और पशुओं वो आवसीजन की यहरत उनके दारीर में ऊर्जा पदा वरने और शारीर वा सायक्रम बनाये रखने के लिये रहती हैं।

### 9 कावन हाइआक्साइड

भारी मात्रा म नावन बाइआनसाइड गस, मनुष्यो, जानवरो वौधो, कोपले व तेल और पेट्रोलियम पदार्थों आदि के जसने से वायुमण्डल में छोडो जाती हैं। हवा में नावन बाइआनसाइड वी 0 5 प्रतिचात मात्रा हो जाने पर वह मनुष्यों के बवास किया पर युरा असर नरती है। नारसानों के पास इसकी मात्रा 0 06 प्रतिगत तक बढ़ जाती है। वायु में इसकी अरायधिन मात्रा का होना हानिनारक होता है। इसके कारण सिर वर होता है और ठड लगती है। योधा के पत्तियों में हरा पदाय सायुमण्डल नी हवा से नावन बाइआनसाइड लेनर उसे विभवत नरके नावन तो अपने में ही रख लेता है और ठड लगती है। योधा के पत्तियों में हरा प्रति

## 10 पानीकी बाष्प

हवा म पानी के बाष्प की बुछ मात्रा हमशा ही रहती है। मनुष्यो और पशुओं को शुष्क हवा मे रहना काफी अग्निय लगता है।

#### 11 गच

ह्या म कई तरह की गय होती है जिससे मानव समाज को काफी परेशानी होती है। युग य के कारण वासु प्रदूषण ज्यादातर पशुओ के दावो के सडने, मल सूत्र, गैसी, पुग्न और कई दुग म पटा करने वाले रासायनिक कारलानी इत्यादि से होता है।

दुग घ की समस्या को कम करने के लिये गर्सो को ज्यादा हवा की मात्रा सं तनू कराया जाता है। इसको कम करने के लिये गर्स को एक्टीवेटेड कावन के फिल्टर से गुजारा जाता है, गैसी का आवसीडेशन विया जा सकता है, प्रोसेस गैस वाष्य की क्लोरीन गैस से मिलाना भी ठीक रहता है।

12 हवा से अकाबनिक और खनिज पदार्ष वाधुमण्डल मे मिट्टी के वण, भूमि, कोयले, किल्यायम के नमक, लवण, स्टील, रवड, जूने और लोहो के आवसाइड आदि से आते हैं। खनिज पदार्थों की मिट्टी ज्यादातर मनुष्यों और पशुओं के लिये हानिकर होती है। कावनिक मिट्टी के वण जीवनहीन होते हैं मगर इनकी उपियति वाफी नुकसानदेह होती है वयीकि इनके कणों के साथ अवसर सूक्ष्म जीवाणु विपक्ष रहते हैं और वे स्वास द्वारा फेकडों में पहुच कर बीमारी पदा करते हैं। पराग के वण, पिशाया, पौधों की कोशिकाए, सूखी हुई चमडी के टुकटे, सरीर की वाहरी त्वचा के खश्च, बाल, ऊन, पछ और सूखा हुआ मल आदि कामिक पदाथ कहलाते हैं। ये वसे तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुचाते मगर क्या कभी मनुष्यों में और पशुओं में इनके एकडीं के देति हैं। इस पदार्थों के ताथ सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं, इसिचिये डेयरी में इनका होना काफी नुकसानदेह है वमीकि इनके नारण दूध के रख रखाव में वाफी दिककत उत्पन्त हो जाती है।

सानो और कारखानों में काम करने वाले लोग, वहा पर पाये जाने वाले विभिन्न सरह की मिट्टी के वणों के कारण आखो, गले और फेफटे के रोगों से पीडित होते रहते हैं।

13 हवा मे जीव सम्ब घी पदाथ वामुमण्डल मे कई तरह के जीवाणुओ के ला जाने से वे मनुष्या और पशुओं के लिये बीमारी का मुख्य स्रोत बन जाते हैं। घर के वाहर वायुमण्डल मे जीवाणुओं में सस्या मां हवा हागा तनुकरण होता रहता है, लेकिन घरों के अवर या वे घर जिनमें बेटीलेशन ठीम हम से नाय न करता हो, उनमें बीमारी पदा करते वाले जीवाणु हवा हारा आसानी से फलते हैं। खासने के हारा या नाक साफ करने पर डनमें पाये जाने बाले खतराचा रोगों ने जीवाणु वायुमण्डल में आसानी से पहुंच जाते हैं। हवा में तरते रहने वाली छोटी छोटी पानी वी हलती बूदों के साथ मुक्त जीवाणु विचके रहते हैं और ये किसी दूसरे की सास हारा उनके फिलडों में पहुंच सकते हैं या फिर उनके घारीर खाने या पीने के पानी में जाते हैं। इस तरह हवा एक अवहा माध्यम है जिसके हारा मूक्त जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह तव ले जाये जा सकते हैं।

केटीलेशन में खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण निम्नलिखित रोग हवा के माध्यम से फलते हैं —

(ए) केनाइन डिस्टेम्पर (बी) यू नेसल रोग (सी) इनपरयूएजा (शी) आरनीमासिस (इ) ए प्र वस (एए) नेसिलरो व्हाइट डाइरोबा (जी) मेटेजियस इनवाइन प्लूरो-युमोनिया (एच) नटेजियस बोनाइन प्लूरो-युमोनिया (आइ) क्टेजियस केग्राइन च्छूरो युमोिया (जे) फ्तैडस(के) फेकडो और हिंहुयों का ग्रेनूलामेटस रोग (एल) मेनिनजाइटिस (एम) "युमोनिया (एन) दाद (बो) सोर प्रोट (पो) स्ट्रेगस्स और (बयू) स्वय रोग।

# वायु प्रदूषण से बचाव और उसका नियत्रण

- (ए) हवा को साफ करने के लिये प्राकृतिक साधनो का उपयोग
- सूच की राशनी मे पाई जाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणी द्वारा हुवा में रहो वाले ज्यादातर जीवाणुओं वी मृत्यु हो जाती है।
- (2) वर्षा द्वारा हवा नाफी साफ हो जाती है और इसमे से कपो के रूप भ तरती रहने वाली अमुद्धिया, गर्से और सूक्ष्म जीवाणु पानी के साथ होकर धरती पर आ जाते हैं।
- (3) क्वाबिक पदाय, आवसीजन द्वारा जला दिये जाते हैं जिससे ये नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं।
- (4) विभिन्न आयतन की गर्से पास आने पर उस्ती हो मिलकर एक समान आयतन मे परिवर्तित हो जाती हैं। बायु के स्वत हो चलते रहने के गुण के कारण यह अपने साम रास्ते मे आने वासी अमुद्धियों को ले जाकर जनका तनुकरण करती रहती है।
- (5) दिन के समय, गोधे लगातार वायन टाइआक्साइड को लेकर, कावन को तो अपने में ही रख लेते हैं और आक्सीजन को वायुगण्डा में छोडते रहतें हैं।

### (बी) दूसरे तरीकों द्वारा

- (1) कुछ विधियों को उपयोग में सानर हवा में सगातार आते रहने बासे विपले परार्थों से बचा जा सकता है जसे कि उस स्थान को अब्छी तरह बाद करके, वाटीलेशन की और बाय की श्रद्ध करना आदि।
- (2) कारलानों और मनुष्यों व पशुओं के रहने वाले स्थान के शीच म पीपे लगावें जिस्से वे हवा में आने वाले प्रदूषनों को बीध ही सील कर वासुमण्डल से हटा सकें।
- (3) कारकानो के 6 किछोमीटर परिधि तक किसी भी पणु को वहा होने वाले चारे को नहीं चरने दें और नहीं इस क्षेत्र में किसी पानी के लोत से उन्ह पानी पीने देंगे। कारकानों के 6 क्लिमीटर क्षेत्र में उनने वाले पास की न तो इक्टडा करार्वे और नहीं उसको रख कर भविष्य म जानवरा को सिलाने के उपयोग में लायें।
- (4) कारसाने के मासिक को उसके कारसाने से निकलने वाले वायु प्रदूपकों को रोकने के लिये, वायु और आकाश सबधित विषयो का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक,

रसायन बाहन जानने वाले और यात्रकार जैसे व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिये। वायु प्रदूषण रोकने के लिये तलछट बैठाने वाला बिजली का उपकरण, रगडन वाली मोनारें (Scrubbing Towers), चिमनी को काफी ऊचाई तक ले जाना आदि विधिया अपनाई जा सकती हैं।

- (5) पुरानी विधियो को छोड कर नई तकनीक अपनाई जा सकती है, जैसे कोयला और लवडी की जगह विजली और गस का उपयोग ।
- (6) जलाने वाली भट्टी मे और गस बनाने के लिये कारखानी मे हवा की जगह आवसीजन का उपयोग।
- (7) वायु प्रदूषण रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा बनाया गया पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1५86 को प्रभावी ढग से लागू किया जाए।
- (8) यत्रो द्वारा वे टीलेशन को संचालित करके कृत्रिम अल्ट्राबायलेट किरणो की सहायता से और आयोनर (Ionaire) उपकरण मा उपयोग करने किसी भी भवन में पाये जाने वाले सूरम जीवाणुओं की संस्था में कमी की जा सकती है।
- (9) ट्राइ-इयाइसीन ग्लूकील वाष्प (Triethylene glucol vapour) की सहायता से पानी के वाष्प के साथ तरने वाले सूक्ष्म जीवाणुओ और मिट्टी के कणो को बहा के वायुमण्डल से हटाया जा सकता है।
- (10) वाष्प मे परिवर्तित होने वाले द्रव्य और गसो को व द नलो मे पयो द्वारा प्रवाहित करके ले जाना चाहिये। घुल सकने वाले और महने रसायन पदायों को कारखानो से निकलने के पहले ही रोककर फिर से काम मे ले लेना चाहिये अयवा वे वागु मे वेकार ही छोड दिये जायेंगे और उनमे वागु प्रदूषण भी बढेगा। भट्टी से निकलने वाली सल्फर डाइआक्साइड गस को पानी मे से प्रवाहित करवाते है और इस तरह इमसे हल्का सल्पूरिक अम्त और लवण प्राप्त करके वागु का प्रदूषित होने से वचाया जा सकता है। किसी कारखाने से निकलने वाली गस हुतरे कारखाने को भी दी जा सकता है।
- (11) सोमेट बनाने के कारलानों में कच्चे माल को तयार करने के लिये उन्हें चिकच्यों द्वारा सूलाही न पीन कर गीला करके पीसने से बायु प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलती है।
- (12) कोयले के स्थान पर विजली द्वारा चलने वाली रेल गाडी का उपयोग और मोटर गाडियो की जगह शहरों में विजली जी ट्रामों का उपयोग करने से बायुमण्डल में वाबन मोनोआवसाइड के प्रदूषण नो रोक्ने में सहायता मिलेगी। ममुता केने की विधि, केशल समाना और प्रयोगशाला में भेलना

वाय प्रदूषण के कारण पशुओं के मरने पर, पशु चिकित्सक द्वारा शवों से नमूने

एवंत्रित क्षिये जाते हैं। नमूने साफ व स्टरसाइज पात्र में इक्टटे किये जाते हैं। नमूने की मात्रा इतनी हो कि उससे रासायनिक परीक्षण आराम से हो सके और उसे व्यराव होने से रोकने के लिये बुछ रासायनिक पदाथ जरूर मिलायें। नमूने की प्रयोगसासा मं निम्न सूचनाओं के साथ भेजना काहिये

- (1) मालिंग वा नाम और पता
- (2) पशु की जाति (Species)
- (3) বল (Breed)
- (4) षातु में दुवडे पर अकित नम्बर या पशुपर निभी पहचान का निरान
- (5) लिंग
- (6) রয়
- (7) पशुबीमार रहा हो तो उसके बारे म सूचनाए
- (8) नमूने
- (ए) मुत्र मूत्र वो एव बडे मुह वो शोगी म एव तित किया जा सवता है। युद्धे 250 से 500 एम एत मूत्र 24 घटो वे दौरान इक्ट्रुटा विद्या जाता है। मूत्र वे इक्टरा वरते और परीमण होने के बीध तत्त उस घराब होने से बधा के तिए उसम 2 बून्टें पार्मीजन वी प्रति 50 एम एत सूत्र वे भाग के हिसाब से मिलाते हैं।
- (बी) मस्त्र मल वो पोलीधीन वे घरेम या वांच की बोतल में इक्टा विया जाता है। नमून वो प्रयोगराला में परीशल के लिए चेजन के समय उसमें कुछ बूदे फार्मेलिन की या एरवीहल का चाइमोल के साथ बने चाल को मिलावें और उसे टिडो अवस्था मं (4 सं 8° सी) प्रयोगणाला तक पहुंचावें।
- (सी) रवत और सीरम परीसण ने त्रिये 5 या 6 एम एल रवत को इ ही टी ए ने बुछ भाग ने साथ मिलावर इपटठा वरते हैं। रवत या सीरम में जीवाणुआ की विद्व को रोकने के लिये इसम 2 से 5 बूटें 0 5 प्रतिव्रत फीनोल या 1 1 000 मरमायोलट पाल की मिलाते हैं। तमूने को इबट्ठा वरते और परीगण के लिये प्रयोगवाला में पहुचाने तब उसे ठडें तावक्रम पर (4 से 8° सी) रराते हैं।
- (दी) भोजन की नहीं के मुख भाग, हृदय, यहत, फेकरों, युवें और हृद्धिक्यों दे सभी मानी माना म हो जिससे रासायनिक परीमण में नोई दिक्कत न होने पाने । स्मी अप को क्लिता खेंचें हमने जिये उस अग मे हुए प्रदूषकों से जुक्सान को प्यान में रखा जाता है। हिस्टोपेयोलोजिनन परीसण के सिंद्य मीत पेती ना ने 'मोटा भाग काट कर उसे 10 प्रतिकात कार्मीतन के पोत से इक्टआ करके प्रयोगसाला से मेर्जें। बोतल ना मुह गाफी चोडा होना चाहिये जिससे उसमे

नमूना रावने और निवालने में आसानी रहे। फिर इस बोतल वो सील वरके प्रयोगशाला में रासायनिक और हिस्टोपेयोलोजिक्ल परीक्षण के लिए भेजते हैं।

- (इ) घारा या सुला वाना वायु प्रदूषण में दौरान वहा के सहूपित हुए पोषा और घास के ऊपरी 5 या 6" भाग को अलग अलग स्थानों से कण्ट कर इवटठा कर लेते हैं। पिर इन सभी वो मिलाकर उसम से मुख भाग इवट्ठा कर रुते हैं। परीक्षण में लिए करीवन 50 या 60 माम पास का नमूना लेकर प्रयोग— णाला में अजना अलिए होता है। नमूना इकट्ठा करते समय यह घ्यान रखें कि पोषों से नई पत्ती हुई पत्तियों और फूनों को ही इवटठा कर और वे भी सिफ पोषों के उत्पर 6" भाग से ही हो। नमूने इवटठा करते समय यह घ्यान में रसना चाहिये कि वहां किस जाति के पशुओं (ऊन, गांग भेड और वकरों) पर प्रदूषण का असर हुआ है और उनके चारा चरने की नया आदत है।
- (एफ) पानी प्रदूषण में दौरान वहा उपस्थित पानी के स्रोतों ना भी सदूषण होता है, इसलिए पानी के नमूने नो भी इनटठा नरना जरूरी होता है। इनटठा निये हुए पानी को प्रयोगणाला में उसमें पाये जाने बाले विपले पदार्थों ना पता लगाने के लिये मेजा जाता है ताकि प्रदूषण के स्रोत का पता लगाया जा सके।

# (9) चिकित्सक के हस्ताक्षर

## वे टीलेशन

वे टीलेशन का अस वह विद्या है जिमसे किसी भवन के वायुमण्डल को इस तरह से सम्हाल कर रचा जाता है कि वहा पर रहने वाले प्राणी को किसी सरह की असुविषा का सामना नहीं करना पढ़े। यह भवन के वायुमण्डल म से धीरे धीरे असुद्धिया हटाता है या उनका तनुरण करता है। यह भवन से सास द्वारा जिलाने या किसी और कारणवदा उत्पन्त गर्मी का हटाने मे सहायक होता है। वे टीलेशन के माध्यम से दरवा और खिटकिया से शुद्ध हवा अन्द आती है और गरी हवा रोसनदान की सहायक से वायु द करने का कि से बनाये रखने के किस की प्राप्त की सहायत से सहायत से वाहर निकल जाती है। यह घरों की हवा को शुद्ध करने के बहुत ही प्रभावनात्वी तरीका है, इसिलए वे टीलेशन को ठीक से बनाये रखने के विषे इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। घर म सुद्ध हवा के आते रहने से वहा रहने वाला का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

परों में हर जगह वे टीलेशन मो अच्छी तरह संचालित करने के लिए, युद्ध व ताजी हवा के अक्टर आते के लिए एक अच्छी लिड़की और गरी हवा निरालन के तिय एक अच्छे राक्षनदान की जरूरत होती है। किसी भी भवन में हवा के लिये पूरा स्थान होना चाहिये, जिमसे कि नत्र भवन में गरी हवा की जगह युद्ध और गाफ हवा ना जन्माव हो नत्र वहा रहते वालों को किसी भी तरह की असुविधा का गामना नहीं करना पड़े। अगर भवन-म-स्ना का स्थान जरूरत से कम दिया गया हो तो वहा की हवा बहुत ही जल्दा दूपित हो जायेगी। किसी भी भवन के बैटीरे-शन को अच्छा होना तब कहेंगे, जबकि वहा की तमाम हवा एक घटे में कम से कम 5 स 8 बार खुद्ध हवा से आदान-प्रदान करे।

विसी भी मयन मे अच्छे वे टोलेशन बनाये रखने वे लिए उसकी क्याई 16' से ज्या नहीं होनी चाहिये, नयोकि इस कवाई से ज्यादा कवाई पर पाई जाने वालो गंदी हवा ठडी होकर फिर से कमरे मे ही गिरती है और इसके कारण वहां का वातावरण दूपित होता रहता है। ऐसी हवा सास लेने के निये ठीक नहीं एती है। ऐसे वेटोलेटर को ठीक से बनाये रसने के लिये रोजनदान 16' की क्याई से नीचे ही लगाने चाहिये। जिन भवनों मे रिज (Ridge) हो, उनका क्यूबिक हवा के स्थान ना पता लगाने के लिए क्याई भी नियाद अध्याद अधीत कवाई (अभीन से के बीर रिज के बीव को कवाई) ना गुणा करते हैं। हवा द्वारा परी गई सही जयह का पता लगाने के लिए उस भवन मे रहने वालो या रखे सामान द्वारा रोके गये स्थान को जोड कर हथा के कुल स्थान मे सही वाह्य वा स्थान हो।

### वे टीनेशन के काय

- (1) भवन म पाई जाने वाली आवश्यकता से अधिक नमी और गर्मीको हटाना।
- (2) भवन नी हवा में क्णों के रूप में आर पुत्ती हुई अवस्था में रहने बाती अरुद्धियों की हटाना।
  - (3) कुछ सीमा तक हवा के आगमन को बनाये रखना।
- (4) हवा का आगमन विना किसी बदलाव ने हो और साथ ही यह इस तरह से हो कि सर्वी मे भवन का तापमान एकडम कम नही होने पावे। यह एक जाना माना सर्य है कि सास द्वारा और अय स्रोतो द्वारा कावन डाइआक्साइड, कावन मोनो आक्साइड व अय गैसें गर्मो वाष्प कावनिक व शकावनिक अगुद्धिभा और सूरक जोवाणु वायुमण्डल मे आते हैं और इनको भवन से एक अच्छे वे टीलेशन सिस्टम की सहायता से साफ हवा अयर साकर हटाया या कम भी किया जा सकता है।

#### वेन्टीतेशन के तरीके

- (ए) प्राकृतिक वेटीलेशन (Natural Ventilation)
- (बी) कृतिम या मशीनो द्वारा सचालित वे टीलेशन (Mechanical Ventilation)

## (ए) प्राकृतिक वेन्टोलेशन

मनुष्यो के या पशुक्षा के रहने वाले घरों मे प्राकृतिक तरीके से बदसती <sup>रहने</sup> वाली हवा को प्राकृतिक वेटीलेशन कहते हैं। पशुको के रहने वाले घरों में <sup>उधादा</sup> तर इस तरह का प्राकृतिक ये टोलेशन का तरीका ही अपनाया जाता है। निम्न तीन प्राकृतिक पार्त्तयों वे टोलेशन के प्रतिनिधि या याप मरती हैं।

- (1) गैसो काफैलाव
- (ii) हवा
- (m) एक स्यान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली हवा की शक्ति

# (1) गैसों का फैलाव

पैसी ना सामा य गुण यह है नि वे आपस मे जल्दी ही मिलन र एन हो जावा करती हैं। निसी भी भवन मे जहा पशु रहते हो और वहा यदि नावन डाइआनसाइड और मीयेन ौस निनलती हो तो वह पूरे भवन म सामा य रूप से फल जारी है और इस तरह वे पशुओ ने आस पास एन नित नहीं होती। इस तरह गसो के स्वत फैलाव की यह विधि प्राकृतिन वे टीलेशन सिस्टम म बहुत उपयोगी है जिसने नारण भवन मे हवा का सामा य मिश्रण सदा ही बना रहता है।

जिन घरो मे पणु रहते हैं वहा के वागुमण्डल का तापमान घरोर के तापक्रम से कम होता है, इसलिये वहा की हवा शरीर की गर्मी से गम होती रहती है और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। इसलिये भवन म छत के पास रोशनदान देना जरूरी हो जाता है जिससे सास द्वारा निक्ली और सारीर के पास से गुजरने वाली गम व हल्की हवा कमरे के बाहर आसानी में निकल सके। इस तरह खाली हुए हवा मम के क्या की किया हात हवा का मरे के बाहर आसानी में निकल सके। इस तरह खाली हुए हवा इसलिये पशुओं के रहने के भवन में शुद्ध व ताजी हुना वो के लिये तिव्हकी उनके किया में के लिये तिव्हकी उनके किर के जितनी ऊचाई पर बनावा ठीक रहता है वा फिर उनके घास के खाने के स्थान के ठीक ऊपर यानी कि 1 के से 2 के श्री जमीन से ऊचाई पर बनावा विहिये।

गमियों ने मौनम में जब घरों ने अंदर का और बाहर के वायुमण्डल का तापमान एक सा होता है तब इस विषि द्वारा हवा का आदान प्रदान बंद हो जाता है और गसों के फलाव की इस सामान्य विधि द्वारा भवन में ठोस कणों के रूप में पाई जाने वालो अणुद्धिया कम नहीं हो पाती हैं।

## (11) हवा

हवा की सामा य गति द्वारा भवन के आस-पास और उसके अंदर पाई जाने वाली ठोस और गस जसी असुद्धिया वहा से बरावर हटायी जाती रहती हैं। भवन में बाहर से आने वाली हवा वे टीलेशन के सिस्टम के लिए यहुत उपयोगी होती है और इससे दो फायदे हैं। एक तो भवन में उपलब्ध किसी भी खिडनी द्वारा यह साफ और ताजी हवा अंदर लाती है वहा की उपलब्ध शक्य हवा के साथ मिलकर उसका ताजु करण करती है और उसे भवन में उपलब्ध रोशनदान की तरफ पकेन कर बाहर वायुमण्डल में से जाती है। इमें हवा का रायुमण्डल में से जाती हो हमें हमें हमें हम कहते हैं। कभी कभी इसके कारण भवन का तापमान एक दम बदल जाता है और बाहर के वायुमण्डल से ठडी हवा के झोके तुरत भवन मे आने लगते हैं। '

हवा नी दूसरी शक्ति से भवन नी ह्या नो रोशनदान से आहर की हरफ निकाला जाता है। जब हवा भवन के पास अपनी गति से पसती है तो रोशनदान के पास नी हवा नो भी अपने साथ छेती जाती है हस तरह वहाँ उपनयम गमें और अगुद्ध हवा बाहर निकलती है और इसना न्यान भरने के लिए मबन के नीचे के भाग से हवा ऊपर नी तरफ उठती उहती है। जब भवन के नीचे ने हिस्से में हवा के कमी होती है तो उस स्थान को भरने में लिये खिडमी या दरवाजे से ताजी हवा जलदी ही भवन में प्रविष्ट होती है। इस प्रकार प्राष्टितिन साम्यम हारा हवा अपनी सामान्य गति और गुणो के नारण ने टीलेशन ना नाय सुचार रूप से चसाने में बहुत सहायक होती है।

### (m) एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली हवा की शक्ति


भवन में उपलब्ध हवा के तापमान म विभिनता होने के कारण उसमें कुछ गित बनी रहती है। गम हवा ठडी हवा से हरनी होती है। भवन में जब हवा कुछ कारणों से गम होती है जब जि नास ठेवर छोड़ने से, चारीर की गर्मी से, मत और भूत्र की गर्मी से या अब किसी बारण से तब यह गम हवा फैतती है और हल्की होकर मवन में उपर बी तरफ उठती है और ऐसे म अगर उस भवन में रोजनदान उपलब्ध हो तो यह गम हवा वहा से वाहर निक्तती रहती है और इस हवा डारा खाती किये गये स्थान को भरने के लिए कमरे म खिददनी डारा ताजी ब ठडी हवा अवस्थाती रहती है ही

वै टीलेशन ने लिये नाय नरते हुए हवा का सबसे बडा अवगुण यह है कि उसकी गति ना कुछ भी पक्का पता नहीं रहता है और इसको बनाये रखना बहुत ही मुश्कित होता है।

अगर हवा की गति नहीं हो तो इसका यह मतलब नहीं कि भवन में हवा का आगमन नहीं होगा। जब तक भवन के अन्दर का तरपमान बाहर के बातावरण से ज्यादा रहेगा तब तक भवन से गदी ब,जम हवा बाहर निकलती रहेगी और इसके स्थान पर उड़ी व ताजी हवा भीतर आती रहेगी। मगर यह सब काफी ग्रीमी गति से ही होगा। सन्नै के मौसम में जब पर के अन्दर और बाहर के तापमान में काणी पन होता है तब वैटलियन का यह तरीका यहत सुवाक रूप से काम करता है। हवा अन्दर कोन वाले के म्हों होती है तब वैटलियन का यह तरीका यहत सुवाक रूप से काम करता है। हवा अन्दर कोन वाले के म्हों होते हो माने के स्थान करता है।

l दोबार म लगने याली मिडनिया (Wall windows) (ए) हापर मिडनी (Hopper window) (बी) क्षितिज मुरी पर यूमने वानी निडनी (Horizontally centre pivoled window)

- 2 सीघे हवा अन्दर लान वे लिये नल और बबरा (Direct inlet pipe and boxes)
  - 3 हवा अदर लाने के लिये इटें (Air bricks)
  - 4 हिट एण्ड मिस खिडकी (Hit and Miss window)
- 5 हवा अन्दर लेने के लिये टपूव या पलूया टोबिम टयूव का उपयोग (Tube or flue inlet or tobins tube)



चित्र 4 हवा अदर लेने व बाहुर निकालन बाल व टीलटस के नमूने। (I) हापर खिडकी, (II) क्षितिज घुरी पर पूमने वाली खिडकी, (III) चीनी मिट्टी के नल, (IV) मुंडे हुए नल, (V) वक्षे (VI से VIII) हटी की विस्से, (IX) हिट एण्ड मिस निडकी (X) ट्यूब या पलू (XI) उन की पूरी सम्बाई तक बीचा बीच खुला हुआ रोशनदान, (XII) छन की पूरी सम्बाई तक बीचा बीच खुला हुआ रोशनदान, (XII) छन की पूरी सम्बाई तक बीचा बीच खुला हुआ समयाजनशील रोगनदान और (XIII) लेवरे बीच रोशनदान।

l दोबार में लगने वाली खिडक्या हवा अन्दर लेन वाले नेन्टीलेटम के नमून महापर (चित्र 4 I) हिस्स की सिडकी सबसे टीन रहती है। इसके सामने नी तरफ काच लगा रहता है, जिससे कमरे म रोशनी की नमी नहीं रहती है। सामन का काच एक क्षेम में जड़ा रहता है है कमरे से आये की तरफ झुकाया जा सकता है जिससे कि खराब मौसम मधानी कि बहुत गर्मी मा बहुत सर्दी में अदर आने वाली हवा सीधे ही पशु के सिर से नहीं टक्ररायेगी। यह हवा काच म 30 या 40° का गण बना होन के कारण टक्रराकर कमरे म पशु के सिर कं ऊपर संप्रविद्ध होती है और उसके पीछे नी तरफ चारों और उस तरह फल जाती है जिम तरह कि परा पसाने पर हवा चारों और फलती है। इस तरह की सिडकों के निचले भाग में कब्जे लगे होते हैं जिसके कारण यह भीतर की और खुलती है। इसके बाजू ने दोनो निनारों पर रोधक तस्ते संगे होते हैं जिससे यह निटकी अदर नी तरफ गिरते सं वर्षों रहती है। हवा अदर कैने के लिए यह सिडकी 9'×3 तन खोली ना समती है।

प्रति व्यक्ति में विये भवन में हवा अंदर लने वाली लिडकी और खराब हवा वाहर निकलने के रोशनदान का कुल 24 वग इच हिस्सा सुला रहना चाहिये, जबकि यह जगह घोडे और गाय के लिय 36 वग इच, सुक्षर के लिये 3 स 6 यग इच ब्रोर कुल के निये 1 से 2 वग इच निश्चित को हुई है। भवन के खुले हुए भागों के लिये हाएर किस्स की लिडकिया बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन वितिष् पुरी पर भूम कर खुलती रहने और वद होती रहने ब्यूली सिडकी (चित्र 4 II) इतनी उपयोगी नहीं है, व्योक्ति यह खिडकी भवन के खुले हुए माग पर नहीं लगायी जा सकती है और जब हवा की गति तेज हो तब इसे भवन से लाने के लिये नियमित नहीं विया वा सकता है। इन कारणों स इस प्रकार की खिडकिया अधिकतर समय के लिये वद रहनी बढ़त स्वाप के लिये वद रहनी बढ़ती हैं।

2 सीघे हवा अवर लाने के लिये मल और बक्से

पशु भवन के लिये 4 व्यास के चीनी मिट्टी के बने नल (चित्र 4 III) दीवार मे उपपुक्त स्थान पर लगाये जा सकते हैं। एक नल दो पशुकों के बीच काफी होता है। जिन स्थानों पर हवा वो गति हमेगा तेज बनी रहती हो, वहा पर मुंडे हुए नल (चित्र 4 IV) का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के नल के कारण हवा वो गति में रुकावट पदा होती है। कुछ किरम के बक्ते (चित्र 4 V) भी इस्तेमाल विचे आते हैं। इनमें हवा का रास्ता छोटा या बढा करने के लिये कपाट को रहते हैं। इन उपाटों की सहायता से निर्धारित गति से वायु को कमरे में आने दिया जाता है।

3 हवा अवर साने के लिये इटें

इस क्रिम के वेटी सेशन के लिये छिद्र युक्त इटें बनाई जाती हैं और फिर उहें दीवार के साथ चुन दिया जाता है। ये इटें विभिन्न आवार प्रकार की होती है। कुछ किस्म की इटें इस तरह बनती हैं जि उनमे बनाये गये छिद्र बाहर दीवार की तरफ तो ईंट से कम ऊवाई पर बनता है और ज्यो ज्यो ग्यह इंट के अव्दर चलता है इसकी ऊवाई बदती जाती है और भवन के अव्दर की तरफ यह छिद्र काफी ऊवाई पर खुलता है। इस तरह नी किस्म के कारण हवा कमरे मे ऊवाई नी तरफ बढती है। कुछ निस्म मे, इंट के बाहरी हिस्से मे छोटा छिद्र होता है और अन्दर की तरफ (चित्र 4 VI) यह पढ़ा होता है, जिससे कि वायु का येग कम पडता है। जिस स्थान पर वायु को गति कम हो बहा इंट के बाहरी हिस्से का छिद्र बढा व अव्दर के भाग (चित्र 4 VII) का छिद्र छोटा रखा जाता है ताकि वायु को गति वढा गरे।

समानान्तर ख्रिद्र (चित्र 4 VIII) की किस्म वाली इटें भी बनाई जाती हैं और इनका उपयोग फश के ठीक ऊपर लगाकर किया जाता है जिससे कि फश धुलने के बाद जल्दी ही मूल सके। इंटो के छिद्रो की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिये, बचीक इनके काफी समय तक लगे रहने के कारण धूल, कचरे और मकडी के जाले इत्यादि से छिद्र आधिक रूप से बाद हा जाते हैं और वायु जब तीव गति से इनमें से निकलती है तो इनमें से सीटी की सी आवाज आने लगती है। ऐसी आवाज से पशुओं को आराम के समय और दूध देने में वाफी विष्क भी पदा होता है।

### 4 हिट-एण्ड मिस खिडकी

हिट-एण्ड मिस खिडकी (चित्र 4 IX) के द्वारा वेटीलेशन सुचारू रूप से रहता है और रोजनी की कमी नहीं रहती है। इस किस्म की खिडकी के दो भाग होते हैं। एक भाग तो स्थिर रहता है तथा दूसरा भाग घूमता रहता है। स्थिर भाग काच वा बना होता है और इससे रोजनी भी मितती रहती है। घूमने वाला भाग पातु का बना होता है और इससे रोजनी भी मितती रहती है। घूमने वाला भाग पातु का बना होता है और इससे गुमार कमरे से लाने के लिये हवा की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है। घूमने वाले भाग पर एक उमरा हुआ धातु वा हिस्सा लगा रहता है, इसके साथ हो चार धातु की पत्तिया सभी रहती है। धातु के घूमने पर पत्तिया भी घूमती हैं और खिडकी के खुले भाग का इसके द्वारा कम या ज्यादा खोला जा सकता है। भवन मे तीज गति से आने वाली हवा की इस प्रकार की खिडकी द्वारा ठीक प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है।

### 5 हवा अन्दर लेने के लिये ट्यूब या पल या टीबि सटग्रब का उपयोग

इस प्रकार के वे टीलेटर धातु के बने 4 से 5' ऊचाई के एल (L) के आकार  $(\tan 4 \ X)$  के नल होते हैं। इसके नीचे का लम्बा वाला भाग भवन के बाहर की सरफ रहता है तथा इस भाग द्वारा हवा ग्रहण की आती है। नल के ऊपर वाला भागी कि वह भाग जिससे हवा निकलती है भवन के अचर की तरफ रहता है। ठड के भीसम में हवा बहुत ही ठडी होती है, इस ठडी हवा को एल के आकार वाले नल

हारा भवन में आन दिया जाता है। ज्यां ज्यों हवा नल के ऊपरी भाग म आती है यह नम होती जाती है। पातु के नल कमरे की नम हवा के वारण गुर गम होते हैं तपा उससे बहन वाली हवा भी कमर के अंदर गिरन स पहल काफी गम हो जाती है और इस तरह कमरे के वातावरण का तापवान एकदम नहीं बरसता है और वहा रहने वाल पद्यकों को ग्रह व ताजी हवा बराबर मिलती रहती है।

एल आकार के यं नल किंग तरीके के वे टोलेशन में भी लगाए जात है। इस विधि द्वारा नन मं आन वानी हुवा को भरते या रूई के द्वारा छान कर अबन के भीतर लिया जा सकता है। सर्दी के भीमाम में जब लीग अवसर अपने और पशु के परों को ठडी हवा से बचाने के लिए लिडकिया या दरबांड वार रखत हैं यहा इस तरह के एल आकार के नल अगाकर के टीलेशन की मुवाक रूप से बिना किंग प्रकार की हानि से चलाया जा सकता है।

# हवा बाहर फॅकने वाले वे टीलेटस के नमूने

- (1) छन की पूरी लम्बाई तक बीची-बीच लुता हुआ कुछ भाग (Conanuous ridge opening
- (2) उत्त की पूरी सम्बाई तक बीको बीच खुला हुआ समायोजनशील भाव (Adjustable ridge opening)
- (3) चीनी मिट्टी से बने राशनदान (Fireclay ridge outlets)
- (4) लेवरे बोड रोशनदान (Louvre board ventilators) (5) तम्बे नली वाला रोशनदान (Outlet Shaft)
- छन की यूरी लम्बाई तक भीचा बीच खुला हुआ कुछ भाग

इस वेटीसटर क नाम त ही माफ जाहिर होता है कि छत की प्री तार्वाई तक मुख सुता हुआ भाग मीजूद रहता है (चित्र 4 XI) । इस प्रकार के राजनगर से गरी हवा की निवासी और रोजनी दानी ही काम सुवार क्य से होत रहते हैं। गायों के रहन वाले बाहा के लिये इस प्रकार का रोजनगत उपयुक्त रहता है। बाहा में जो गम और गन्न हवा छत की तरफ वडती है, वह बाहो म बने रोजनगत के पास से पुजरने वाली हवा हाग बाहर की तरफ विचती रहती है। इस प्रकार के रोजनगत के उपयोग एक मिलत के भवनो म ही सम्भव ही सकता है। यह रोजा वाल का उपयोग एक मिलत के भवनो म ही सम्भव हो सकता है। यह रोजा मान सुत्रा सत्ता और साथ म उपयोगी भी है इसके लिए छत म 4 से 6" चौड़ा भाग खुला रखा जाता है जिसम स हर समय घर की गन्दी हवा बाहर की और निकलती रहती है।

2 छत को पूरो सम्बाई तक बीचा याच सुला हुआ समायोजनशील भाग यह रोगनदान उपर दी ग्या विधि का एक जनत स्व है । यह मिन एक मिल ने भवन ने लिए ही उपयोगी है। दसे फिण्डले (Findly) विधि भी कहती है। इस विधि मे भवन नी छत लम्बाई मे बीचो-बीच ऊपर की ओर खुलती है (चित्र 4 XII) और इसमे लकडी या धातु की पट्टी लगी रहती है। इसको छत पर बच्जो नी सहायता से लगाया जाता है, जिससे लीवर द्वारा इनवे कोण कम या ज्यादा किये जा सकते हैं। इस विधि म वे टीलेशन के लिए छत पर 1 फुट 8 इस भाग खुला रसा जाता है। इस रोधनदान द्वारा गंदी हवा बाहर निकलती रहती है और साथ ही रोधनों भी मिलती है। लकडी या धातु की पट्टी में काण रहन के काराण जब बाहर की हवा इससे टकरावर ऊपर उठती है तब वह अपने साथ रोधनदान के मुह पर रहने वाली श्रेणुद व गम हवा को साथ खीचकर ले जाती है।

## 3 चीनी मिट्टी से बने रोशनदान

चीनी मिट्टी से कुछ किस्म के रोशनदान बनाये जाते हैं। ये काफी सरल होते है और किसी भी पुराने दग के बने मकान के लिए ही उपमुक्त रहते हैं। ये सीये या टी (T) में आकार की चिमनी के समान होते हैं। रोशनदान के लिये इस किस्म के वेस्टीलेटर उपयोगी नहीं रहते हैं।

#### 4 लेवरे-बोर्ड रोशनवान

यह रोजनदान एक प्रकार का ढगा हुआ फ्रेम मा वक्सा (चित्र 4 XIII) हाता है जो छत पर उचित स्थान पर लगाया जाता है। वक्से के दोनों ओर एक के ऊपर एक ढलुआ तस्ते या घातु या काच की पृष्टिमा बरावर फासले पर इस प्रकार लगा दी जाती है कि इससे गदी हवा तो बाहर जा सके कि जु वर्षा का पाना इसके द्वारा अवन के अवर नहीं आ सके। इन छेवरे—तस्तों को शितिज तल से 50 या 60 अग के फोण बाति हुए लगाना चाहिये। हाथ से तेवरों का कोण बदल सकते वाले तेवरों का जपयोग मही करना चाहिये क्यों कि हर बार वायु की गति बदसत रहने पर इसके तथयोग में असावधानी रह सकती है और इस कारण ये अनुपयोगी सिद्ध हो सकते है।

#### 5 लम्बे नलो बाला रोशनदान

इस रीति द्वारा घातु नं वन आयताकार या गाल आकार के नलो द्वारा घरों से दूषित हथा वाहर निकाली जाती है। यह दो मजिले भवन के लिये या ऐसे भवन के लिये जारे ऐसे भवन के लिये जारे हैं। यह दो मजिले भवन के लिये या ऐसे भवन के लिये जिसमें दिसी दूसर प्रकार का राजनदान न लागाया जा सके, नापी उपयोगी होता है। इस विधि में नल की लम्बाई ज्यादा रखनी ठीक रहती हैं। नल में कही भी मोड आ जाने के कारण उसमें हवा का प्रवाह कर पड़ जाता हैं और इसे सुधारन के लिए मोड पर नल का व्यास अधिक कर देना उचित रहता है। छत के जपर खुली हवा म नल का सिप 2 फुट भाग ही खुला रहना चाहिये अगर यह भाग इससे ज्यादा होगा तो ठड के मौसम में नल की हवा ठडी हो जाने के कारण भारी हीकर फिर से भवन में लीट आंगी।

# (बी) कृत्रिमया मशीनों द्वारा सचासित वे टीलेशन

किसी भी भवन म जब प्राकृतिय केटालेशन ठीक दय से काम नहीं करेदब वहां कृत्रिम वेटीलेशन का उपयोग निया जाना चाहिये। इस केटीलेशन को यो विधिया है। एन विधि स्तिनम (Plenum) है, जिसमे ठडी या गम हवा सिंधी भी मवन में नलो नी सहायता से पता हारा प्रवाहित की आती है। दूसरी विधि जिसमे किसी भवन से हवा को पता हारा प्रवाहित की आती है। दूसरी विधि जिसमे निसी भवन से हवा को पता हुए। सीच कर (Vacuumo or extrovon) बाहर निकाली जाती है और इस साली स्थान को भरने के लिए सफ हवा भवन म प्रवेश करती है। यह विधि पहले दो गई विधि से उपादा उपयोगी है। कृतिम वेटीलेशन विधि लागी (Mines), मुक्कूट पालन को अन्त यह प्रवासी (Intensive Poultry farming), पशुपरो और पशुओं को ले जाने वाले जनवारों के लिए चुन्न उपयोगी है। जलयानों की सिटक से में हवा अन्दर सेन के लिए एक पता वाया जाता है। एक अच्छे वेटीलेशन के सिए यह कररी है। विस्त से साथ हवा सामाता वाहर निका में भवन से साफ हवा लगातार आती रहे और अगुद्ध हवा समातार बाहर निका में भवन से साफ हवा सामातार बाहर विस्त से भवन से साफ हवा सामातार बाहर निका करती रहे, लेकिन साफ हवा लिये स्वयू अतावारण का होना से अन्दर्श है।

# खराब वे टीलेशन के कुप्रभाव

जो घर प्राय बर रहते हैं वहां पर रहते वाले सोगो मे रोगो से प्रतिरोध करते रहन की बारीरिक समता पर बुरा असर पढता है और इस कारण उनमें बीमारी होने की सम्भावनाए बनी रहती हैं। खराब के टीलेगन के कारण पत्रजात शिखुरों की सेहत पर बुरा असर पढता है और उनमें मूल्यू दर भी अधिक होती है। सराव वेटिलेगन वाले भवन मे या जिस भवन म जगह से ज्यादा सोग इकटे हो तो वहीं उन सोगो म उक्टो होगा पक्कर आता, बेहोसी और सिर दर आदि की सिवायत रहती है। जब ऐसे भवन मे कोई ज्यादा समय तक ठहरता है तब उसमें भूख न समना, सुस्ती आता, अपन और सारीर का तापक्रम बढना आदि की शिकायत रहती है। इसके कारण सरीर की बीमारियों स सामना करने की समता शीय होती है और उह सीझ ही जुकाम कक, मुमोनिया, ए प्रवस और शय आदि रोग धर बत्रों हैं है कर हो ही जुकाम कक, मुमोनिया, ए प्रवस और शय आदि रोग धर बत्रों हैं और उह सीझ ही जुकाम कक, मुमोनिया, ए प्रवस और शय आदि रोग धर

#### प्रकाश

दिन म मिलने वाला प्राइतिक प्रकाश मनुष्य तथा पशु दोनों के स्वास्त्य और समृद्धि क लिये फायदेम होता है। कम उम्र के पशु विटामिन डी (D) का सर्वेषण कर सके इसिनिये उहें पूप की पर्योक्त मात्रा उपलब्ध कनानी चाहिये। जिन होटी उम्र के पशुओं को अमेरे और ज्यादा आद्रता वाले भवनों मे रखा जाता है उनमें नीमारी और मृत्यु की दर ज्यादा रहती है। टीक से देखने के लिये अच्छी रोशनी की ज़करत रहती है।

#### प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के असर -

- 1 कारखानों मे अक्तर यह देखा गया है नि मनुष्यों में प्राकृतिक प्रनाश की अपेक्षा कृत्रिम प्रकाश में काय करन की क्षमता ज्यादा रहती है, यद्यपि दोनो विधियों में प्रकाश की तीव्रता लगभग सामा य रहती है।
- 2 प्राकृतिक प्रकाश की दूरी और तीव्रता का पशुओं और पिक्षयों के प्रजनन चक्र से काफी सबध रहता है। प्रकाश की जितनी मात्रा मुग्गियों का मिलती है उससे उनके अण्डा-उत्पादन पर काफी असर पडता है। प्रकाश की किरणों के कारण मुग्गियों में पीटूटरी प्रवि (Pituitary giand) से फीलिकल (Follicle) पदा करने वाला हार्मान (Harmone) उत्पन्न होता है किससे अडो का उत्पादन बढता है। ऊट, बकरों और भेड को दिन का प्रकाश कम मिलने के कारण उनमें मैथून ऋतु (Sexual Season) का प्रारम्भ होता है।
- 3 सर्दी के मौसम मे अधिकतम अडो ने उत्पादन के लिये मुर्गियो को कुल 13 या 14 घण्टो तर प्रकाश नी अरूरत रहती है, यह समय दिन के प्रकाश और उसके बाद द्वांत्रम प्रकाश की व्यवस्था नरने पूरा किया जाता है।
- 4 प्रकाश के नारण भवन को साफ सुषरा रखने मे सुविधा रहती है। भवन मे प्रकाश और अच्छी साफ सफाई बनाये ग्यने के लिये छत और दीवार को सफेंद्र रखना चाहिये।
- 5 सूत्र के प्रकाश में सूरम जीवाणुओं का मारने की शक्ति रहती है जो कि उसमें रहने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों और गर्मी के कारण जीवाणुओं के अन्दर से पानी को उड़ा सकते की क्षमता के कारण होती है। क्षम रोग, स्ट्रेप्टोकोकाई तथा स्टेफिलोकोकाइ जीवाणु, सूत्र के प्रकाश की किरणों के सीधे असर के कारण कुछ ही घटों म समाप्त हो जाते हैं।
- 6 प्रकाश का सीघा असर शरीर का तापक्रम बनाये रखने, शारीरिक काय क्षमना और भूख पर होता है।

#### पशुशालाओं के लिये प्रकाश की व्यवस्था

प्ृणालाओं को इस उन से बनाया जाना चाहिये कि वहा दिन का प्राकृतिक प्रकाश ज्यादा से ज्यादा समय तक उपलब्ध हो। गायों के बाढ़े में दूव निकालने के लिये प्रकाश की मात्रा का पूरा होना बहुत आवश्यक है। छत पर रोखनदान बना कर प्रमुचरों के लिये प्राकृतिक प्रकाश का पूरा उपयोग किया जा सकता है। जिन बाढ़ों में गायों को दो कतारों में रखा जाता है तथा उनके मुह खिडकियों की तरहों हो तो, ऐसे में दीवार पर प्रकाश की किया गया प्रव ध बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, इसलिये ऐसे अपना में छत पर रोखनदान बना कर प्रकाश वी व्यवस्था करती है, इसलिये ऐसे अबनों में छत पर रोखनदान बना कर प्रकाश वी व्यवस्था करती है। हो हो हो से पहिंगे भवन में खिडकिया या तो उत्तर या पूरव दिया में लगानी ठीक रहती

है। इसके कारण सूप को रोशनी पद्युओ पर सोधी नही गिरेगी। प्रकार की अच्छी व्यवस्था के लिये हर पश ग्रह में हापर किस्म की खिडकी लगानी ठीक रहती है।

पशुद्राालाओं में प्रकाश के लिये लगाये जाने याले काच का "पूनतम क्षत्रपल -

गौद्यालाए — प्रत्येक गाय के प्रकाश के लिये छत मे 4 वग फुटका स्थान होना चाहिए।

बछडो के घर के लिये - 4 × 3' जगह प्रति बछडा घर वे लिये होनी चाहिये यह व्यवस्या हापर खिडकी द्वारा या फिर छत पर 50 × 60 वन इच जगड करके की जा सकती है।

अस्तवल - दो पाडो के लिए छत मे 4 वग फीट गांच लगाकर प्रकाश भी व्यवस्था करें अथवा दीवार से 12 वग फीट की खिडकी लगावें।

सूअर के लिये – एक सूअर के लिये 50 वन इच छतद्वारा प्रकाश दिया जाये या किर एक वग फीट आकार की खिडकी दीवार मे लगावें।

कुब्कुटशालाए – प्रति मुर्गी 0 5 वग फीट स्थान द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करें।

# कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था

कृतिम प्रकाश की अच्छी व्यवस्था के लिय निम्न विशेषताए होनी चाहिये।

- (ए) बह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।
- (व) प्रवाश में स्थिरता हो और वह सभी जगह एक समान फैला हुआ होना चाहिये:
  - (सी) यह आखो को चनाचौधन कर।
- (डी) प्रकाश की व्यवस्था ऐसी जगह हो जिससे वाय करने के स्थान पर परछार्डन पडे।

विजली के प्रकाश का उपयोग पद्युपरो के लिये बहुत उपयुवत रहता है। यह साफ होता है बयो कि इस के द्वारा वायुमण्डल में कुछ भी बदलाव नही आता है और प्रकाश के स्नात को प्रविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। ऐसे प्रकाश के कारण काम समता में बृद्धि होती है और पयुग्रह साफ सुपरा रहता है। जिस पशुपर म 12 गायें हो वहा दो बरूव सामने की दीवार पर और तीन बस्व पीछे की दीवार पर लगाने चाहियें। इसके लिये 60 या 100 बाट का बदब सगाना की किस होता है। पलीरसेट (Pluorescent) प्रकाश की व्यवस्था करनी ठीक रहता है। पलीरसेट (Pluorescent) प्रकाश की व्यवस्था करनी होते दहती है, क्योंक इसम खन कम साता है। यह गर्मी पदा नहीं करती है और इससे उपवक्त होने वाले प्रकाश का पर पित के प्रश्नित करनी करने उपवक्त होने वाले प्रकाश का पर पित के प्रश्नित करने पर जसा ही होता है। को स्व

निक्लना, नसो की उत्पत्ति, और आग लगना जैसे अवगुण होने के कारण उसे ज्यादा काम मे नहीं लिया जा सकता है।

ऊपर दी गयी दोनो सुविषाओं ने उपलब्ध नहीं होने पर एसिटिलिन गस, पेट्रोल गस या पेराफिन तेल के लेम्पो ना उपयोग विया जा सनता है। दूध उत्पादन के स्थानो पर लालटेन को काम मे लेना ठीन नहीं रहता हैं। इससे दूध नी स्वच्छता बनाये रलने में विष्न होता है। दूसरी नोई ब्यवस्था उपलब्ध न होने पर पेराफिन का लक्ष्य नाम मे लेना ठीक रहता है।

# स्वच्छता

١,

हेब्रुऐज इकटठा करना, हटाना और उसका निस्तारण बरना पानी हवा और लाने की वस्तुका का प्रदूषण मनुष्यो पशुकों और कारतारों ने स्यूरेज ने कारण होता है और भारत जैसे देश ने लिये यह विषय विशेष महीन्तव रमता है। जब तक स्पूर्णन को ठीक तरह से इकटठा नहीं किया जायेगा और फ़िर जते वहा से हरा कर सही दम से निस्तारित नहीं किया जायेगा तब तक साना हरा तथा पानी वादि का प्रदूषण होता रहेगा और इसके कारण मनुष्यो और वसुसी म बीमारिया फलती रहेती। ह्यूरेज का ठीक हम से मिस्तारण नहीं होने के कारण भीने के पानी के सोतो का महूचण होता है और महूचण की समस्या गावो से शहरो और महरो से गानो में पहुचतो रहती है। भारत में पानो के प्रदूषण के कारण नगरें शहरों और मानों में रहने वाले लीम दूषित वानों भीने पर एक मकार के दात के रोग ते पीडित होते एते हैं। परो और नारकामी से निक्तते एते बाले स्त्रूपेन का वहीं हम से निस्तारण नहीं हो सकने के मारण इनम वायो जाने वासी सीमारी के जीवाणु और विपक्ष पदाय मुद्राभी और पदायों के साने भी बस्तुओं को साने भी बस्तुओं को साने भी बस्तुओं को साने भी स्वार्थ को और हुए तंत्र पहुंच कर उसका सदूवण करते हैं। यसे तो सूच की किरणों में जीवाणुओं का मारने की समता होती हैं लेकिन निही कारणों से बुछ जीवाणु सूच की गर्मी से वर्षे रहे जाते हैं और ये उसकी विराणों से नहीं मरते हैं। इस कारण ये रोग परा कर सबने वाले जीवाणु हेवा पानो और लाने की वस्तुओं हारा फल कर मनुष्यो भीर पशुओं म रोग पदा करते रहते हैं।

किसी भी नगर गहर या गाव को भद्रपण की समस्या से तब तक पुक्त नहीं व राया जा सबता है जब तक कि वहां के घरों और नारखानी के स्प्रेंग और विशे पदार्थों को कहाई का कुछ अपनाते हुए और सही बमानिक तरीके से इक्ट्रा करके, से उपचार करने ने पहचाय विसान जो से सी के नाम के के सकता के और इस हुए स्प्रेंग से मेती की जाय तो उसस किसात होने हैं। यदि बिना उपचार किय पत्रुओं और पीधों आदि की जान तक जा सबती है। विस्तित उपचार किये स्बच्छता

वातावरण की स्वच्छता आसपास की सफाई के बारे में जान नराती है। यह स्वास्थ्य पर नियत्रण रायती है। अस्वच्छता वे नारण बीमारी या कुछ भी गडवड उत्पन्न हो सकती है। स्वच्छ बातावरण के कारण मिक्छयों और दारीर पर रहने वाले बाह्य परजीवियों जैसी जटिल समरयाओं पर भी नाबू पाया जा सकता है। स्वच्छता के कारण पशुओं से उत्पादित मास, अण्डे और दूध आदि नो सदूगिण होने से वचाया जाता है और बाजार में इनके अच्छे दाम मिलते है।

स्वच्छता का उद्देश्य यह है कि निरयक पदायों का जल्दी और सही तरीके से निस्तारण हो, जिसके कारण बीमारिया सीधे सम्पक्त या किसी मध्यवर्ती परपोपी द्वारा नहीं पत्तने पाए । पानी के प्रदूषण के कई कारण हो सकते है। अत यह सबसे जरूरी है कि नातियों का रलरलाय और उसमें बहने वाले ग वे पानी वा निस्तारण सही तरीके से हो। किसी एक पर से गदा पानी नल द्वारा छे जाया जाये तो उसे नाली कहते है जबकि जीनल दो या उसमें उपादा नली का यदा पानी ने जाये तो उसे स्मूचर (Sewer) कहते हैं।

मनुष्पो या पशु आवासगहो से गदे पानो की निकास-प्रणाली के लिये कुछ सिद्धान्त —

- 1 नल वाछनीय पदाध का बना हुआ होना चाहिये। गदे पानी से पलने बाने प्रदूषण को रोकने के लिये नल से क्सी प्रकार का रिसाव न ही और उसके जोड से पानी गसें या हवा नहीं निक्लनी चाहिये। नल इतना मजबूत होना चाहिये कि उसमे होने वाले रिसाव का पता लगाने के लिये उम पर पानी, हवा और गम का परीक्षण सही ढग से क्या जा सके।
- 2 नल का व्यास 4" होगा वाहिये जबकि नल विद्याते समय हर 60 लम्बाई तक 1" के ढलान का प्रावधान रखना चाहिये।
- 3 नल को सीधी लाइन में ही विछाए और मोड पर समनोणीय जोड डार्छ। नल को मुख्य स्पूबर लाइन से जोडते समय त्याल रखें कि उसके जोड का बोण इस तरह हो कि उसमें से मुरय स्पूबर में मिलने वाला पानी कुछ भी नकावट न डालने पाये। नलों के जनगन पर परीक्षण कम जरूर होता चाहिये।
- 4 भवन के नीचे से पानी ने निकास की व्यवस्था के लिय नल उसके नीचे से नहीं ले जाने चाहिये। अगर नल विद्यान की पोई दूसरी व्यवस्था ाहो रो उन्ने सीघा विद्यार्वे तथा वे ढलाऊ लोहे के होने चाहिये। इसकी सुचारु व्यवस्था ने लिये नल के चारो और सीमेट और ककरीट की 4'की तह बनावें।
  - 5 वर्षा के पानी की निकासी हेत् अलग से नल की व्यवस्था करें।
  - 6 नाली और स्यूवर के बीच मं ट्रेप (Trap) मी व्यवस्था करें।

- 7 जिस नाली द्वारा स्पूरेज का पानी ले आया बा रहा हो उसम वटालेग्न के लिये नल जरूर लगाना चाहिये जिसस वि उसमे उत्पन्न होने वाली खराब गर्ने बागुनण्डल में प्रवाहित हो मर्के ।
- 8 यदे पानी को ले जाने वाले तल की भीतरी सतह समतल होनी चाहिये जिससे उसम बहने वाले ठोस पराथ बिना स्वावट के बह सकें।

नलों को किस्मे, ढाल और आकार (Papes-Materials, Gradient and Size) –

किसी भी भवन से गरे पानी की निकासी के लिये ढलवा सोहे, पत्यर, मिट्टी, मीमेंट करुरीट तथा चीनी मिट्टी के अग्निसह द्वारा तथार किये परे या किसी अय पदाय के बन नल काम में निये जा सकत हैं। उनकी लम्बाई 2 से 6' तक ही सकती है। नलो की मोटाई कम से कम 10' ते हैं। में नी चाहिये। ये नल मजबूत होने चाहिये, उनसे पानी नहीं पिसना चाहिये और उनकी के दर की सतह समति होनी चाहिये। नल पर अस्क और सारयुक्त गरे पानी का बुद्ध मी असर नहीं होना चाहिये। नल के मह का और पिछला हिस्सा बिना पासिक का तथा खुरदर हो तो उनका अर्ड में बहुत सुविया रहती है क्यों के ऐसे बलो में सीमेंट जमान पर बीठ में से पानी का रिसाब बिल्कुल नहीं होता।

नल भूमि में बिछाते समय डाल उसके व्यास के दस मुणा ज्यादा देना ठीक ग्रहना है जस कि यदि नन एक चौबाई भरे हुए चलते हो तो 4" के वाइप में 40 पर एक उच का डाल होना चाहिय और 6' क पाईप म 60' पर एक व्य का डाल होना चाहिये। स्पृत्र द तो समय समय पर पानी प्रवाहित करके साफ रकता चाहिये जिससी कि उममें कचरा जमा न हो सके। गायो के बारे के लिये 4" ब्यास का नत स्वामात ठीक रहता है। ननों में प्रवाहित होने बाले वानी की गरि 2 स 3' प्रित भक्क प्रवाहत होती हैं।

जहा तक सभय हो नत साथो लाइन मही विद्यवाना चाहिये विच्छ जब मोड जा जाये और नल को सीधा ले जाना सभव न हो तब ऐसी दियति म मुढे हुए नल बण्ड का उपयोग करना चाहिये। जक्कन भी ठीक दग स बनाना चाहिये जिससे उमम आता बाला स्पूरिक का पानी दिना किमी म्वाबट के बडे स्मूबर नल में मिसनर प्रवाहित हो सके। समकोण पर मान्ये गये स्पूबर, तस म नभी भी स्वाबट पदा चर मानते हैं। दसके कारण पानी आपस म टनराता है और बहुाब से क्वाबट पदा होती है जिससे नल म कचरा दण्हा हान लगना है और जुछ समय बाद नन विस्कुल अवराद हो जाता है। जक्कन पर हमसा निरोधण कहा बनागा अकरी होता है। ĝq (Trap)

यह एक प्रकार का ऐसा साधन है जिससे स्यूबर नहीं में बनी हुई गर्से फिर से घरों के नल म प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं। इसे घरों के नल और स्यूवर नल के बीच मे लगाया जाता है। दैव की काय धामता उसके मुद्दे हुए भाग या लिए (Lip) पर आघारित रहती है और यह भाग हमेगा पानी में हुवा हुआ रहता है। लिप पानी मे वम से वम 2" तक डूबा रहना चाहिये। इसके कारण पानी की एक पूण सील बन जाती है जिससे स्पूरेर नलों से लौट कर आने वाली गर्ने आगे प्रवाहित नहीं हो पाती और बाह्य परजीवी तथा चुहे आदि घर म प्रवेश नहीं बर पाते। दैप नी रचना सरल होनी चाहिये तथा उसमे भीतर नी ओर उठे हए भाग या नहीं भी निनारे निनले हुए न हो। दूप स्वय ही माफ होता रहता है जिससे जल ना सामा य प्रवाह भी दैप मे रने हुए जल नो बन्नता रहता है और पीछे बुछ भी नचरा नहीं बचता। इसका आधार वर्णाकार होना पाहिये जिसमे क्से जमीन पर आसानी से लगाया जा सके। इसके सभी भाग पूणत जुडे हुए होने चाहिएँ। नल म पानी पर पूण दवाव रह इसलिय उसमें घर की तरफ वाले हिस्से महवा आने के तिये कुछ भाग खुला हुआ होना चाहिय। स्युवर ने नल नी तरफ भी एक छेट बेटीलेशन के लिये खुला रहना चाहिये। यह पानी पर न्त्राव बावम रखता है और साथ ही उसके द्वारा नल में आयी हुई स्वावट का भी किसी तार या वास पटटी के द्वारा दूर किया जा सबता है।


भूकन रोधक साइफन ट्रैव (Buchan's Intercepting Syphon Trap)

यह एक अत्यात प्रभावणाली दूप है। लमके आतर की मतह एक दम समतत हातों है और इसम किसी भी तरह की रक्तावट पदा नही होतो ह। इस दूप की सील बहुत मसम होती है तथा डममे ताजी हवा और केंद्रीलेदान का प्राचमान रहता है। इस दूप मे पानी और मल तजी से प्रविच्छ होता है, लेकिन निकासी धीरे धीरे होती है। इसका उपयोग मनुष्या ने लिये उनके घरों मे उनके स्वास्त्य की सुरक्षा के लिये अत्यात लाभदायी है। क्यों कि इसके डारामल चून और यदा पानी विना किसी वाधा के हटा लिया जाता है।

# पुली ट्रेंप (Gally Trap)

पशु भालाओं के लिये गुली ट्रव का उपयोग किया जाता है। पद्मुओं के मल मूत्र आदि किसान के लिये वाणी कीमती होते हैं और खेती वाडो सबधी अधिवाश सफलता एक सोमा तक दनने समुध्तित उपयोग पर निमर करती है। इन दोनों ना एक ही नल द्वारा निमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि मल द्वारा नलों में शीझ ही स्वावट वर नहीं जाती है। मल की पर की मुग्य गांती से समय समय पर हटाया जाता है। मगर नभी कभी सन्य ममर पर हटाया जाता है। मगर नभी कभी सन्य मुगर ना नुख सार सा प्राप्त की पीते समय

पानों ने प्रवाह में साय स्थूबर नाली में भी जा समता है। इसलिये मुनी दूव सगानर स्पूबर में प्रवाहित होंगे बाने पद्मुआ ने मल मो दूव भी जासी या फिर उनमें प्से बतन में इसटठा में राने समय समय पर हटा लिया जाता है। सामाय निरम के मुनी ट्रैय जम दुहरी सील बाले गुनी दूव (Double Scal Gully Trap) और नियन मुनी दूव (Linton's Gully Trap) हैं जो नि वित्र 5 में दर्गाये गये हैं।



चित्र 5 मुली द्रैप । (।) दुहरी सील द्रप और (॥) सिण्टन गुली द्रैप । स्प्रथर नालियों को जांच

सूबर ननो द्वारा भूमि और पीन के पानी के सानी भी अद्भुषित होने से बचाने के सिव उसके निर्माण होने के तुर त बाद उनकी काय-पुनतता या फिर समय समय पर उसमें से होने रहने वाले रिसाब के लिये जीन करते रहना चाहिये। कभी-कभी पानी म बाड आने या स्पूबर के पानी का पीन के पानी कर सोता में मितने से पानी म रोगों के जीवाणू आ जाते हैं और इम कारण बहुत से गोग तेजी से फ्लते हैं। ऐसे पानी सं पंतने बाते रोगों से योगों से पानी से एतते हैं। ऐसे पानी से पंतने वाले रोगों से योगों से योगों

#### । जल शक्ति द्वारा जाच

सह विधि बहुत सतीय जन है। ताली के आशिरी छोर पर रवर ने पने की वार्ष दिया जाता है और नातियों ने वाकी सभी छोरों भो बाट सना नर बन्द कर देते हैं। वरीक्षण स्मक के पाम सयी नाजी को भूमि से वें ऊवाई तक से जाने हैं और उसम 6 तक वानी करते हैं। इस पर निनात समा बर 2 से 3 मटे के सिये छोड़ दिया जाता है। इसमे पानी भरता समय यह क्याल रमा जाता है। कि ने से कही भी हवा करने हुई ने रह जाये। पानी ने दवाब से रवर का चता कून जाता है कीर नहीं भी रिमाव न ही नी पानी के सनर म मुक्त भी नहीं मही आती है।

### 2 हवा और घए द्वारा जांच

नातियां और वे टीलेटर के खुले हुए सभी नतो नो हाट सना कर बाद करके उसम निश्चित दाव तक की हवा नरते हैं जिसे दावमापन की सहायता से माण जाता है। अगर दावमापन म दाव स्थिर न रह कर गिरने लगे तो यह स्यूवर नल में रिसाव ना होना दरसाता है। नल में रिमाव नो धुए गी विधि द्वारा भी जाना जाता है। इसके लिये नल में महरे सफेद धुए गो भरा जाता है। नल नो डाट द्वारा बद करके उस पर दवाव डाला जाता है। नालियो और ट्रंग सील नो जान के लिये में औस प्रति वग इस वाधु दवाव उत्प न न रने बाले पम नी सहायता ली जाती है। यदि नालियों में कही भी रिसाव हो तो वहा से धुआ निक्लने नगेगा और इस प्रकार नल के उस स्थान नो ठोव करने भूमि और पानी वो सहूपित होने स ववाया जा मकता है।

## 3 रगीन पानी द्वारा जांच

इस बिघि डारा "द पानी तो नालियों में पदा होने वाली चूटि और पानी को प्रदूषित करने वाले स्रोत आदि का पता यही ही निपुणता से लगाया जाता है। पानी में प्लोरेसिन (Fluorescein) पदाय मिलाकर नाजियों में भरा जाता है। इस पदाय को पानी में मिलाने पर उसका रण हरा चमकीला हो जाता है। नालिया के रिसाव के कारण वहां यह हरा चमकी ना रण लागानी से नजर आ जाता है और इम तरह नाली में उस्पन हुई खराबी को दीघा ही ठीक किया जा सकता है।

### 4 रसायनों द्वारा जांच

एर बाल्टी में पानी लेकर उसमें पिवर्रामन्त्र का तेल मिलाते हैं। इस तैयार किये गये घोल को मुख्य नाली में डालते हैं। अनर किसी जगह नल में छेद होगा तो पानी वहां से रिस कर बाहर निकलेगा और उस स्थान पर पिवरमिन्ट की गण्य जाने लोगी।

ग दे पानी थे नल म पासकी रस और ही गएन साथ डालते हैं। इनके मिलने पर निक्कोट होता है और नल मे सफ्दे गुआ पदा हाता है। जिसमे हीग नी तीज गध होती है। इस ग्रुए को नल म प्रवाहित होने दिया जाता है और नल मे कही भी छेद साह होने पर उस स्थान स ग्रुआ बाहर निक्तनं लगेगा और वहा होग की गध आो लगेगी।

# मूमि पर पानो और मैले की निकास प्रणाली

इस विधि को अपनान में खच कम आता है। ज्यादातर इसे गावों में अपनाम जाता है क्योनि बहा पर भूमिगत स्मूबर का इन्तजाम नहीं होता है। लेकिन यह स्थाल रहे कि भूमि के ऊपर बनायी गयों मोरिया पानी के सोतों से दूर हानी चाहिए। अक्सर यह बिपि उस जगह अपनायों जाती है जहा पर पानी कम उपवब्ध हो और मले की माना जवाना हो। इस प्रणाती के कोई लास सामान की जरून की रहती है उसिन के से सम्भाव की जरून की है से सिन के से सामान की जरून की है हम तिया हो। इस प्रणाती से बहे की सामान की जरून की है हम तिया जाती है। भूमि पर नातियों में बहने बाला पानी जमीन हारा सोज लिया जाता है और नने वारण हवा, भूमि और भूमिनत पानी का महूपण

होता रहता है। नालिया हमेशा पक्को हो बनाई जानी चाहिये जिससे कि पानी का रिसाव न होने पावे। मोरी की चीडाई भी जरूरत के मुताबिक पूरी होनी चाहिं निससे य दा पानी विना हकावट बहुता रहे और भूमि का सदूयण नहीं होते पावे।

हर पर से निकलने वाले गर्दे पानी को मोटे पदार्थों की परत विद्यानर छा । जाता है। अगर कही पर मोरिया नहीं हो तो स्यूलेज (Sullage) को साई में भर वर साफ किया जाता है। इसक लिये एक ठीक बाकार की लाई बनायी जाती है और उसके पदे को पत्थरों के दुव हो से भरा जाता है तथा उसके ऊपर रत रानी जाती है। इस खाई म सबसे ऊपर 6 तन महीन रेत भरी जाती है। सबसे कपर हाती गयी रेत को जमाये रातने के लिये उस पर परवर के दुकटे जमाते हैं श िर उस पर एक छिद्रमुक्त धातु का डक्कम रम देते हैं। खाई की गहराई 18'ते ण्यादा नहीं रखनी चाहिये और अगर जरूरत हो तो उरानी चीडाई बडाई जा सकती है। स्यूछेज के पानी को साफ करने के लिये उसे मोरी डारा लाई पर लाया जाता है। वाई से साम होकर निक्तने वाले पानी को सेती बाडी के काम म लिया जा सबता है।


# पगुशालाओं के लिये पूर्विम और पूर्विगत मीरियां

पशुबो ना मल बहुत नीमती होता है इसलिये उसे नालिया म नहीं बहुता जाना चाहिये और उसे खुली नालियों स समय समय पर इनटठा कर निया जाना वाहिये। नालियो म प्रवाहित होने वाला पून और परा आदि के घोने से प्राप्त होने वाले गर्दे पानी को भूमिगत नालियो द्वारा यहने दिया जाता है। अगर भूमिगत गातियो म बहने वाले क्स ग दे पानी का तनुकरण नहीं किया जाय तो ऐसी नालियो की दुछ भी जपयोगिता नहीं रहती है। इसलिये बगर पानी की मात्रा कम हो तो भूमि पर ही नालिया बनाकर ग दे पानी का निकासी की जानी ठीक रहती है। स्यास्थ्ययम याता को ध्यान म रखते हुए यह सोचा गया है कि अगर मीरिया ज्यादा खुनी रही जायंगी तो वहा उत्पत्त होने वासी गसी का तनुवरण होता रहेगा और ऐसे वसुवालाओं म रहने वाले वसुवों को बहुत आराम मिलेगा।

हुँय देने वाली गायों के परो का एवं डुमेंच होना चाहिये। इसम एश के प्रति 60 लम्बाई पर 1 का बाल होना चाहिये। वसु के सहे होने के बीहे की तरफ चीडी नाली बनामी हाती है जिससे इसम पशु का मल और मूत्र बिना किसी 'बट हे सम्भाता जा सके। यह नाली पद्य के पिछले हिस्से की तरफ करीब 7' और रास्ते (Passage) भी तरफ 2 या 21 गहरी होनी चाहिये। ऐसी भ । पुत्र दूष उत्पादन क लिय काफी लाभदायक होती है और पशु बिना किसी रुनावट क आराम स आ ना सकते हैं। नाली की चौडाई 18' भी नी जा सकती है मार न्मने जारण नागो से मल और मूत्र के छोटे आस पास फ़लते रहते हैं।

नाली की ज्यादा से ज्यादा सम्प्राई 70' तक रख सकते हैं, फिर वहां पर इसमें दूसरी तरफ के नाली भी साकर मिसाई जा सकती है। इस नाली को पगुषाला के बाहर तक निकास कर बाहर समे गुसी ट्रेंप के साथ जोड़ दिया जाता है।

पुरुषालाओं के लिये नाली 8" चोडी व 6 से 7" गहरी बनायी जाती है। इस नाली द्वारा केवल मूत्र और पानी को ही प्रवाहित हाने दिया जाता है। दौड के लिये ये नालिया भूमिगत होनी चाहिये। सूलर के बाडो के लिये बनने वाली नालिया 4 से 5" चौडी और 6" गहरी होनी चाहिये। गायो के लिये बोहरी गुली ट्वर (चित्र 6) प्रणाली अपनायी जाने से पशुओं के मूत्र और उनके घर



चित्र 6 पद्मपर से मूत्र ले जाने ने लिये दोहरी मुली ट्रेप प्रणाली। (1) पशुपर के फरा पुलाई वाले पानी को छे जाने वाली नाली (2) पशुपर से मूत्र ले जाने वाली नाली (3) निरीक्षण क्क्ष (4) तलछट कक्ष (5) मूत्र सम्रह कुड (6) पम्प और (7) नल।

व नाली के घोने पर वहा से निक्तन थाला पानी अलग अलग दूप द्वारा इक्ट्रा करके आगे से जाया जा सकता है। यद्यु घर से वाहर लगाया गया पहला ट्रैंग नाली से आने वाले मूत्र को इक्ट्रा करता है, अविक दूसरा ट्रंग कुछ दूरी पर लगा रहता है और प्राव नाली को घोने पर आने वाला गया पानी इस ट्रंग के द्वारा आगे स्मृत्य नाली मे बाता है। मूत्र निरीक्षण क्स से आगे वठ कर तलस्द्र कका मे रुकता है। इस कक्षी वीच मे छिन्न के लोट लगी रहती है जिससे कचरा आदि दूसरे भाग मे जाने से रोक विया जाता है। मूत्र इस पुण्ड से छन कर आगे समझ कुछ से निकलने वाला नव इस कक्षा मे निवे की ओर झुका रहता है और एक अच्छी सीत्र वनाता है, जिससे कि आगे के दुण्ड से गर्ते इसमे न बाते पाएँ। ऐसा होने से अमीनिया यस तरल अमीनिया मे परिवृत्तत हो जाती है। इन वोनो कक्षी के डक्कन हवा रोधक होने चाहिये। एक गाय के मूत्र को इक्ट्रा करने के लिये 3 धन फुट का क्स बनाता है। चाहिये। एक गाय के मूत्र को हिये उपनुक्त कर तिये उपनुक्त कर कर बनाता है। एक गाय के मूत्र को इक्ट्रा करने के लिये 3 धन फुट का कस बनाता है। पत्र वार साली विमा जाता है। इस विधि द्वारा मूत्र से होने वाले मूद्रपण पर नियन्त्र किया जाता है। इस स्विध द्वारा मूत्र से होने वाले मूद्रपण पर नियन्त्र किया जाता है। सार से मी पश्च की सक्या बहुत है और अगर

# स्यूऐज का निस्तारण

भनुत्या, पणुषरो बीर कारखाना सं निकलने वाले निरुवक पदायों का स्पूरिक कहते हैं। अगर स्पूरिज का निस्तारण ठीक ढग से नहीं किया जाये तो इसके पूरिक और पानी के झोतो का सङ्गपण हो सकता है। स्पूरिज द्वारा लाये गये सुक्ष्म जीवायुओं और विपले पदायों से मनुष्यो, पशुओं और गौयो की काणी हानि होती है। इसका ठीक से निस्तारण नहीं करने से खाद्य पदायों दूध से अने पदायों और मात अर्ध्राद का भी सङ्गपण होता है। स्पूर्ण का खुले म निस्तारण करता बहुत ही मुकबान प्रद विषि है। स्पूर्ण जी किसके के बारे भी में ती के से सिंदी के सिंदी के

स्यूऐज मनुष्यो व पशुओं के मल मूत्र, न्सोई व स्नानघर व वर्षा के पानी, सडक से आये पानी और कारखानों से निकलने वाले पदार्थों के मिश्रण से वनता हैं। स्यूऐज की दो किस्म होती हैं

- (अ) घरेलू स्यूऐज
- (व) कारखाना का स्यूऐज

#### (अ) घरेल् स्पूऐज

घरेकू स्पूरिज मनुत्यों व बहुओं के मल-मूज, रसोईघर व स्नानघर के पानी
आदि के मित्रण से बनता है। घरेकू स्पूरिज ज्यादा जुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि
घर से निक्तने से पूच ही इसका तनुकरण हो जाता है और साथ ही निस्तारण पे
पहल अक्सर इसका उपचार भी नर दिया जाता है। मनुष्यों के लिये स्पुरिज
प्रणासी को मुचार रूप में चलाने के लिये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क हिसाब से 25

गलन पानी नासियों से प्रवाहित करते रहन की सिफारिश की गयी है। स्मूरेज को समुद्र, नदी या किसी अय स्नात म छोडन से पूज उसे उपचारित करके साफ करना जरूरी होता है। स्मूरेज को अगर 20° सी तावमान पर पाच दिना के लिए रखें तो उसम रहने वाले बीमारी के सूटम जीवाणु प्राय मर जाते हैं। मल के ठास पदाथ हिके होकर पानी में तरने सगते हैं और साथ ही उनमें आनसीजन की एकदम कमी हो जाती है।

स्यूऐज का निस्तारण दा विधियो द्वारा किया जाता है।

# (I) मल सबय विधि (Conservatory method)

जहा जनसक्या कम हो वहा इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि म ठोस और इव पदार्थों को अतग-अतग इक्ट जा किया जाता है। मुख्यों के मल को एक जित कर से असग-अतग इक्ट जा किया जाता है। मुख्यों के मल को एक जित कर से महर से दूर के जाकर जमीन म गव्हा लोट कर दवा दिया जाता है। इस विधि से दूध उत्पादन में साफ सफाई हती है और वहा मक्लियों को टाइफीयड और दूसरे जीवाजुना को दूप तक ले जाने का मोका नहीं मिल पाता है। किया तो के दाइफीयड और दूसरे जीवाजुना को दूप तक ले जाने का मोका नहीं मिल पाता है। का तर से के दक्ट कर के जाया जाता है। इस तरह ले जाने से मल पर मिलवाग मी नहीं मिलमिता और नहीं दुग्य फलती है। निस्तारण के बाद जीवाजुओं और कीटों को मारने के लिये इसमें कुछ भी रासायनिक पदाय नहीं मिलाते हैं, क्योंकि इसमें पदां होने वाली सडाय से ये दोनों प्रकार के जीव खुट ही समाप्त हो जाते हैं। पर से निकलने वाले इव पदार्थों को कुड या खाई में इकट कर लिया जाता है। यह जगह वानों के होतों और रहने के घरों से कुछ दूरी पर होनी जरूरी है। ये कुड पक्क या कच्चे भी नतार्थ जा सकते हैं, मगर पनके कुड होगा जीक रहते हैं, क्योंकि जनमें सीमेट का प्लास्टर होने से गरे पानों के रिसाव डारा पूर्ण के सहयण का इर नहीं रहता। इतार पूर्ण में सहयण का इर नहीं रहता।

इस कुढ़ को सप्ताह में दो बार खाळी किया जा सकता है और यह बेकार जाने वाला पानी बगोचो के जयबाग में लाया जा सकता है।

#### (II) पानी द्वारा ले जान वाली प्रणाली

इस प्रणासी द्वारा घर से निकलने वासा स्पूर्ण सावजीनक स्पूयर के नली द्वारा स्पूर्ण सावजीनक स्पूयर के नली द्वारा स्पूर्ण साफ करने के सयत्र तक ले जाया जाता है। य दे पानी का सयत्र म उपचार किये जान के बाद वह हानिकर नहीं होता और उसे कियी भी भूमि पर सिचाई ने लिये नाम म लिया जा सकता है या नदी अथवा समुद्र म भी विना कियी जुनसान के विसर्जित किया जा सकता है। पानी स्कुत करने ने यह प्रणासी काफी किया जा सकता है। पानी स्कुत करने ने यह प्रणासी काफी खर्चीं हो है, बेकिन साथ ही यह विधि स्पूर्ण निस्तारण के लिये बहुत ही स्वास्थ्यकर है। स्पूर्ण को साथ करने के प्रवाद निम्न तरीनो द्वारा उसका

नि नारण दिया जा सकता है-

- (1) तनुकरक निस्तारण करना
- (2) भूमि पर निस्तारण करना
- (3) स्यूऐज का उपचार और निस्तारण करना

(1) नन करके निस्तारण करना

भारत में तनुकरण बिधि द्वारा क्लकत्ता, मद्रास और बम्बई जसे सहरों में उत्पानित स्पूरेत को बहा के समुद्र में निस्तारित किया जाता है। कई नदियों में भी भ्यूएत को पानी छाड दिया जाता है। स्यूरेज को या तो बसे ही या फिर उसमें होने बाल बडे और ठोस पदायों को अलग करके निस्तारित करते हैं।

स्यूऐज के पानी वो कभी भी नहाने के पानी के स्थान पर या जहां मछित्या हा वहा नहीं छोडा जाना चाहिये। स्यूऐज में कुछ रोग पदा वरने वाले जीवाधु ही सकते हैं, जो मनुष्यो, जानवरों और मछित्यों के लिए नुकसानदेह होते हैं तथा इसमें पाये जाने बाले विवले पदायों से बमडों के रोग भी हो सकते हैं। इन सतरों से बमने के लिए स्यूऐज को नलों द्वारा समुद्र में किनारे से काफी दूर तक ले जाकर छोडना चाहिये। जिन निदयों में पानी का बहाब वाफी तेज हो वहा पर भी स्यूएज को हो हो जाय उसके ही छोडा जाया चाहिये और जितना स्यूऐज का पानी छोडा जाय उससे 500 गुणा तेज बहाब उस नदी में होना चाहिये।

आज के युग में नदियों के पास शहर और गावों को आबादी तेजी के साय बढ रही है और यहा कारखानों का भी तेजी से विकास होता जा रहा है। इसके नारण काफी तादाद में स्पूरिज का पानी विना उपवार ही नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसस महरों और गावों में रहने वाले पशुओं और मनुष्यों के जीवन की ऐसे पानी के प्रदूषण से बहुत बढा खतरा पदा हो गया है। इसके कारण भारि पाताद में मनुष्यों, जानवरों और मछलियों म बीमारिया और सुपुत कर हो सकती है। इसकि यो बहुत की रावाद में मनुष्यों, जानवरों और मछलियों म बीमारिया और सुपुत कर हो सकती है। इसकियों जो खहर और पाव नदी के किनारे पर सो है उनमें स्पूरिज उपवार के समझ लगाने चाहिय तथा कई तरह के सेप्टिक कुड बनवाने चाहिये जिससे स्पूरिज को उपवारित करके उसका निस्तारण ठीक दन से किया जा सके। मेप्टिक कुड का काम सुचाक दन से चले इसके लिए उसकी नायपणाली पर सावधानीपूकक नजर एसनी जरूरी है। ताकि नदिया और अन्य स्नोतों के पानी को प्रदूषित होने से बताया वा सनेशा है।

स्यूऐज का उपचार उस धीरे धीरे सेप्टिक कुड (चित्र 7) द्वारा प्णतवा निकास करवाकर किया जाता है और इस विधि मे मल के ठोस पदाच द्वव रूप में परिवृत्तित हो जाते हैं। इसके वारण कावनिक पदाच जो कुण्ड के पैदे में इकटें होते हैं मुस्तवशील अवस्था म परिवृत्तित हो जात हैं और बाहा या विल्डुल भी ठीस पदास सेप्टिक कुड के पदे में नहीं बचता है। स्यूऐज को एक वद कुड (हवा और प्रकाश रहित) से होकर प्रवाहित वराया जाता है और इसके लिए कम से कम 24 घटे का समय दिया जाता है। इस तरह के कुड वो सेप्टिंग कुड कहते है। स्मूएें मेप्टिंग कुड से कभी-कभी हटाया जाता है। कुड मे 20 से 40 प्रतिशत वाविनक पराधों मे कभी पड जाती है और भीधेन मस भी बनती है। इस तरह के सेप्टिंग कुड हरेन मकान या छोटे समु दाय या पशुयासाओं के लिए बहुत उपमुक्त रहते हैं। सेप्टिंग कुड मे स्मूएेंज दो चरणों मे साफ होता है। पहले चरण मे सूप्टेंज पो चरणों मे साफ होता है। पहले चरण मे सूप्टेंज जो वर्ग कुड मे स्मूप्टेंज दो चरणों पदायों का अनॉबसीय पाचन होता है और इस तरह आवधीडेसन के कारण रोग पदा कर सकने वाले जीवाणुओं वो मृत्यु हो जाती है। दूसरे चरण मे इस गये पानी के साफ होने वो क्रिया कुड के बाहर एरोबिंग आवसीडेसन द्वारा हुआ करती है,



चित्र 7 सेप्टिक कुड ।



इसमें भूमि की सतह के कुछ ही नीचे या परकोलेटिंग फिल्टर में आवसीजनीय जीवाणुओ द्वारा पानी साफ होता रहता है। इस सरह से साफ किया गया पानी कियी भी बहुते हुए पानी में बिना किसी हानि के छोडा जा सकता है या उसका निस्तारण किसी भी भूमि पर सिवाई द्वारा भी किया जा सकता है। भूमि में रहने वाले जीवाणु कावनिक पदार्थों को नाइट्रेट, कावन डाइआक्साइड और पानी में पिरवितिक करते रहते हैं। सेटिंक कुड में इक्टठा होने रहने वाले मैठे को हर दो वर्षों के बाद एक बार हटाया जाता है।

# (2) भूमि पर निस्तारण करना

यह कुड से निकलकर आने बाले पानी के उपचार की एक अच्छी विधि है, जिससे हल्पी, सराध्र मृदा सर्वोत्तम होती है, जिसके नीचे क्वड और रेत की परत होती है। इसके लिए अपनायी जाने वाली विधिया निम्न हैं-

# (ए) विस्तीण सिंबाई (Broad irrigation)

इस विधि में स्पूर्ण को किसी कची हलान वाली जगह से वहाया जाता है। इस प्रकार बहने से स्थूपेन जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। इस तरह के क्षेत्र पानी के स्रोतों से दूर होने चाहिए। गर्द पानी में रह जाने वाले मल के हुछ पदाय भूमि पर ही रोन लिये जाते हैं और उनका भूमि के जीवाणुओ द्वारा विषटन होता रहता है।

- (वी) भूमिगत सिंचाई (Sub soil irrigation)
- पानी को जल्दी सोल सकने वाली समतल भूमि इस विधि के लिये अति उपयुक्त रहती है। गदा पानी निक्लने के लिये नलो पर खुले हुए भाग बनाये जाते हैं बीर उनते निकल कर पानी भूमि पर फलकर उसमें रिसता रहता है। ऐसी भूमि का उपयोग खेती के लिये भी किया जा सकता है। (सी) भूमि द्वारा निथरना
- रपूर्ण के पानी को नलो स प्रवाहित करवा कर उपयुक्त बनी हुई नालियो म इकटडा कराया जाता है। इसके लिये श्रीम समतल या बलुका होनी चाहिये। स्यूरेक नियस्तर प्रमि म 3 स 6" गहराई तक पहुचना चाहिने। नियस्ने के दौरान प्रमि में हमूरेज का आवसीडेसन होता है। इस तरह की पूमि पर फसल जगाई जा सकती है। मेडो पर पोषे जगाये जा सकते हैं। ऐसी भूमि पर कुछ समय के अतरात पर पानी छोडा जाता है ताकि भूमि के निवारने की सकित पर विपरीत प्रभाव न होने वावे।

स्यूऐज डारा भूमि का अनुषयोगी होना (Sewage sickness of land)

लगातार स्पूरिज के पानी को मूमि पर छोड़ते रहने के कारण जसकी पानी छनने की सबित म स्वावट उत्पान ही जाती है इसलिये जस पर कुछ समय तक वानी नहीं छोटा जाता। ऐसी भूमि का चूने की विधि द्वारा उपचार किया जा सकता है। मूमि म पाने जाने वाले कई किस्मो के जीवायुओं द्वारा उपचार १७५० ना पानी साफ होता रहता है जिनमें मुस्यत हवा म और अनावसीय स्थिति में रह सकते बाले और नाइद्रिमाइम जीवाजु सिम्मित्त हैं। हमूऐज पानी के साम जो भी व्यक्ति काम करे चते बुछ सावधानिया जरूर बरतनी चाहिये, जस नाम करते समय हाय और पाव पर तेल लगाना । ऐसे व्यक्तियों को बिटामिन की गोलिया भी तेते रहना चाहिये ताबि जनक गरीर की शक्ति बनी रहे।

(3) स्त्रुऐत का जपचार और जिस्तारण (Sewage treatment and Disposal) स्प्रऐज उपचार का उद्देश्य यह रहता है कि इसमें पाये जाने बाले डोस और निल्लाहिनत पदार्थी को अपेर मुख्यत रोग पदा करने वाले जीवाणुओं को इससे अलग बर्दे जिससे यह होनिरहित हो जाये और इसका निस्तारण भूनि पर नदी या समुद्र

- (ए) प्राथमिक उपचार (Preliminary treatment)
- (1) वजरी मुंड द्वारा उपचार (Grit tank treatment)

इस विधि के लिये दो या तीन कुड बनाये जाते है और इनना आनार आवययकता के अनुसार बनाया जाता है। एक समय मे दो कुड एन साथ नाम मे लिये जाते हैं और तीसरा कुड बेसे हो रहने दिया जाता है। तीसरे कुड ना उपयोग तब करते हैं जब कि पहले दो मे से एव नुड नी सफाई चालू को जाती है। इस कुड ने उपयोग द्वारा नाच, पत्यर, बजरी और इट में टुकड जसे अनावनिक पदार्थों नो हाया जाता है। इस कुड मे नालियो द्वारा स्पूर्ण का पानी आकर गिरता है और भारे क्वा है। इस कुड मे नालियो द्वारा स्पूर्ण का पानी आकर गिरता है और भारे क्वा है। इस कुड मे नालियो द्वारा स्पूर्ण का पानी आकर गिरता है और अरि क्वा है। ब्वा कुड में उपयोग कुड मरता रहता है और पानी कुड के ऊपर से बहुसा हुआ उपवार हेतु आगे बने कुड में पहुचता है।

# (ii) ভাননা (Screening)

इस कक्ष द्वारा गर्दे पानी म तर कर काने वाले पदायों को हटाया जाता है जो मुख्यतया मल के ठोस पदाय, वपडे, वागज और लकडी व पोलीधीन के टुकडे आदि के रूप में होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन्हें मोटी व महीन छलनी से छाना जाता है। छलनी सोह की प्लेट पर 1 से 2" दूरी पर सलालें लगा कर बनायी जाती है। इसकें द्वारा उप 10 प्रतिवात ठोस पदाय हटाया जा सकता है। इसके आगे स्वर्ध होटे छिटो बाली छतनी वर्गा रहती है जिसम 0 1 से 0 2" आकार के छिद्र होते हैं। इन पर इकट्टे होने वाले पदायों को समय समय पर हटाया जाता रहता है और छलनी के सुराती को खुरम कर या बडे ब्रुझ से अयबा तेज कब्बारे की धार द्वारा साफ किया जाता है।

छतनी के यक्ष से निकलने वाले वानी को तग रास्ते से गुआरा जाता है जिससे स्पूरिज के पानी का वेग बढता है और इसके कारण कावितक पदार्थों के कुढ के तल म बठनें में कभी होती रहती है। इस कका से इकटठे किये गये पदार्थों को जमीन म गाड दिया जाता है या फिर उन्हें जला देते हैं।

(III) तलउट या रसायनो द्वारा अवक्षेपण के लिये कुण्ड (Sedimentation or Chemical precipitation tank)

ये कुड 7 से 8' लम्बे होते हैं तथा सोमेट व ककरीट को मिलाकर बनाये जाते हैं और इनके पैदे मे डार दिया जाता है। इसमे स्यूऐज के तापमान और गति को जरूरत के मुताबिक बनाये रखा जाता है। इस्के व भारी कण पैदे में बैठते हैं और उनको समय समय पर हटाते रहते हैं। स्यूऐज इस कुड से आगे के कुड मे जाने के विषे कुड के ऊपर से बहकर निकलता रहता है। इस विधि द्वारा स्यूऐज से 60 प्रतिस्तत कण वाले पराथ दिना किसी दासा के हटाये जाते हैं। इस कुट से स्पूरेज में पाये जाने वाले वणों वो रसायनो द्वारा अवसेषण का कर भी हटाया जाता है। अवसेषण के लिये पानी में जूना और फरस सल्लर, फिटकरी व सहिया मा एल्यूमिनियम सल्केट आदि में से कोई भी एक रमायन काम में लिया जाता है। पानो के सापमान और गति को नियमित रक्षा जाता है। इस विधि द्वारा स्पूरेज से 80 प्रतिशत ठीस कणों वाले पदार्थों और 40 प्रतिशत जीवाणुओं को हटाया जा सकता है।

इस कुण्ड से प्राप्त स्वन को या तो समुद्र में फ्रेंक दिया जाता है या फिर खेतों में पीघों के लिये खाद के रूप में काम में लेते हैं, बयोकि यह क्लों और सन्त्रों के वगीबों के लिए बहुत उपमुक्त रहता है।

स्तज को बुजों में इवट्ठी करके इससे मीधेन गैस भी प्राप्त की जाती है जीर उसके पक्चात् इसी स्लज स कारखानी म कृत्रिम साद बनाई जाती है।

- (बी) आवसीजनीय जिंवक उपचार (Aerobic biological treatment)
- (i) परकोलेटिंग, द्रिकॉलग फिल्टर (Percolating, Trickling Filiets) द्रिकंलिंग फिल्टर बनाने के लिये सीमेट व ककरीट के बने खुले कुण्ड काम में लिये जाते हैं। कुण्ड को ईट या परवर के दुन हो से 2 या 3' ऊचाई तन मरते हैं बीर फिर उससे से स्कूरेब नो गुजारा जाता है। कुछ समय परचात दूरे हुए परवरा पर विलेटिन की परव बन जाती है जो आमसीजन नी उपस्थित से हवा से जिन्दा रहे समय परचात को जीवाणुओ नो स्थान (Mulus) प्रदान करती है। इस दसा में यह परिवन्त (Ripened) कहलाती है। फिल्टररेशन ने बाद पैटे से साथ द्रव साईफर की विधि डारा हटाया जाता है।

# (11) सम्पन परतें (Contact beds)

यह परकोलेटिंग फिल्टर जमा ही होता है। फिल्टर में नाइबस बनते हैं और जन पर जीवाणु रहते हैं। जब भी कावनिक पराथ इसके सम्पन्न में आते हैंतव जीवाणु इसका उपमोग करते हैं। इस विधि में स्पूएज का पानी कुण्ड में 8 मा 9 घटने के लिये मर कर ठहरने देते हैं और स्पूर्ण को 4 मा 5' कवाई तक भरा जाता है। कुण्ड को जिपत समय पश्चाल् खाली करके 3 घटे का विश्वाम दिया जाता है विसर्ध फिल्टर में पर्युर पर बने नाइबस में रहने वाले जीवाणुआ को आमसीजन प्राप्त हो सके। इस विधि द्वारा स्पूर्ण से ठोस पदाय पूजतया नहीं हटाय जा सकते।

# (m) ह्यमस कृड (Humus tanks)

इस कुड डोरा परकोलेटिंग या सम्पक्ष परत से निकलने बाले स्तूपेज के पानी में रह जाने वासे कावनिक पदार्थों को हटाया जाता है। फिल्टर हुए पानी को डुप घटों के तिय रोक कर रखा जाता है जिससे उसमें रहने वाले कावनिक पदाय निवर करपैदे मे बठ जाते हैं और फिर ऐसे पानी को बिना किसी हानि के नदियो या भूमि पर छोड़ दिया जाता है।

(1v) सक्रियकृत स्लज या हवा देने की विधि (Activated Sludge or Bioacration)

इस विधि मे 30 प्रतिशत पुराने और 70 प्रतिशत ताजे स्मूरेज को हवा वाले कुड में मिलाया जाता है। इन्हें लगातार हिलाते रहते हैं तानि पैदे मे कुछ भी पदाध नहीं जम सकें। इस कारण स्मूरेज के पुराने जीवाणुओं मो काविनव पदाधों के सम्पक में आने बा पूरा मीना मिलता है। इस प्रवार इनको 8 घटो तक लगातार सम्पक में रखा जाता है। इससे उनकी बी जो ही में कभी आती है। जीवाणु ठीव दम से पस्त करें इसके सिक्षे उस पालों में छिद्र कुक नली द्वारा आवसीजन गस खोडी जाती है। इस विध द्वारा स्मूरेज में कणों के क्या में पाये जाने वाले पदाध और यो जो है। इस विध द्वारा स्मूरेज में कणों के क्या में पाये जाने वाले पदाध और यो जो है में 90 प्रतिशत कमी जाताती है। रांग पदा कर सबने वाले जीवाणुओं को समाण वाली है। इस विध मुपर बलोरोनेसन की विध अपनाई जाती है। स्लब इक्ट्रा गरन के पहले कीर खालिरी (Presettlement ánd final settlement) कुड के बीच में इस (Acration tank) का एक कुड भी बनाया जाता है।

(सी) रसायनो हारा स्यूऐज स्टरलाइज कराना (Chemical sterilization of sewage)

स्पूरेल के ट्रीट किये हुए पानी से बीमारी पैदा कर सकने वाले जीवाणुओं के होने की पूरी सम्भावना बनी रहती है। जब पानी से क्लाने वालो बीमारियों की तैजी से बृद्धि होने लगे तब स्पूरेल को 10 से 15 पो पी एम के हिमाब से क्लोरीन से ट्रीट करके ही पानी के स्रोतों में छोड़ा जाना चाहिये।

# (व) कारखानों का स्पूरेज (Industrial sewage)

मासे उद्योग, वधशाला, षम उद्योग, हेयरी, तेल शोषक वारखानी, खाद बनाने वाले वारानानी, रसायन उद्योग क्षपडा उद्योग और दूसरे वई वारखानी से निकलने वाला स्पूर्णेज अवसर स्वास्थ्य से सबध रखने वाले अधिवारियो वा ध्यान आर्कायत करता है। बयोगि इन उद्योगो से निकलने वाला स्पूर्णेज अवमर वोई न वोई बोमारी पैदा करता ही रहता है। ऐसे बिना ट्रीट विये हुए स्पूर्णेज वो भूमि पर छोड़ने से पानी के मुख्य स्रोतो और भूमि वा प्रदूषण होता रहता है। इसरे नारण मनुष्यो पशुओ, मछलिया और पानी के और भी वई तरह के जीवो वे जीवन वा खतरा बना ही रहता है। इसके अतिरक्ति पोयो, जमीन और फसलो वो भी यह स्पूर्णेज का पानी वाफी नुक्सान पहुंचाता रहता है।

ए प्र वस जीवाणु स्वोर बना सर्वता है और यह बहुत वयों तक समाज नहीं होता, त्रिसके बारण यह डेक्सी चम उद्योग और हिंहुयों के चूण बनाने वाते कार 

ठान बाल और चम किसी भी व्यक्ति को काम के लिये दें उससे पहले इनका विमहम्म (Disinfection) जहर २८ हेना चाहिरे। वेकार द्वयो का विषय व्यवार रक विसंजित करना चाहिये। डेयरी, चम उद्योग और दूसरे उद्योगी से वानार प्रमाणका प्रमाणका प्रमाणका कार्य । व्यक्त प्रमाणकार प्रम प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार प्रमाणकार प् की विधि इत्तरा सांक्ष करना चाहिये। तबछद के सिये पानी में कुछ रसायनी अधे हैना या फिटकरों या फेरस सल्केट का उपयोग किया जा सकता है। पैंदे म इक्टठ हैए तलघट को हैटा दिया जाता है और पानी कुट के ऊपर से बह कर जिकत जाता है। किर स्त्रदेव को सिट्टर को संतर्ह से गुकरने दिया जाता है। स्त्रज मे पाएं जान वाते जीवाणुजो को 2 प्रतिवात हाइयोचलोराइट द्वारा समाप्त किया जाता है या रेलज को सहस के लिये अलग से बुढ में लिया जाता है जिससे मीदेन पस प्राप्त को जाती है।


treatment)

प्रमाण क्योग से निकलन बाते स्पूर्णन का ज्यवार (Textile effluent पानी के प्रदूषण पर निवमण के लिये केपड़ा रेगाई और छपाई उद्योग स निक्तन वाले स्वरंज को उपचार संयक्ष म सारीस्वि रासावनिक (Physioche mical) त्रिवाओं और जीव विद्या संस्थ भ थारार्थ प्रधायाग्य (रागुज्जा के के के किस सम्बंध में (Biological) उपवारों हारा हीट हिया जाता है। ऐते स्त्रीरंज म कार्वितंत्र सहस्य होते हैं और ये क्पडा उद्योग म विभिन्न बायवाही जसे रिपाई व छवाई आदि व दौरान उरवम हीते हैं। यहि यह पानीन्द्री में ही पानी क मुत्य क्षीतों म छोड़ दिया जाये तो इसस मुख्य पानी की भावतीजन म कमी उत्पन्न ही जाती है और उमम रहने वाले जावों की दुस्त मृत् ही जाती है। इससे भूमि में शारीमेंचा जलम हो जाती है जिससे यह सेवी करन हैं पीम नहीं रह पाती है। इंटिमें ट संपन के होरा पानों के महूपण की समस्या का काफ़ी हैंद तक समाधान होता है और उससे कहारा पाना के महंपण गा कार्या करते हैं के समाधान होता है और उससे कपड़ा उठीय से निकलन बाले हसूरे क म से ज्यातातर महीयको को हटा तिया जाता है। किर स्पूर्ण विमा किसी हाति क विसमित किया जा सकता है। <sup>नंबते का सार</sup> (Principles of design)—

इस समन (चित्र 8) में निम्निनिनत निधियत लण्ड होते हैं -(1) खानना (Screening)

स्त्रिपेन को समन के प्रथम लग्ड म ही छान निया जाता है जिससे कुछ पदाप जसे परवर वजरी कागज तकही और पोलीधीन के देवह आदि हटा दिवे जाते हैं।

स्यूपेज नालियो द्वारा यहा लाया जाता है। छानने वाले इस खण्य की सफाई हर रोज दिन में एक बारकी जाती है।



(11) सम्प कुआ (Sump well)

स्पूरेज, छनने वाले खण्ड से सम्य कुए मे आता है। इस कुए मे से स्यूरेज को तीन पम्पो नी सहायता से वाहर प्रवाहि, निया जाता है। एन समय में सिफ

दो ही पान काम में लिये जाते हैं और वीसरे पान को जहरत के समय ही कार में तिया जाता है। हर पम्प 10 अस्वसक्ति समता ना होता है। पम्पो द्वारा सूर्पर समिवत बुढ (Equalisation tank) में प्रवाहित किया जाता है।

(m) समिवत कुट (Equalisation tank)

विभिन्न चरोगों से आवे स्वारेज के गुणों में भी फक होता है। इसतिरे स उद्योगों के स्पूर्ण को इस कुछ में मिलाकर एकसार कर लिया जाता है। इस कुछ में स्त्रिंज को 16 घटो तक रोक कर रखा जाता है और इसे 3 महीनो में एक बार साफ किया जाता है। (iv) वैच्यूरी क्लूम् (Ventury flume)

ममिता कुछ से स्प्रोप को परम की सहायता से वेंच्यूरी पहुम् में निया बाता है। वहा उसे एक पतने रास्ते से युजारा जाना है और उसके एक हिस्से से इसम सामान्य दर्ज मा सत्वमूरिक बास्त मिलाया जाता है। स्यूरेज को तमावार हिलाहर बान को जसमें बच्छी तरह मिलाया जाता है। बम्त हारा इसका पी एवं 115 हे 9 0 तक ताया जाता है। यहा के सकरे रास्ते के दूसरे छोर पर स्त्रूरेज में तपातार 10 प्रतिसत फैस सम्केट मिलामा जाता है। इसे प्रतेस मिनसर की सहायता से बच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। स्त्रूप्त की यहा से प्राथमिक बतारिकायर कुर

(v) प्राथमिक क्लारिकायर (Primary Clarifier)

यह दुङ कुछ निवाई पर स्थित होने के कारण इसम स्थापेज वच्चूरी पत्नुम से बुद व बुद बाता रहता है। क्यों के रूप मं पाया जाने वाता क्या, (तायनो हार आपस में बुड़ता रहता है और ये पराय मारी होकर इस कुड़ में तुछ पर-इक्टर होते रहते हैं। इस विषि हारा स्पूर्णन के बी भी हो म और उसमें फर्ने हुए कार्य प्रभाव के प्राप्त कारा प्यूपन के बाजा जा म बार जसम का क्रुप के बाजा जा म बार जसम का क्रुप के बाजा जाता है। इस कुछ में स्पूर्ण की बाती के बार राज्य जाता के बाजा जाता के स्पूर्ण के बार राज्य की बाती के बार राज्य जाता के स्पूर्ण के बार से बार उद्योग का जाता के स्पूर्ण के बार से बार उद्योग का जाता के स्पूर्ण के बार से बार उद्योग का जाता के स्पूर्ण के बार से बार उद्योग का जाता के स्पूर्ण के बार से बार अपने का जाता के स्पूर्ण के बार से बार अपने का जाता के स्पूर्ण के बार से बार अपने के स्पूर्ण के बार से बार अपने के स्पूर्ण के बार से बार अपने के स्पूर्ण के स्पूर की अवधि के लिये रोक कर रखा जाता है।

इस बुड़ में लोहें का एक पुत क्लारिफायर घेरे के बारो और लगावार गीमी मित से प्रमता रहता है। इस पुत के साथ पैटे पर इक्टटे हुए कबरे की साथ करते हिने के सिमें एक भीजार जुड़ा रहता है। क्लारिसायर कुड मे दो भाग होते हैं। एक भाग बीचो बीच बना होता है जिसमें कचरा इकटठा होता रहता है और दूसरा मान इस भाग के बाहर की तरफ गोलाई म होता है जिसे क्लारिफाइरिंग भाग कहते हैं। पुत के नीचे लगे जीजार द्वारा क्यारिकाइरिंग भाग से के क्यार हटाकर बीच बाते (Flocculating Zone) भाग म पहुंचाया जाता है। प्राथमिक क्वारिफायर में भीचे एक तरम सुवने वाले क्यार हे हैं। समय समय पर इक्टरे हुए स्वाह की हैटाया जाता है। जनचारित स्त्रदेज इस कुड व ऊपर से बहुता हुआ बासु वितरण h 88 Ŋ, İ (vi) वायु मिलान वाला कुड (Aeration tank)

वागु वितरण कुड में स्मूऐज के उपचार की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। इस कुड के पहले चरण के हिस्से में स्मूऐज प्राथमिक क्लारिकायर कुड से स्वत ही बहकर जाता रहता है। स्मूऐज महा हवा के दोनों कुडों में आवसीडेसन की प्रक्रिया द्वारा साफ होता है। स्मूऐज में कावनिक पदाय, रग, मोम, कलक तथा रगाई और छपाई उद्योग के काम में ली जाने वाली अय कई प्रवार की अणुद्धिया रगीई हैं। ये अणुद्धिया जोवाणुओं द्वारा आवसीडाइज होती रहती हैं और इस स्मूऐज के पानी को उसकी जरूरी सतह से ताओं आवसीजन लगातार मिलती रहती हैं। स्मूऐज को हवा मिलती रहे इसके लिये 40 अक्वाक्ति समता के पक्ष लगाये जाने हैं। किनके चनने से पानी हवा में ऊपर तक उछलता व गिरता रहता है और इस दौरान उसम आवसीजन पुलती रहती है। रमायनो द्वारा उपचारित स्मूऐज में वी ओ डी और की नमी हो जाती है।

यहा स्यूपेज के पानी मे जीवाणु तथा पानी की कई प्रकार की अधुद्धिया 4,000 मि प्रा प्रति लीटर रहती हैं। रसायनो द्वारा उपचारित स्यूपेज का जीवाणुओं की किया द्वारा आवसीडेसन होता है, जो कि आवसीडेसन (सतह की हवा द्वारा) की उपस्पित मे अमोनिया, कावन डाइआवसाइड और ऊर्जा देते है तथा जीवाणुओं की सस्या में भी बृद्धि होती है। वायु वितरण के इन प्रथम और द्वितीय चरण के कुढ़ों में स्यूपेज को क्रमश 75 और 65 घटो तक रोके रखा जाता है।

# (vii) द्वितीय क्लारिफायर (Secondary Clarifier)

स्पूरिज का पानी पहले और दूसरे चरण के वागु वितरण कुड़ी से हीकर इस कुड़ में आता है। स्पूरेज से जीव म़वधी ठोस पदाय बनारिफायर के पैदे में बठतें रहतें हैं। इसमें सोहें के पूमते रहने वाले पुल के नीचे रबड़ का फश साफ करने का बड़ा दुजड़ा (Scraper) लगा रहता है जिसके पूमते रहने से पैदे का कचरा बना रिफायर के बीच वाले हिस्से जी तरफ सरक कर इज्टा होता रहता है। स्लज जी वनारिफायर के एक तरफ खुलने वाले दरकां है। स्पूरेज वनारिफायर के एक तरफ खुलने वाले दरवां द्वारा वाहर निजायते रहते हैं। स्पूरेज वना उपवारित पानी इस वस वे जनर से बहुजर आता रहता है और उसको ठीक तरह से निज्ञारित कर दिया जाता है। दितीय बनारिफायर से निज्ञे स्पूरेज वन छुछ भाग पुन प्राथमित बनारिफायर में मिनके स्पूरेज वन छुछ भाग पुन प्राथमित बनारिफायर में मिनके राहकें होता वितर के विश्व का स्वारोक स्पूरेण वा छुछ भाग पुन प्राथमित बनारिफायर में मिनके राहकें का सिंग के जी छाई जाती है।

# (viii) स्लज सुर्याने की क्यारिया (Sludge drying beds)

स्तत्र को प्राथमिक व द्वितीय क्लारिपायर से इकटठा करने स्तत्र सुखाने वाली क्यारियों में लाकर विख्याया जाता है। सूखने के बाद स्तत्र का भार काफी कम हो जाता है इसलिये इसको आसानी से किसी उपयुक्त स्थान पर ले जाकर निस्तारित किया जा सरता है।

अपचारित सार्थे-	
र्ग माने-	के पानी के विशिष्ट गुण
ी पी एच	क पानी के विशिष्ट गुण मि उपचारित स्पूरेन का पानी
उसी भी ही (मि मा १०	का पानी
ा एव 2 सी बो डी (मि या प्रति सीटर) 10-11 5 3 बी बो डी 5 दिनों तन 20° सी 4 (मि या प्रति सीटर)	8 5-9
3 वो को को 5 दिमो तम प्रति लोटर) 900-1,500 पर (मि या प्रति लोटर) 4 तरते हुए ठोक	180-250
4 तरते हुए ठोस नण (मि ग्रा मित लीटर)	230
निरियालक (क	15-25
लीटर)	
6 मुले हम ऱ्	50~100
ु १९ कुल ठास पदाय (मि ग्रा प्रति लीटर)	
निरक्ष 10 000	
निरुष 10 000-12,000 10,0	00.
नसरणः व भ खेती योग्य करे	12 000

भारत में खेती योग्य और वजर भूमि की बहुतायत है। इसके साथ ही यहां की जनसरमा भी बहुत है। लोग अवने और कारखानो के तिये बहुत सारा पानी उपयोग म लाते हैं जो कि स्पूरिज के रूप मे परिवृतित होकर नालिया में आता है लेकिन इसम से पानी का ज्यादा भाग केकार ही चला जाता है। भारत मे कई स्वानों पर तापमान 80° एफ रहता है जिससे स्लब का उपचार ठीक ढग से होने मे मदर मिलती है और स्मूएन के निस्तारण म कोई बाधा नहीं आती। ऐसी स्थिति म स्मूएन निस्तारण के तिये कोई उपपुक्त विधि वासानी से व्यवनाई जा सकती है। इसके तिये स्युऐज का प्राथमिक उपचार करने के बाद जीवाणु आवसीडेसन की क्रिया करते हैं भीर सेती के जपयोग म लागे से पहले उसे अच्छी तरह नियरने देते हैं। इससे पानी हे प्रदूषण पर नियत्रण रखने म सहायता मिनती है और साथ ही हिसानी हो स्प्रदेज का साफ किया हुआ पानी और ठर्जा के रूप में यस भी मिसती है जिसस जननी मानी हाजत में अच्छा सुचार होता है। भारत के गावो म खेती के लिये वानी पाद और ऊर्जा की काफी कभी रहती है ऐसे म स्पूर्ण का साफ किया हुआ पानी स्तज से प्राप्त कर्जा और पाद ये सभी वेकार जाने के बदले उसे उपहार में प्राप्त होते हैं।

निम्नानित गोंने जिन पर सवण और धारीयता का असर नहीं होता और इस कारण उहें पर और कारपाना से निराते स्यूप्तेन के पानी से उपावा जा सबता है -

िरूनेटी २ लाना 3 सपारी 4 हरमा 5 जीन 6 अमेन्ट्री नामसिक्षे

7 सारा जाल 8 मीठा जाल 9 छूनियो 10 गटीली 11 छुन्। 12 सफेंन्युनसवा 13 छूनवो 14 मोथा और 15 मोडा दूव।

# गोबर की साद तथा उसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में पुरक्षित रसना

भारत मे गोबर यो अधियाल मात्रा मे जलाया जाता है और राद के रूप में उसे बहुत यम मात्रा में लिया जाता है। गोतर रा स्वास्थ्य यो रक्षा सही तरीये से तिस्तारण वण्ये उससे मनुष्यों और पदाओं ये स्वास्थ्य यो रक्षा की जा सकती है और मिन्यमों तथा योगारियों यो भी नियत्रित विचा जा सकता है। गोवर, ऊर्जा (गोवर गत) या बहुत अच्छा स्रोत बनता है तथा इससे उच्च विरम यो गाद वी प्राप्त होन से भूमि यो उपजाक शास्ति में योगी होती है। मल व भूत वो पछार में हो बना असला वरने उनता सही ढग से निस्तारण कर देना चाहिये। साद में वर्ष तका असल वरने उनता सही ढग से निस्तारण कर देना चाहिये। साद में वर्ष तरह ने हारमोन होते हैं जा पीधों वे लिये बढ़ीतरी म सहायय होत हैं तथा उपने भूमि यो उचरा होत्ति से भी बढ़ीतरी होती है। इनसे भूमि म जीवाणुओं वी सस्या म बढ़ीतरी होती है और ये नाइड्रोजन पदार्यों यो विभक्त वरत हैं जिगसे पीधों से बहुत पायदा होता है।

पगुओं की विभिन्न जातियों से प्राप्त होने वाले गोबर की शीसत मात्रा —

पगुओं की जातिया	गोबर की मात्रा/प्रतितिन पौण्ड में	
घाडा	24	
गाय	78	
भेड व वक्री	2-6	
सूभर	3-6	
सौ मुनिया	6-8	

गोबर उठाना य सप्रह करना

#### (1) गोवर को उठाना

पयुषरों ने ठोम माद गादे द्वारा दिन मे दो बार इनट्ठी की जाती है। गाडे पर पातु गी चहर लगी रहनी चाहिने जिससे उसे नाम मे लेने के बाद रसायनी द्वारा जीवाणुओं मे मुक्त किया जासके।

नार को पशुभर के बाहर या किसी गड़ है में इक्टठा किया जा सकता है। बड़े एमा पर दसे सीने ही दून पर लादा जा सकता है। बड़ी हेयरों में गोवर को मधीनों क्यां सहायता से उठाकर ले जाया जाता है। गोवर ले जाने के लिये एक टब या उपयाग किया जाता है जो कि डेयरों में बचे तार पर पुली की सहायता से चलाया जाता है और इसके द्वारा लाश्माय के तिये गड़ है तक ने जाई जाती है इस विधि पो अपनाये जान से श्रम की काश्माय करता होती है। टब लोह का बना होता है जिस पर

जरता चड़ा रहता है और उसको सम्बाई X गहराइ और चौडाई ब्रमस 48"X 22"×271" होती है।

- (ए) इनटठे निये हुए गोबर को चठाकर है जाने में मुक्तिया रहती है।
- (वी) सम्रह करके रखने से गोबर म गहांप परा होती है और उससे उसमी उनस
- (सी) इतने द्वारा वीमारी के रावरनाक जीवाणुझी के जीवन पर की पूरा होने से रोका जाता है।

गोवर इन्ह्रा करने के लिये बनाया गया गडढ़ा प्रमुपर से कम से कम 200 ते 300' हर होना बाहिय। इसे जमीन की सतह से ऊपर बनाना ठीक रहता है। गडडे का स्थान ऐसी जगह पर हो जिससे कि पाम के किसी भी हिस्से से वहां पहुचने में कोई रुनावट न आये। यह पानी के स्रोतो स हूर होना चाहिये। इसे बनाते समय वहा को वायु प्रवाह की दिया का ध्यान भी रलें निससे महिसमां और हुग य जसी विजादमा सही न हो सने। मनियमों ने वारण पमुत्रों को काफी परेसानी होती है और उत्तते दूप उत्पादन की दामता में कमी ही जाती है। हैपरी फार्म, जहाँ पाप और हुए से बने पनाप इनटठे किये जाएँ हवा की गति के विपरीत दिशा म होने चाहियें।

- (1) यह जमीन भी संतह स ऊपर होना चाहिये।
- (2) इसनी कम अभेच होनी चाहिये।
- (3) फन की बलान सही बग से होनी चाहिये।
- (4) गडदे को दीवारों को कचाई कम से कम 4' होनी चाहिये।
- (5) गडवे म गोवर इर्डा करने के कारण मिक्समां उसमें प्रवनन नहीं कर पाती जीवाणुओ व स्ट्राजाइल्स और हुसरे भोडो के सावों भी मृखु ही जाती है।
- (6) गहहे पर छत उसकी दोवार से चार छुट कवाई पर बनानी चाहिते। इससे गोबर को हवा और मूच को रोधनी प्रणतया मिलेगी। यह गोबर को वर्षा के पानी से सराव होने से बचाता है।

गीवर को गहरे में कम से कम 60 दिनों तक इक्टडा करने रसे रसवा चाहिए। अगर गोवर में मास के रेते ज्यादा हो नो वह समय कुछ दिनों के लिए श्रीर बढा देना चाहिए। प्रत्येन गाव ना गोवर इनटठा करने के लिए 2 पन छुट जगह की आवश्यकता रहती है। जगर 20 गायों का गीवर 60 दिनों के लिये इन टठा करता हो वो 30' तम्बा ×20 चौहा × 4 ऊचा एक जायताकार गढढा वनाना चाहिये। 92

पग्रुपरो से गोवर वो मुख परिस्थितियो के कारण सबह न करके सीघा ही सेतो पर डाला जा सकता है। इस विधि मे वोई भी आपत्ति नही है, मगर गोवर डालने के बाद उन जगहों पर पश्रुआ वो चारा चरत ने लिए नही जाने देना चाहिये।

#### गोबर के निस्तारण की विधियां

गोबर के निस्तारण वरने यो अनेव विधिया हैं और इन सभी से मिबलयो के प्रजनन को रोवने म सहायता मिसती है। इसने लिए निम्नलिखित विधिया हैं —

# (।) भौतिक

# (1) जलाने की विधि

इस विधि ना उपयोग पशुआ मे बीमारियो ने फलने ने समय किया जाता है। यह विधि नाफी नुनसानदेह है मगर साथ हो यह स्वास्थ्यकर भी है। गावर को पूप मे सुसाया जाता है सेनिज यह प्यान रसना जरूरी है नि उस समय वहा मन्तियां आर्वापत न होने पाये। सूसे हुए गोवर को जलावर राख मे परिवर्तित वर निया जाता है।

#### (11) गाडने की विधि

गोनर का निस्तारण जरूरत ने मुताबिक साइया बना कर किया जाता है। इसके पास पानी का कोई भी स्नात नहीं होना चाहिये। गोवर को साई में रखने के पत्रचात् उस पर 2' से 3' मिट्टी की परत चढ़ाते हैं। साई काफी गहरी होनी चाहिये जिससे कि स्टाजाइस्स और मुक्कियों के सार्वा साई से बाहर नहीं निकल सकें।

# (2) रासायनिक पदार्थी का इस्तेमाल

जहा गोवर को खाद के लिए इस्तेमाल करना हो और जहा पर खाद बनाने के दूसरे तरीने काफी महने हो, बहा यह विधि उपयाग मे आई जाती है। अगर गोवर मे बीमारी पदा करने वाले जीवाणु हो तो यह विधि खाद बनाों के लिए उपयोगों नहीं रहती है। इस विधि द्वारा मिल्लयों के प्रजनन मे रुकावट पदा होती है और उसम पारे जाने वाले जन परजीवियों पर नियम मे आसानी रहती हैं। रासायनिक पदायों में पौथों और सिज्यों के लिये वियाकतता नहीं होनी चाहिये और साम हो उनमें कीडों और मन्सियों को मार सकने की धमता भी होनी चाहिये । इस पर खर्चा ज्यादा न आने वाए इसलिये उन्हें गोवर की उपरी परत (4 से 5") में ही मिलाया जाता है।

मनिखयो को नियत्रण मे रखने के लिये रसायन -

# हेलीबोर (Hellebore)

इस्तेमास के लिए 🛓 पोण्ड हेसीबोर पाउडर 10 मलन पानी म मिलाकर 24 घटे तक छोड देना चाहिये। यह घोल 10 घन फुट खाद के उपचार के लिये पर्माप्त होता है। घोल खिडकते वक्त गोबर को ऊपरी सतह पलटते रहना चाहिये जिससे कि वह रसायन उसमे पूरी तरह से घुल जाये।

# (11) सुहागा (Borax)

यह 16 धनफुट खाद में एक पौण्ड की दर से सूला ही मिलाया जाता है और बाद में पानी मिला दिया जाता है, लेकिन उसमें इतना ही पानी मिलायें कि खाद इसे पूरी तरह से सोख ले। एक पौण्ड सुहाने को 6 मैलन पानी में घोल कर 12-16 धनफुट खाद के लिये इरतेमाल किया जा सकता है।

# (iii) सोडियम फ्लोसिलिकेट (Sodium Fluosilicate)

एक पौण्ड सोडियम पलोसिलिकेट को 15 गैलन पानी मधोलकर खाद के ऊपर तब तक छिडका जाता है, जब तक वह पूरी तरह सोख न लिया जाय।

(1V) बेन्त्रीन हैनसानलाराइड (बी एच सी) और डाइन्लोरी डाइफि नाइल टुर्ग्डन्लोरोइथेन (डी डी टी) Benzene Hexa Chloride or Dichloro Diphenyl Trichloroethane)

गोवर के प्रति वग फुट सतह पर 200 मिलि ग्राम बी एच सी याडी डी टी ना घोल बनाकर छिडकाव किया जाता है तथा उसे 2 से 6 सप्ताह के अतरात से दोहराया जाता है।

### (v) दूसरी विधियो द्वारा नियत्रण

मूत्र में अमीनिया की अध्यधिक मात्रा होने के कारण यह गोबर में पाये जाते वाले की हो और लावांकों को समाप्त करने में सक्षम रहता है। विशेषत घोड़े का मूत्र इस काय के लिए काम में लिया जाता है और यह लाजे गोबर के साथ उसके मात्र के हिसाब से 30 से 40 प्रतिशत मात्रा में मिलाया जाता है। इसे गोबर के उत्तरी गाग के साथ ही मिलाया जाता है। शुद्ध अमीनिया को भी गोबर के साथ उसके भार के हिसाब से। से 5 प्रतिशत मात्रा में मिलाया जाता है। ताजे मत के साथ यूरिया भी मिलाया जाता है। हो के साथ यूरिया भी मिलाया जाता है जो इसके भार के हिसाब से केवल 0 75 प्रतिशत मिलाने पर उसमे होने वाले स्ट्रजाइलो को नक्ष्ट करने की झमता रखता है।

#### (3) जैविक विधि

यह विधि बहुत नम खर्चीली है। गोवर को इस तरह सबहोत किया जाता है कि उससे मिसलाग और बाह्यपरजीवी आकांवत नहीं हो पाते । सबने की क्रिया के कारण, एकत्रित गोवर से तापक्रम बढता है और उससे कुछ गर्से बनती हैं जा कि उसमें रहने वाले जीवाणुओं नो मारने में सक्षम होती हैं। इसके लिये उपयोग में जार जाने वाली विधिया निस्क हैं— (1)गोबर को फलाना या सुरा। ा (By spreading or drying the manure)

पशुओं में मल को खुले में पूणतमा सूखने दिया जाता है। यह विधि ज्यादा फायदेमद नहीं है, क्योंकि सुखाने के कारण मल की कुछ न कुछ उर्वरक शक्ति शीण होतों है। सूखने के कारण मिस्तयां आकर्षित नहीं होती तथा उसमें होने वाले कुछ जीवाणुओं की मृत्यु ही जाती है। सुताने की विधि से मल से आने वाली दुग संभी समाप्त हो जाती है।

(11) गोवर को पलटना और दवा कर भरना (Turning over the surface and close packing of manure)

गोवर को एक पिरे हुए भाग मे ही सग्रहीत करके दवाकर भरा जाता है। इसमें सडाध क्रिया होने से इसके तापमान में बढ़ोतरी होती है। यह तापमान अलग अलग गहराई पर वदलता रहता है, जसे एक इव नीचे 97° एफ, 4" नीचे 145 से 115°एफ और सतह से 10" नीचे 160° एफ होता है। इससे यह विदित होता है कि सप्रहीत खाद मे गहराई तब सतह में मुकाबले तापमान अधिक होता है। सभी तरह वे लावां और ज्यादातर जीवाण (विना स्पोर के) 1650 एफ पर समाप्त हो जाते हैं। एव शित गोबर की ऊपरी सतह पर तापक्रम कम होने से यहा रहने वारी जीवाणु लम्बे समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिये लाद को कुछ समय बाद पलटते रह तो ये जीवाणु भी समाप्त हो जाते हैं। पशुओं के मल को वेयर गोवर गढ्ढे में इक्टठा करते हैं। इसके चार कक्ष होते हैं जिनमें से प्रत्येव इतना वडा होता है नि उसमे एक सप्ताह का उत्सर्जित मल पदाय समा सके । इसे पर पर निर्मित लाह के मजबूत सम्भो और तारकी जाली से घेर कर बनाया जाता है जिससे गोबर भीतर ही रुक्जाता है। इस विधि मे जाली लगी होने के कारण लाद को दवा कर भरने में सुविधा नहीं रहती है। इसके बारों और एक नाली बना कर उसमे रसायन भरा जाता है, जिससे गोबर के अंदर से निकलन वाले मन्दियो व दूसरे जीवो के लावें बाहर निकलकर भाने पर रसायन मे गिरकर मर जाते हैं। आलनट गोचर गडढे का उपयोग भी इसके लिए किया जा सकता है। इस विधि में तीन तरफ सीमेट और इटो की दीवार बनी हर होती है तथा इसकी केचाई 4' हाती है। गड़ढा दो बराबर हिस्सो में बटा हथा होता है। चारा ओर की दीवारा और विभाजन दीवार वे अन्दर की ओर ऊपरी सिरे के कुछ इच मीचे, अदर की ओर भूके हुए मागरोधक या टॉड लगा दिये जाते हैं, जो रेंगकर दीवारी पर चढ़ते हुए लावां आ को ऊपर से निकलने से रोकते हैं। इसमे टाड की ऊचाई तक खाद नहीं भरी जानी चाहिय। इसके चारो और भी नाली बनाई जाती है और यह ठीक वेवर विधि की नाली जसे ही बनाई जाती है। दोनो कक्षी के आगे सीघे जगर की ओर लिसकने वाला एक अवरोधक (Shutter) लगा रहता है जो मल पदाय को नली मे गिरने से रोवता है।


(iii) बापा गस प्लाट वा मोबर गस प्लाट (Bio gas plant or Gobar gas plant)

जब भी पानत् पनुष्रो को रक्षा जाये और अगर जनके मल मूत्र का ठीक विधि द्वारा निस्तारण नहीं हो, तो वे मनुष्यो व पनुष्रो मे सतरनाक रोग पदा करते हैं और साय ही पानी, हवा और खादा पदायों को भी प्रदूषित करते हैं। इस तरह के प्रदूषण व बीमादियों को निमन्नण मे रखते के लिये और मनुष्या तथा पनुष्रों के स्वास्थ्य की रस्ता करने वे लिये यह बाया तथा बावस्थ्य है कि पनुष्रों के मान भूत वा निस्तारण सही दग से हो। ऐसे मे बायों गता स्लाट का अगण एक सही ग्रतीक है जिसमें मल मूत्र वा निस्तारण सही प्रदेष से स्वारों वाली बीमादियों को निम्नीत निया जा मनता है और इसके मिल्लायों को प्रजनक कर सकते में निस्तुल ही सहायता नहीं निस्तती।

कई स्थानी पर मल को मुझा नर जतान के काम मे लाया जाता है। है किल अतर एक भाग मल ना चार भाग पाती नी मात्रा के माय मिलारों जीर बामें भीस प्लाट का उपयोग करें, तो इससे जलान के लिये गस और उच्च कोटि की साद दोनों ही प्राप्त होते हैं। इससे बनी चैस पा उपयोग रसाईयर में लिये, बिजती के उपकरण चलाने के लिये तथा प्रवाश की स्थादया के लिये भी विया जा सकता है। इसके कारण विस्टी के तेल, सकडी और कायल की पत्त कम हो जाती है तथा सायुमण्डल मे होने वाले प्रदूपण को रोजने म सहायता मिलती है। पोवर से उद्धन होने वाली गस से उोजल इंग्नि चला कर कुओ से पानी तथा आदा वीतने की चन्न की साय की पता की साथ किसी की किसी किसी कारी में विस्ति है। इस विधि म गम से आखी तथा जिस्से में किसी किसी कारोन से श्राप्त हो हो। हो विधि की जलाने से प्राप्त हो जाता है।

इस विधि से शीमक (White ant) और दूसरे नीडो को नियतित किया जा सकता है जो कि फोबर में जिंदा रह कर आसानी से प्रजनन कर सकते हैं। यह विधि बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसल पशुपालको को माली हालत में सुधार होता है और उनके स्वास्थ्य पर भी खुरा असर मही पडता।

सामायत खादी प्रामीशीय का बायो यस प्लाट (चित्र 9) का उपमीग गर बनाने के लिये किया जाता है और इसके दो भाग होते हैं।



गोवर गस प्लाट। (1) गोवर मर का कक्ष (2) पाचित स्वरों के लिये गक्ष (3) गैस वी निकासी वा गाय (4) उन्हीं के लिये गाय (5) टकी को सीधा रंगने के लिये पाइप (6) स्तरों के निवासी वे लिये पाइप (7) दीवार (8) यस और

(9) स्लरी।

# (ए) हाइजेस्टर (Digester)

यह एक छोटा कुआ है जो भूमि के नीचे बनाया जाता है। इसकी दोवार इंट या पत्यर की बनती हैं जिन पर सीमेट का प्लास्टर किया जाता है ताकि कुए से गायर का पानी भूमि मे नहीं रिस सके। इसकी गहराई 3 5 से 6 मीटर व चीडाई 1 2 से 6 मीटर तक रखी जाती है। कुए के बीच मे एक दीवार रखी की जाती है जो इसे दो बराबर भागों में विभक्त करती है। यह कुआ भूमि के नीचे बनाया जाता है जिससे कि वायुमण्डल के तापक्रम में एक एक होने वाले परिवतन का इस पर असर न पढ सके। कुए के दोनों भाग में सीमेट का एक एक नल लगाया जाता है। तक का कुए के अब देनों भाग में सीमेट का एक एक नल लगाया जाता है। तक का कुए के अब देनों भाग में सीमेट का एक एक नल लगाया जाता है। तक का कुए के बत्त के आप का मृह ऊपर की तरफ रहता है, इसके कारण इव गोयर कुए में नल से आने के बाद इसमें अच्छी तरफ होन जिससे कुए से दे बाहर निकलते तहती है। इस नल का कुए के बाहर की तरफ का भाग, गोबर भरने वाले पहले नल के भाग की अपेका घोडा नीचाई पर रखा जाता है जिससे कि दूमरे भाग से स्वरं स्वत ही निकलती रहती है।

# (बी) गैस सग्रहण (Gas holder)

यह लोहे की बनी एक गोलाबार टकी होती है जिसमे बनी हुई गस इसमें आकर एक जित होती रहती है। टकी परघर को शिला पर ठहरी रहती है जिस पर पोडा पानी व मोबिल तेल भर कर रखा जाता है, जिससे टकी खराब नहीं हो पाती। अगर परघर की शिला नहीं लगायी जाये तो टकी सीधे ही गोबर के सपक में रहती है और इसके कारण इसमें जग लगता है और यह शोझ ही खराब हो जाती है। परघर की शिला के बीचो बीच एक छेद होता है तथा इसमें एक नल लगा रहता है जो हुए और टकी को जोडता है और इसके द्वारा मैस कुए से टकी में आकर एक जित होती रहती है।

#### विधि

अच्छी गस बनो के लिये पछुआ या मुख्यों के मल को एक जगह इकट्ठा करके 10 दिनो तक सहते दिया जाता है। मल य पानी को 1 4 के अनुपात में मिला कर बायों गस के भरण वाले कहा से उठेला जाता है। अपर पानी की मात्रा ज्यादा रख दी जाये तो गस के उरपादन में कमी आ जाती है। गस का उरपादन ठीक से हो इसके लिये स्वरी का पी एच 6 से 8 तथा तापमान 30° सी से 40° सी के बीच में होना चाहिये। अपर पुर में गोबर का तापमान 10° सी से नीचे पिर जाये तब पास कमी बद हरे जाती है। है। तापमान बनाये रब पास कमी बद हरे जाती है और ऐसा अक्सर सर्दी के मीसम में होता है। तापमान बनाये रखते व गस के सामा य उरपादन के लिये सर्दी के मीसम में स्वरी को मान मानी में तथार करके कुए में मरा जाता चाहिये। अपर पीवर की स्वरी काम म मही छी जाये तो खुरू खुरू में सेत जाना चाहिये। अपर पीवर की स्वरी काम म मही छी जाये तो खुरू खुरू में सेत जाना चाहिये। अपर पीवर की स्वरी काम म मही छी जाये तो खुरू खुरू में सेत जाना चाहिये।

बाद स्तरी बायो गैस प्साट के दूसरे भाग मे पहुचती है जो नि उसमे स्ते दूसरे नत हारा बाहर निकल जाती है। बाहर निकसी हुई स्तरी को सीध ही सेतों में बात दी जाती है या इसे उपयोग मे सेने तक गड़डे में भर कर रसा जाता है। इस स्तरी को सुखा कर भी रख सकते हैं ताकि जब्दत के समय सेतो के लिये इसरा उपयोग किया जा समें या फिर इसको जसाने के सिये भी काम मे लिया जा सकता है।

बांबो-नस प्लाट के कपर वाले भाग से उल्टी अवस्था म रसी टकी में गर एक पित होती रहती है जिसे रसोई बनाने या फिर कोई मशीन बलाने के काम मसी जा सकती है। गुरू म टकी म गस व हवा दोनो का मिश्रण रहता है जिसे हवा म छोड दिया जाता है ताकि बाद में इसमें सिफ गस हो इकटठी हो पाये। यस का पूल्हा ठीक से काय करे इसके लिये यह ख्याल रसाना चाहिये कि गत छे जाने वाली नसी में इकटठे हुए पानी को 10 दिनों में एक बार जरूर निकालते रहना चाहिये।

यायो गस मे कई किस्स की गसें होती हैं, सगर जलाने वे लिये सिक मीधेन गैस ही उपयोगी होती हैं, जिसकी मात्रा 65 प्रतिवात तक रहती है। सीधन के अलावा इसमें 30 प्रतिवात कावन डाइआवसाइड, एक प्रतिवात हाइड्रोजन सल्फाइड और अश मात्र आससीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वावन मोनी आवसाइड आदि गस होती है। मीधेन गस पैदा करने में कुछ तरह के जीवाणुओं का दायित्व रहता है। वे जीवाणु ससरी में उपयुक्त तापमान और पी एच में ही इिंड करते हैं। अगर स्तरी का पी एच असीय हो और तापमान बहुत कम या बहुत ज्यादा हो तो गस वननें में बाधा उत्यन्न हो जाती है। करीव 45 कि आ मोबर से 195 क्यू से मी गस बनती है और 1480 क्यू से भी गस एक सीटर पेट्रोत के बराबर होती है।

मल में निम्न महिलयां प्रजनन किया करती हैं --

(1) मस्या हामेस्टिका (घरेलू मक्खी) (11) मस्या साँबँस (111) केनिया केनीकुलेरिस (नही काटने वाली) (117) स्टोमोक्सिस केल्सोट्रा स (अस्तवस मक्खी) (17) होमाटोबिया जाति की (काटने वाली मक्खी) और (117) साहपरोसिया जाति की (काटने वाली मक्खी)।

#### घरेलु मक्ली

पशु चिकिरसक का मुख्य उद्देश्य है कि पशुजी मे रोग फलाने वासी प्रविस्वाँ के प्रजनन की रोक्पाम करे और ये मिक्स्या अक्सर पशुशालाए, कसाईसान, निकास नात्त्रियां, कूटे के बर, मस मूज एकत्रित करने के स्थान और डेयरी मं अव्य धिक सक्या मे रहती हैं, जहाँ दनके कारण टाइफीयड जबर और ज्य रोग महामारी का क्य धारण कर सकते हैं। इससिये मस्का डामेस्टिका के पूण जीवन इस की जानकारी रखना बहुत जरूरी हैं और यह अनुकूस परिस्थितियों मे 8 9 दिनों में पूरा हो सकता है। परेष्ठ्र मक्बी काटा नहीं करती है और ये अपना प्रजनन घोडे, गाय, यूअर और मुर्गी के मल में क्या करती हैं। ये अपेरी जगहों पर अड़े दिया करती हैं और इनके लार्जा रोशनी से दूर रहते हैं तथा विकास के दौरान अगर वायु मण्डल का तापमान ज्यादा हो तो ये मर जाते हैं। अड़े, गोबर की सतह के नीचे की दरारों में 120 से 150 की सहया के छोटे छोटे गुच्छों में जमा कर दिये जाते हैं। एक मादा घरेष्ठ्र मक्बी अपने जीवन काल में 5 या 6 बार अड़े देती है और कुल मिलाकर 600 से 900 या इससे भी ज्यादा अड़े दे सक्ती है। लार्जा के विकास की रिस्ति दो चरण में पूरी होती है, जैसा कि पहला और दूसरा चरण। पूसरे चरण से उसे विकास के दीधन लार्जा महा से निनक कर दूर तक चला जाता है। मर यह दूरी है थे 20' तक हो सकती है और यह फिर से जमीन में 4" गहराई तक जाकर प्यूपा में परिवृत्तित हो जाता है। कभी कभी कभी ये जमीन में 2' अदर तक चले जाते हैं। इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिये भूमि में सही तापमान और गीलेपन की जफरत होती है। ये अपना जीवन चक्र 2 से 3 सत्ताह में पूण कर रुते हैं। मक्बी खुके आकाण में 15 मील की दूरी तक जा सकती है।

#### मक्ली से फैलने वाले रोग

- (1) गर्मी के मौसम मे मक्खिया पशुको व मनुष्यो को आराम के समय तग करती रहती हैं।
- (2) मिस्ख्या बीमारी के जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह छे जाती हैं और इससे मनुष्यो व पशुओं की सेहत के सिये बहुत बटा खतरा उत्पन्त हो जाता है। ये दस्त, हैजा, टाइफीयट जैसे खतरनाक रोगो के जीवाणुओं को अपने साथ निये रहती हैं। बच्चों में दस्त का रोग मिस्त्यों द्वारा प्रदूपित किया गया दूप पीने के कारण उत्पन्त होता है। दूध न देने वाली गांथी और वछटों में प्रीष्म यनला रोग (Summer Mastitis) उत्पन्त करने वाले जीवाणु (Corynebacterium Pyogenes) मिस्त्यों द्वारा छे जाये जाते हैं। पक्षी-फीताकृमि (Avian tape worm) और एफी बस स्पोर भी मिस्त्यों द्वारा स्वस्थ पशु-पित्रयों तन छे जाये जाते हैं।

# पशुओं के मल मे पाये जाने वाले सुक्ष्म जीवाण्

पशुओं के मल से जीवाणु मिक्सपो, मनुष्यो, पद्युओं और पितयों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाये जा सकते हैं और इससे पानी हवा और खादा पदायों का सदूपण होने से ये निम्नलिखित रोग मानव समाज और पशुओं के लिये बहुत बढा खतरा उरप न करते हैं

सक्रामक रोगो के कारण	सूक्ष्म जीवाणुओं की किस्मे	रोग
वाहरस	रिकरपैस्ट वाइरस	पशु प्लेग या रि डरपस्ट
	सूथर ज्वर वाइरस	सूअर ज्वर (Swine Fever)
बक्टीरिया	बैसिलस ए प्रेसिस	एन्द्र वस
	वलोस्ट्रीडियम वेलशाइ माइकोवक्टीरियम-	गस गेंग्रीन
	पैराटवुबरक्यूंकोमिस	जोने रोग
	साहमीनेला ग्रुप	टाइफीयड
	भाइकोवक्टोरियम-	
	टपुबरक्युं लोसिस	क्षय रोग
	(गाय, मनुष्य और मुर्गी मे क्षय	
	रोग के जीवाणुओं की किस्मे)	
	ई कोलाई	ग्रेस्ट्रोए-टराइटिस
प्रोटोजोबा	आइमेरिया की किस्मे	वश्-विशयो म
		काक्सीडीयोसिस का रोग
हैल्मि थ	स्ट्रारजाइल्स की किस्मे	स्ट्रा जाइलोसिस
•	(घोडा और गाम की)	•
	डिविटयोकाउलस विवीपरस	गायो के फुप्फुस कृमि
	हेब्रोनेमा क्सिम (घोडे मे)	फीता कृमि रोग
	फीताकृमि विस्मे (पक्षियो मे)	फीता कृमि रोग

#### दूध का प्रदूषण

दूध एक लेक्टल साव है जो एक या उससे अधिक स्वस्थ व अच्छी तरह से सिलाई गयी गाया को दुहने से प्राप्त किया गया इत है। यह दूध बछड़ा होने के 15 दिनो पूज या 5 दिनो पूजवात तक का नहीं होना चाहिये तथा इसमे दूध की बसा की मात्रा 3 25 प्रतिवात से कम नहीं होनी चाहिये। दूध कई जाति के पछुलो से प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें उनकी किस्म द्वारा पुजारा जाता है जैसे—गाय मैस, दकरी ऊँटनी, घोडी आदि का दूध। ताज व विना किसी तरह की मिलावट वाले दूध को पूज दूध ( Whole milk) कहा जाता है और वजर इससे एक से उपादा किसमो के पधुओं का दूष पिलाया गया हो तो इस मिश्रित दूध कहते हैं। पौस्त दूध रूप हो किससे उसमे हैं के से अप उस अलग अलग समय तक उवलने वाले तापमान से नीचे तापमान पर गम किया जाता है जिससे उसमें होने वाले ज्यादातर जीवाजु मर जाएँ और पिर दूध को कम तापमान पर उहा किया जाता है। स्टरलाइज दूध वह दूध है जिसे उवलने तक या उससे ज्यादा तापमान पर गम किया गता है। स्टरलाइज दूध वह दूध है जिसे उवलने तक या उससे ज्यादा तापमान पर गम किया गता हो ताकि उसमें पाये जाने वाले सभी जीवाजु मर जाएँ

दूप अपनी बनाबट के बारण बहुत ही पीप्टिंग तया आराम से पंच सनी के नारण भीजन मा मुर्य भाग है। यह नवजात शिशु के लिये ही नहीं विल्व वच्चा और वंशे के लिये भी एक खास भीजन है। दूप की जरूरत व उपयोगिता से सभी योग बाकिफ है छैकिन आम लोगों नो इसकी शुद्धता के बारे मे ज्ञान नहीं रहता है। जब इसके उत्पादन के समय या बाद मे रख रखाव व बाटते समय अगर इसनी स्वच्छता का ठीव से व्यापन नहीं रखा जाय तो इससे आम आदमी ने स्वास्त्य पर उसमें बढ़ने व वृद्धि करने वाले बीमारी के जीवाणुओं के बारण कारी है। युरा असर पड़ता है। भारत म स्वच्छ दूप उत्पादन एक जटिल समस्या है। योशि पहा आम जनता, दूप उत्पादन करने वाले, उन्हें केवी वाले आदि मो इसने वगानिक तौर तरीने से रख रगाव का ठीव से आन नहीं होता है। दूष मा सदूपण व उसमें मिला वट इसके उत्पादन के वाद उपभोक्ताओं तह पहुचने तह होती ही रहती है और रहीं गरणों से उनवे स्वास्त्य को भारी खतरा बना रहता है। मह सतरा मनुष्य के

तिये तब और भी बढ़ जाता है जब हूप देने वाला पशु गुद किसी बीमारी से पीहित ही और हुए में आने वाले जीवाणु मनुष्यों के लिये भी बीमारी वदा कर सकने मे सतम हो। ऐसा हूँ प जब किसी अच्छे हुए के साप मिना दिया जाता है तब यह सारा दूप उपभोवताओं के लिये बीमारी का कारण बन जाता है। इस अवार कर्म वाली हुछ बीमारिया हैजा, टायफीयह बुलार, सीर औट, दस्त मादि हैं जिनसे नासो सोग हर साल प्रसित होकर मस्ते हैं। प्रदूषित हुम वह हुम है जिसमे क्यर युती हुई व तस्ते रहने वाली अवस्था म या इतने नेटे में दिखाई दे तथा इतम मनुष्यों व पहुंचों में रोग पदा करने वाले जीवाणु हो और साम ही रोग नहीं पदा कर सकते वाले जीवाणुओं की सहया भी बहुत ज्यादा होते । इसलिये हुम के महुमण को रोकने के लिये आम व्यक्ति और दूस उत्पादन व उसते सबिवत व्यवसाय वाते व्यक्ति की साफ दूप के जलादन के तरीकों के बारे में तथा जसके रस रसाव, वितरण व मगहण के बारे में भी प्रण जान काजित करना चाहिरे ताकि यनुष्यों को खुद व भारोगमृद हुँग वितरित निया जा सके। हुँग की स्वच्छता व्युवा के स्वास्य और जनके ठीम से रख रखाव, हुए वजनके नाम म आने वाले कतनो और पगुओ मो निस विरह को खुराक व पानी दिया जा रहा है जादि सभी बातों पर निमर करता है।

द्रुष पानी धारिकक तत्वो (Mineral matter) प्रोटीन, द्रुप की सक्कर या तेक्टोज और वसा के मित्रण में बनता है। हुम का स्थाल हमेशा इसलिये रसा जाना जरूरी है नयोनि इसम निसी न निसी भनार के जीवाणु हमेसा ही रहते हैं बीर हुम ऐसा माध्यम है जिसमे जीवाणु जातानी स बढीवरी वर सबते हैं। इसमें पाये जाने वाले जीवाणु द्वेष पीने पर विशो में भी रोग जलप न वर समते हैं। जुछ किस्मो के जीवाणुकों के कारण हुए गाड़ा हो जाता है तथा में उसने स्वाद, गण, और पीटिक तत्वो बादि पर भी बसर करते हैं। इंग्रेलिये हुँग की अगर एक अच्छे साम प्ताम के रूप में काम में लोगा हो तो उसे जोगायुको से मुक्त नसाम ही होगा। मनुष्यों में हुम से फलने बाले रोगों का बहुत ही महस्व है बयोनि महस्ति पानी के बाद हुए ही ऐसा तरत पदाय है जो महुपित होने पर महुप्यों में अधिक रोग फतने का माध्यम है। जब तक हुए को ठीक देन में नहीं निकासा जाता, उसमें जीवाणु आते रहेते। मगर जब पष्टु खुद हो बीमार हो वो उसके दूस में जीवाछु आते रहेते। हुँछ दूसरे कारण भी होते हैं जिनते दूस में जीवाणु मिसते रहते हैं जते दूस निकासते तमय पुत्र हे पत चमडो पर से जीवानु हुए में गिर जाय मा पास व विद्यावन से उही मिट्टी के साथ तमे जीवाणु हुम के बतन म हेवा हारा मिर जाए। जो स्पन्ति हुम निनामता है जसके हाम और कपड़ो पर से गरे बतन या किर हुम एक जगह से हुतरी जाह हे जाने या ठीन से संप्रहुण करके न रखने से भी जीवाणुओं के हारा हुम सह्चित हो जाता है। इस तरह हुम निकालते वक्त से लेवर उपभोक्ता के पास विषये तक दूध हर जगह भीवाशुभी हारा सद्गियत होता रहेता है। दूध का प्रदूषण

सिफ जीवाणुओं के उसमे गिरने तक ही सीमित नहीं रहता है लेकिन यह बढता ही रहता है क्यों कि दूध में वे सभी तत्य रहते हैं जिसने नारण जीवाणु अपनी बढोतरी कर सबते हैं। इन सभी से सभी तत्य रहते हैं जिसने नारण जीवाणु अपनी बढोतरी कर सबते हैं। इन सभी से सब्बों ना एक अच्छा उपाय है कि दूध को निवालने के तुरत्व बाद से उपभोक्ता तक पहुचाने तक उसे ठडी अवस्था में ही रखा जाये ताकि उसमें रहते वाले जीवाणु अपनी बढीतरी नहीं वर कों मारत में दूध से फीलने वाली बीमारियों की सख्या में कमी ना कारण है कि इसे उपयोग में लेने से पहले उबाता जाता है और इस नारण इसमें होने वाले जीवाणुआ नी सख्या में कभी ही जातों है या वे सभी पूणत्वा समान्त हो जाते हैं। मार कुछ जीवाणु दूध उनलने पर भी नहीं मस्ते हैं और उतसे उपभोक्ताओं में बीमारिया फीलती रहती हैं।

#### इ्य से फैलने वाले रोग

दूष से फठने वाली बीमारियो को निम्न तीन वर्गों मे बाटा जा सकता है 🛩

#### I दूप द्वारा मनुष्यों मे फैलने वाले पशुओं के रोग

निम्न रोगो के जीवाणु तथा विषैक्षे तस्व मुख्यत पशुक्षो के द्वारा दूध में आते हैं गैर प्रदूषित दूध पीने के कारण मनुष्यों में ये रोग उत्पन्न होते रहते हैं।

बार प्रदूषित दूर्ध पनि के बारण मनुष्यों में ये रोग उत्पन्न होते रहते हैं।		
सङ्गामक जीव अयुक्तारण	वाणु/ जीवाणुओ की विस्म/ अन्य कारण	वीमारी
वायरस् वक्टीरिया	ख य कारण खुरफा-मृह्पवा रोग वी वायरस गायो मे वेचव रोग वी वायरस रंबीज वायरस वेबीज वायरस बेसीलस ए-प्रैं सिस स्टॅफिलोकोकस ओरियस बूसेला एवाटस बूसेला एवाटस बूसेला पुडस बूसेला मेलिटोंसस माइकोबेवटोरियम टयूबरवर्युलोसिस (गायो की किस्म) स्ट्रैप्टोकोकाइ किस्म स्टफिलोकोवाई किस्म कार्तीबेवटोरियम पायोजिनिज बेवटोरियम पायोजिनिज	खुरपका मुह्यका रोग गायो में चेषन रोग रैबीज ए-प्रैंग्स बाटराइओमाइकोसिस बूसेल्लोसिस बूसेल्लोसिस बूसेल्लोसिस धर्मेला रोग धर्मेला रोग धर्मेला रोग धर्मेला रोग धर्मेला रोग
	सालमोनीला ए टरीटिडिस	पाचन क्रिया मे विघ्न उत्पान होना

सालमोनीला वार इसलिन			
सालमोनीला टाइफीपूरियम रिजेटसिया क्रांजी	<sup>पाचन द्वि</sup> या में होना	विध्न	ब्रह्म न

सालमोनीला टाइफीमूरियम रिवेटसिया रिकेटसिया **ब**र्नेटी फगस एवटीनोमाइकोसिस बोविस विपक्षे वीवे सफ्द स्नेव रूट म्यू ज्वर एवटीनीमाइबोसिस जीम्मीवीष्ठ

श इप हारा रोगों मनुष्मों से स्वस्य मनुष्यों भें फलने बाले रोग

क्षय रोग

विसी वीमार व्यक्ति या बीमारी के केरियर ध्यक्ति के कारण सीधे सम्पक्त हुम सहूपित हो सकता है या फिर डेक्सी के काम आने वाले पानी और बतन इन बोगो द्वारा महूपित हो सबते हैं या इनके द्वारा बायु भी हूपित हो सकती है और द्वेष जब भी इसके सम्पन्न म आता है तो वह भी दूचित हो जाता है। इस प्रकार दूध के माध्यम स एक बीमार मानव से स्वस्य मानव तक जीवाणु आसानी से पहुचकर जनम रोग पदा करते रहते हैं।

141 473 114 15	- 0.40 El 20- 0 6
सब्रामक जीवाणु जीवाण्य	ह्य मानव तक जीवाणु आसानी से पहुच
18 1H4 37	ं विकासीताल रेप स्वार
वायरस वायरस पोलिगोन्स वक्री- पोलिगोन्स	ंगण् आसात्री २
वायरम 3 जीवाणुओ की कि	_ स पहुंच
्रा की विकास	
वबटीरिया पीलियोमायलार्	
माम्याद्वारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारका	_
वित्रियो गीलेरा	वी वार्
र या व विद्या	١١١١ ١١١١ ١١١١
	1,44 b)t-7
बसिलस डिप्पोरिया बैसिलस डिसेप्टी स्टॉल्टर डिसेप्टी	111997 -
पासलम हिन्दू नारपा	<b>है</b> ना
لوعهمين المحلا	
0014-	हिच्चीरियाः -
न्त्र भिष्टा भिष्ट	14711
नासलस राज्य गार्थस	हिसे द्वी
बसिलस टायफोसस सालभोनीला पैराटायफो स्ट्रेप्टोकोक्स क्	12 11-11
	<sup>आ</sup> हार विपायण
Court of the Court of	. ए र विषायण
14 pt - 3 ce 14 pt 2. 2.	टायकीयह ज्वर
माञ्चा "हमोहिन	'''वह ज्वर
्याला वराटायफी स्ट्रेप्टोकोनस हिमोलिटिनस माइनोबन्टोरिया	पराटायफीयह ज्वर
THE COURT OF THE PARTY OF THE P	- निमायह ज्वर
ने प्रकार के प्र	ास <sup>स्कारलेट</sup> ज्वर
	14 200
त्य स मानाभी	मानवीय प्रकार का
(1) 3041 # 05-2	अकार बर
1 / 3/III- "1/3/4 37-2	सम रोग

111 द्वय से मनुष्यों से फैलने वाली अन्य बीमारियां (1) अमासय व आत्र की बीमारिया

(2) हुम विपायण या गेलवटो विप

द्रथ द्वारा मनुष्यो से फैलने वाले वसुओं के रोग -

(1) जुरवार इहवरा रोग (Foot and Mouth Disease) यह रोग एक अति सुस्मदर्शी वायरस के नारण होता है। सभी खुर वाले पशुओं और सासनर गो पशुओं सूचरों तथा भेड व बकारियों में होने वासी यह एव

उप बित सक्रामक बीमारी है। इस बीमारी मे मुह तवा परो मे छालेदार पाव वन जाते हैं। मादा पशुक्रो मे अयन व धनो पर छाले निक्त आते हैं तथा ये दूध दुहने पर पट जाते हैं। अयन प्राय सूजा हुआ रहता है। धनमली मे वायरस के पहुंचने पर दूध दूषित हो जाता है।

इस बीमारी से प्रसित हुए पशु ना दूध पीने से यह रोग मनुष्यों में भी उत्तर हो जाता है। बड़ों की अपेक्षा यह रोग बच्चों में ज्यादा असर करता है। इसमें पेट व आतो नी बीमारी उत्तर न होती है, गर्छ में सूजन आता, ग्रोवा ग्रंथी (Cervical gland) में मृद्धि और कभी कभी मृह में हायों, नानों सीने और पुजा पर खाले हो जाने हैं। कभी नभी इसके कारण उत्तरी व दस्त भी होती है। इस बीमारी के पशु ना दूध विना उबाले या फिर नच्चा उपयोग निया जाये तो मनुष्यों में भी यह रोग हो जाता है।

इस रोग के कारण बीमार पशु मे दूध के उत्पादन मे कमी हो जाती है तथा दूष बहुत ही पतला होता है। यह दूध लिससिसा होता है तथा इसे अगर कुछ देर वे विषे रख दिया जाये तो दघ के पैदे मे बुछ पदाथ इक्टठे हो जाते हैं और गम करने पर यह जम जाता है।

बीमार पत्रु के दूध मे इस बीमारी की बायरस नही होती है मगर जब ऐसे पगुओं का दूप निकासा जाता है तब उनके यन पर होने बाने फफोसे पट जाते हैं। इन फफोसों के द्रव मे वायरस होती है जो बड़ी आसानी से दूध निवालते समय उसमें मिल जाती है।

खुरपका मुह्यका रोग को मनुष्यों में फलने से रोकने के लिये बीमार पद्मुआ का दूध बिना उबाले काम से नहीं लेना चाहिये। ऐसे दूध को अय स्वस्थ पद्मुओं के दूध में नहीं मिलाया जाना चाहिये। दूध को पॉसट्यूटराइज करने से इस बीमारी की वायरस प्राय मर जाती है। अगर दूध में इस बीमारी की वायरस होतो दूध का 50° सी पर 15 मिनट या 70° सी पर 10 मिनट तक रखने पर या दूध का 85° सी तापमान होते ही यह वायरस तुर त समान्त हो,जाती है।

# (॥) गायों की चेच∓ (Cow pox)

यह गाया में भीमी गति से फलने वाला वायरस रोग है जिसमें शरीर की जमारे पर फुसिया हो जाती हैं। यह गायों में ग्वालों के हाथा डारा फलता है। पगु के आयन व पनो पर जब फुस्सिया होती हैं तब दूध निकालते समय रयट के कारण ये फूट जाती हैं और इससे दूध दूधित हो जाता है। इस बीमारों के कारण पशु का दूध पत्रता हो जाता है। इस बीमारों के कारण पशु का दूध पत्रता हो जाता है। यह दूध यक्वी और यहाँ के लिये ठीर नहीं रहता है। दूध में इस बायरस के रहने के कारण बच्चों व बडा में सुपार व

मारीरिन क्टर पदा होते हैं। यह खासकर उनको होता है जिनके चेचक (Small pox) या टीवा नहीं लगाया गया होता है।

इस बोमारी से बचने के लिये बोमार गाय ना दूध पीने के काम में नही लेता चाहिये। दूध को जब 48° सी पर गम किया जाता है तो गाओं के चेचक रोग की नायरस प्राय नब्ट हो जाती है। (m) रवीज (Rabies)

रवीज मूलत बुत्तां आदिकारोग है और उन्हीं के द्वारा फलता है। गा और दूसरे दूध देने वाले पशुत्रों में यह रोग रबीड वृत्ते के काटने के कारण पलता है रैंबीज बायरस बीमार बुत्ते की लार म मीजूद रहती है। जब रैंबीज बायरस रोग प्रस्त द्रम देने वाले पशुक्ते के दीय नाढी मण्डल तित्रका में उपस्थित हो तो वह उस पर्यु के दूध व शरीर से दूसरे निक्छने वाले स्नाव मे भी पाई जाती है। दूध मे इस बायरस ना पाया जाना सायद इतना स्तरनान नहीं है न्योनि यह वायरस मुह और पाचन सस्यान की सामाय अवस्या म रहने वाली क्लेटमा फिल्सी को पार नरके गरीर में प्रविष्ट नहीं कर सकती। अगर मुह या पाचन सस्यान म किसी भी जगह कोई पाव हो तो यह वायरस सरीर में रोग पदा वर सकती है। इसलिये रबीज बीमारों से पोडित पसु का दूध व भी भी उपयोग में छेने वे योग्य नहीं माना जाता है। (IV) एम वस (Anthrax)

ए प्र वस तीव सकामन रोग है जो बेसीलस ए प्र सिस नामन सूक्ष्म जीवाणु वे कारण होता है। इस रोग से बोमार पमु वे दूव मे भी ये जीवाणु पार्ये जाते हैं। मगर मुद्भत ऐसा पत्तु के मरने के कुछ समय पहल ही होता है। बसे म ने से पहले पसु में दूध आना प्राय हर जाता है इसलिये दूध डारा इस रोग के फलने का प्रतियत नाफी नम है। फिर भी इस रोग से बोडित पसुने दूप को नाम में नहीं छेना चाहिये नयोकि खून से जीवाणु दूध में आते हैं। एम नस से पीडित पशुके दूध को बिल्कुत ही काम में नहीं सेना चाहिये और न ही ऐसे दूस को अय पराओं के दूष मे ही मिलाएँ। ऐसे पशुको अलग जगह पर रखें और उसके मल व मूत्र का वज्ञानिक तरीके डारा निस्तारण वरें तानि इस रोग के जीवाणु किसी भी माध्यम द्वारा दूव तक नहीं पहुच सकें।

# (v) बॉटराइब्रोमाइकोसिस (Botriomycosis)

हर्टीक्लोकोक्स ऑरियस के कारण दुधारू गायों में पनवा रोग रीध-स्वायों श्रेणी का होता है जिसके कारण बहुत अधिक आधिक क्षति होती है। इस जीवाणु द्वारा उत्य न रोगको बाट्राइओमाइकोसिस वहते हैं। इस जीवाणु के कारण विपने तक्षण उत्पन होते हैं। आमतोर पर इस रोग की उत्पत्ति के कारण स्तन

क्तक नाकाफी भाग जीवाणुओं के आक्रमण ने नारण बेकार हो जाता है। इस रोग के नारण अथन में दानेदार दीघ स्थायी विनार हो जाते हैं। ये जीवाणु दूध मे होने पर यह मनुष्यों में भी बीमारी उत्पन्त करने हैं।

जो गार्में बाट्राइओमाइकोसिस रोग से पीडित हो उनका दूध काम में नहीं सेना चाहिये। दूध को अगर उपयोग में लेना हा तो उमे पॉसटयूराइज करके ही काम में लिया जाना चाहिये।

# (vi) ब्रूसेल्लोसिस (Brucellosis)

बूसेल्सोसिस बोमारी मनुष्यो, वबरियो, सूबरो तथा अय कई पशुओ में भी होती हैं। इस जीवाणु की तीन किस्मे मुक्यत पाई जाती हैं जो बूसेला एवाटस, बूसेला सुइस और बूसेला मेलिटेंसिस है। ये तीनो तरह के जीवाणु मनुष्यों में बीमारी पदा कर सबते हैं। बूसेल्लोसिस बोमारी भारत म भी पाई जाती है और समेले जीवाणु दूध द्वारा मनुष्यों तक पहुच कर जनमें बीमारी पदा करते हैं। बीमार पसु में इस बीमारी के जीवाणु दूध द्वारा मनुष्यों तक पहुच कर जनमें बीमारी पदा करते हैं। बीमार पसु में इस बीमारी के जीवाणु वाफी वडी तादाद में होते हैं।

यह मनुष्यों में दीप स्थायी श्रेणी का रोग है जिसमे उनमें मिर दुष्या, जोडों में गठिये की बीमारी की तरह ही दब रहना, कब्ज व रक्त की कमी आदि लक्षण प्राय देखे जा सकते हैं। इस रोग से मृत्यु तक हो सकती है। यह रोग बीमार पशुओं के सम्पन में आने वाले व्यक्तियों में भी हो जाता है जिनमें मुख्यत पशु विकित्सक, खाले, दुष, माम व चम उद्योग में लगे लोग आदि हैं।

इस रोग से पीडिस पसुजो के दूघ नो नाम म नही लेना चाहिये। अगर दूध काम म लेना हो तो दूष नो पॉसटपूराइज करना चाहिये। बीमार पशु का पता लगाकर उसे अप पसुजो से अतना रखना व उचित उपचार करना चाहिये। ऐसे पशु का दूध स्वस्य पशुजो के दूध मे नही मिलाना चाहिये। बीमार पशुओ का दूध उनके बच्चों को भी नही पिलाना चाहिये।

# (vii) क्षय रोग (Tuberculosis)

यह एक ससर्गी रोग है जो भाइकोबक्टीरियम ट्यूबरक्युलीसिस के कारण जरन नहीता है। यह रोग मनुष्यो और पत्रुओं में पाया जाता है। उटल रक्त सोले पत्रुओं में क्या जाता है। उटल रक्त सोले पत्रुओं में क्या रोग के तीन किस्म के जीवाणु पासे जाते हैं, यथा मानव, गाय और पत्री। गायो को हस्म मन क्षय जीवाणु इनमें से सर्वीधिक महत्वपूर्ण है योशिक इसमें मनुष्य भी सक्रमित हो सकते हैं। यही कारण है कि आज गायों के इस रोग के क्षमण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और द्यं के मस्मरण में इस रोग का बहुत में स्वर्ण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और द्यं के मस्मरण में इस रोग का बहुत में स्वर्ण से प्राप्त में करी से स्वर्ण पर अधिक स्वर्ण पर स्वर्ण का स्वर्ण स्वर्ण के स्वर्ण स्वर्ण से इस रोग से हीने वाली नायिक मृत्यु दर दस लाख तक है। भारत में प्रति मिनट एन ध्यक्ति इस रोग से श्री वाली नायिक मृत्यु दर दस लाख तक है। भारत में प्रति मिनट एन ध्यक्ति इस रोग से अध्यक्त के स्वर्ण से प्रति मिनट एन ध्यक्ति इस रोग से अध्यक्त हुए होनों की दारीरिक अक्षमता के

पारण हुमारे देश को प्रतिवय अनुमात दो हुजार करो करणे की हुनि होती है।
गायों में साम रोग आमतौर पर जिरकालीन होता है और पद्मुओं म यह रोग मीरे
गीरे बढ़ता है। यह रोग अधिक माजा में दूस देने वाली गायों में ज्यादा पाया बाता
है। सा रोग के पद्मुओं में यह बोमारी कभी भी उस कर धारण कर तावती है असे
कि मौतम में अवानक परिवतन स्वाने के कारण सारिशिक हाति की कमी होता,
इत सभी के कारण पद्मु के प्राकृतिक प्रतिरोधकाला में एक दम कभी आ जाती है
जितते साय रोग के जीवाणु पद्मु के जरीर के अन्य मागा म पहुच कर उस कम मारा कर छेते हैं तथा ऐसे पद्मु क्ष सत्वाहों में ही मर जाते हैं। सप राग ज्यादा उम्र की गायों में अधिक होता है।

हाय रोग के जीवाणु प्रक्षान द्वारा हारीर मे प्रविष्ट होते हैं। सांत की बायु और कफ मे ये जीवाणु पेफ्डों के हाय रोग के कारण अधिक मात्रा में होने हैं। ये सक्रमण के सम्म होत होते हैं। हाय रोग के जीवाणुगुकत कफ को निगनने पर आंत्रायोजनी प्रिया और यहां तक कि आंत्रा को मिसियां भी इसके कारण रोग प्रस्त हो गती हैं। ऐसे पग्न के सम भी हाय रोग के जीवाणु पाये कहैं। गाय के गुरू भी क्य रोग से प्रित्त हो जाया करते हैं और इसी कारण प्रश्न के साथ ये जीवाणु पाये की निकलते रहते हैं। जब यह रोग गाय के मर्भागम में हो तो इस रोग के जीवाणु पणु की योगि के साथ म भी पाये जात हैं।

क्षय प्रस्त अयन थाली गायो ने दूप से उनने बछडे और ऐसा दूप योने पर बच्चे और बर्ड भी रोग प्रस्त हो जाते हैं।

अगर गाय ना अयन क्षय रोग सं प्रस्त न हो तो उसने जोवाणुपुक मत पूर्व या योगि के साव से भी दूध सदूषित हो सनता है इसलिये ऐते प्रमुखें ना पूरा स्थात रनना चाहिये ताकि वे दूध को सदूषित न नर पाए। इस रोग ने नारण दूध दे वाली गाय के अयन मे नाथी सूजन रहती है, तथा सूत्रा अयन सत्तविष (Supra mammary lymph gland) मे सूजन आो के कारण वह फूस आती है। इनका दूध दिलने मे तो सामाय होता है मगर यह पत्तवा व पानी की तरह होता है। हुए अवस्था मे यह पीठे रण ना हो जाता है तथा इसम दाने मजर आते हैं। इस सारीय हो जाता है। नगरी सनय परवाल् अयन से दूध आता सन्द हो जाता है तथा उससे पूरुकेट इब्ध निनसता है।

हा सोपारनर के अनुसार भारत में 16 से 20 प्रतिस्तत गार्ये और भैसे हाय रोग से प्रसित हैं। लेक्नि भारत में इस रोग की प्रतिगत कम होने का कारण सायद यहां की तेज पूप और इस को जवाल कर फिर वाम में लेना हैं जिनके कारण मन मूत्र और इस म होने वाले क्षय रोग के जीवाणू सीझ ही समास्त हो जाते हैं। स्वय रोग से प्रसित्त गायों को जिम्म सीन श्रीणियों म बाटा जा सकता हैं —

- गिजिन गायो की अया क्षय रोग से ग्रसित हो, ऐसी गायो का दूध अगर स्वस्य गायो के दूध में मिला दिया जाये तब भी यह सारा दूध क्षय रोग फैला सकता है।
- 2 जिन गायो की अयन एकदम ठीक हो लेकिन शारीर के दूसरे अग क्षय रोग से प्रसित हो तब भी उस पशु के दूध मे क्षय रोग के जीवाणु पाये जा सकते हैं। ऐसी गायो का दूध भी खतरनाव होता है।
- 3 जिन गांधों में क्षय रोग के लक्षण जरा भी नजर नहीं आए मगर ट्यूबर कुनिन परीक्षण करने पर क्षय रोग का पता चले तब ऐसी गांधों के दूध को शक की निगहों से देखा जाता है और ऐसा दूध पोने बाले को क्षय रोग हो सकता है।

क्षय रोग की रोक्याम के लिये ऊपर लिखे गये सभी प्रकार की क्षय प्रस्त गायों के दूव का उपयोग नहीं करना चाहिये। इन गायों को डेयरी से निकाल देना चाहिये । इन गायों को डेयरी से निकाल देना चाहिये ताकि स्वस्य पशुओं और बछड़ों में यह रोग नहीं फलने पाए। इसके लिये निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं—

- गायो को समय समय पर पूण शारीरिक जाच करना। उनकी अयन, सूत्रा अयन और अप्य प्रियम की जाच करना। पशुकी नाक, योनि के साब, दूध, मल मूत्र की लग्न रोग के जीवाणुओं के लिये सुद्दमदर्शी परीक्षा या जिक परीक्षा करना।
- 2 दूष को पॉसटयूराइज (85° सो पर बीस मिनट तक रखना) करके जीवाणुओं को समान्त करना।
- 3 उस गाय का दूध बेचना अपराध नरार दें जिसके दूध मे क्षय रोग के जीवाणु मौजूद हो या अयन क्षय रोग से गस्त हो।
- 4 ट्यूबरकुलिन परीक्षण की अभिक्रिया करने वाले और न नरने वाले पशुओ को पृथक करें और बीमार पशुओ की सबया अलग से ब्यवस्था करें।
  - 5 नये पशु हेयरी में लाने से पहले उसवी क्षय रोग के लिये जाच करें।
  - 6 पशुघर खुले हो ताकि पद्मुओं को हर समय ताजी हवा मिलती रहे।
- 7 क्षय रोग से ग्रस्त पशुको डेग्ररी से हटा कर उसके मालिक के लिये पुत्रावजे की ब्यवस्था करनी घाहिये।

# (viii) धनला रोग (Mastitis)

षनता राग दूप देने वाले पशुओं में उनके स्ता उतन पर जीवाणु के आप्तमण के कारण होता है, किन्तु कुछ अप नारणों से भी यह रोग उत्त न हो सनता है। इस रोग के नारण दूप खराब होने और अपा के उतकों को हानि होने ने कारण बहुत अधिन आधिन शति होती है व इसके जीवाणुपुनत व जीवविषों के कारण

मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। इस रोग के कारण प्रारम्भिक वसग में दूध म कोई सास परियतन नेवल थास से दिसाई नहीं देता, मगर दूध में छोटे पवके बनने लग जाते हैं, जो ध्यान से देखने पर कभी कभी वेचल आरम्भ के दूप हो कुछ धारों में ही नजर आते हैं। बुछ समय पश्चात् जीवाणुओं के कारण अयन पूर जाता है और दूध यक्केयुक्त मटडे जसा हो जाता है। इस रोग के कारण दूव का स्वाद, रम पी एच और उसके सपटन के पदार्थों की प्रतिवात में भी बदलाव है जाता है और अनुचित हुग प्रभी उत्पन हो जाती है। जसे जमें बीमारी बढती है पशु का दूप गाढा तिस्रतिसा या फिर पानी के जसा पतला और नमकीन स्वाद बाता एवं अरुविकर हो जाता है। उससे बने मन्छन में गय होती हैं और पनीर बनाने में किंवनाई होती है। यनला रोग कई किस्मों के जीवाणुओं द्वारा होता है, वेदिन मुख्यत यह स्ट्रेटोकोकाई स्टिएलोकोकाई, कार्नोबवटीरियम पायोजिनिन, बक्टीरियम कोलाई एव दिप्यीरोइड जीवाणुओ द्वारा होता है।

यनता रोग के पशु का दूध भीने पर मनुष्यों में प्राम चक्कर, उल्लो, राज, बुलार, मूछा जसे लक्षण देसे जा सकते हैं। अत इस रोग से पीडित पद्मओं का दूप उनात बिना पीन के उपयोग में नहीं तेना चाहिये क्यानि ऐसे दूध म अनस जीयाणुओं के होने की समावना बनी रहती है। सदूषित हुम हारा बच्ची व वही मे स्कारतेट ज्वर एव द्वति गतदाह (Septic sorethroat) जसी बीमारिया फलती है।

पनला रोग की रोक्याम क लिय पशुजों के अयम का समय समय पर पुजा यना करते रहना चाहिय। इतके लिये अयन को यपवपा कर और हुए के आवान परीक्षण करके इस रोग का निरान करना चाहिये। अगर जरूरत हो तो प्रयोगसाना में हुम की परीक्षा करानी चाहिये ताकि पश्च के इस राग का सही उपचार किया जा सके।

षु मालिक या ग्वालो को गायो म धर्मला रोग के लक्षण की जानकारी देनी

इस रोग का सही समय पर पता लगाने के लिये सभी गायो या दूप देने बाले प्रमुक्षी ना दूध एक माने रित नी उपनी समान कालव सभा गावा वा पूर्ण कालक की मानावा वा पूर्ण कालक की मानावा वा पूर् मौजूदनी के लिये निरीक्षण किया जाना चाहिये।

सक्रमित गायो का दोहन सबस बाद म करना चाहिये।

ग्वाला को अपने हाथों को प्रत्येक गांय के दोहन से पूर्व धोते रहना चाहिये। म्वालो को दूम द्वारा अपने हाया की नम नही करना चाहिये।

è

पनो या अयन पर सनी चोट की दुर त व उचित चिकित्सा करनी चाहिये। अपनो से निकले सहामक दूध या स्नाव को अभीन पर नहीं दुहना पाहिंगे. विकि उन्हें इक्टा करके उपदुष्ठ विधि द्वारा नष्ट कर देना चाहिये। ऐसे दूध की पीने या अय काम के लिये उपयोग म नहीं लाना चाहिये। 110

हात हो में भ्याची तथा तथा गरीरी तथा गायों के हुए को पराशा करता वाह्यिताकि इस राज का गीरा हो पता सतागा जा सके जिससे समय पर पत्रसा सेन का सही चरकार किया जा सके।

#### (ix) पापन हिचा में क्ष्रपात (Digerine disturbances)

कभी कभी दूध देश वर्षा हाने यह मानवाचाना एक्टरीटिहिस, साममीशीमा बार ब्रह्मित भीर मानवाचाना हाइकामुहितन ये पीहन होती है तो ये जीवानु बन्द नावर हारा दूध में बहुब अले हैं भीर नगर बारच मनुष्या। में भी यह राग पन जन्म है। रायद्यन दायों का जिनन जनवार दिया जाता चाहिये भीर जान दूष का पीनटनुसाहज करने ही काम में निया जाता चाहिये।

# (x) = = = ( Q' feret)

हानी व साय दय दर्श व र वयुक्तां या नह राग शिक्टनिया वाँटी व लीवा युक्ती हार होता है। सपुष्पी से भी यह राग इस लीवायुक्ती व दूपित दूप गाही गतना है। से जीवायुक्ती वाल पुष्प के हुए समय तब हम वाल र भी समाप्ता रही होती। यह प्रकार के जीवायुक्ती वाल पुष्प के आवत्त हम कर गय गीवरहुमान्य नहीं दिया जाये हम वेदा प्रकार पुष्प मे आवित्त कर जाते हैं भीवायुक्ती या सपुष्पा में तत वित्त प्रकार प्रहानित हम प्रकार प्रवास प्रकार प्रवेश प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रवेश प्रकार प्र

# (xi) एक्नीपाबादकावित (Actinomycosit)

(xii) मनुष्यों मे दूध से उत्प न होने वाला रोग या डबरी के जानवरों मे ट्रेम्बल (Milk sickness in man or trembles in Dairy Animals)

मनुष्यों में दूध से उत्पन्त इस रोग का कारण उन गायों का दूध पीता है जिहोने कुछ विपले पीचे खाये हो। पशुओं में यह रोग सफेट स्नेकरूट और जीम्मी बीड के खाने से उत्पन्त होता है और इस रोग की ट्रेम्बलस कहते हैं। इन पीची में ट्रीमीटोल नाम का विपला पदाय होता है जो पशुओं में रोग पदा करने की समता रखता है।

इस रोग सम्रसित पशुओं को चलने मंदिकत हाती है तथा एक बार बटने पर अपने आप खड़े होने में दिक्कत दरसाते हैं। कुछ समय पश्चात् पशुओं मंकप कपी, बचेनी और लक्क्वे आदि के लक्षण दिखाई देते हैं और बार में वे मरंभी सकते हैं।

ऐसी गायो वा दूध पीने पर मनुष्य भी बीमार हो जाते हैं और वे मर भी सकते हैं। मनुष्यों में इस बीमारी के कारण कमजोरी, चवकर आना, भूख न लगना, लगातार उल्टी होना, सास छेने में दिक्कत, ब्रारीर वा तापक्रम सामा य से व्यव होना और पेट में दर आदि सक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण मनुष्यों में प्यास बढ जाती है, जीभ फूल जाती है और उस पर घारिया नजर आती हैं तथा चमडो क्ली दिखाई देने लगती हैं। जो व्यक्ति इस बीमारी के बाद ठीक हो जाये उसे काफी दिनो तक बारोिस्क कमजोरी रहती है। अगर इस बीमारी के बिव छेपन से मनुष्य ठीक नहीं हो तो उसके कारण उसकी मृत्यू तक हो सकती हैं।

इस रोग से प्रसित पशु का दूप उपयोग में नहीं लेना चाहिये। दूप को पाँस ट्यूराइज करने पर ट्रीमीटोल विष बहुत धीरे धीरे समाप्त होता है, इसलिये यह विधि विष को निष्क्रय करने के लिये ज्यादा उपयुक्त नहीं रहती है।

(11) द्वध द्वारा रोगी मनुष्यों से स्वस्य मनुष्यों मे फलने वाले रोग — मनुष्यों मे होने वाले कुछ रोग के जीवाणु दूध द्वारा एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुज सकते हैं और ये निम्न हैं —

(1) पोलियोमायलाइटिस (Poliomyelitis)

यह एक वायरस रोग है तथा मनुष्यों में इस रोग के नारण ज्वर तथा सकवा हो जाता है। इस रोग की वायरस रोगों के नाक तथा मुख के स्नाव में रहती है। रोगों जब भी हथेली मुख पर रखकर खासता है तब इस रोग के जीवाणु कफ की बूदों के द्वारा वायुमण्डल में प्रवेश करते है तथा हथेली पर भी का जाते हैं। किर ऐसे व्यक्ति द्वारा दूध निकालने पर में जीवाणु हथेली से या दूपित वायुमण्डल के दूध में पहुच पाते हैं। इस रोग के जीवाणु रोगों के मल में भी रहते हैं और इससे यह पानी सभा भीजन को भी दूपित करते रहते हैं। अगर इस वायरस से दूपित हुए पानी का उपयोग दूध के बतन धाने या दूध देने वाले पशु के अयन या थन धोने के उपयोग में लाया जायें तो पोलियोगायलाटिस रोग की वायरस बडी आसानी से दूध तक पहुंच कर उसकी उपयोग में लेने वाले वच्चो या बडो को पोलियों की बीमारी से पीडित कर सकती है। इस रोग से बचने के लिये दूध को उवालकर या पॉसटयू-राइज करने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिये।

# (п) हैजा (Cholera)

विश्वियो कौलेरा जीवाणु द्वारा केवल मनुष्या मे ही हैले का रोग होता है। इस जीवाणु ना सक्रमण मुख के द्वारा होता है। इन जीवाणुओं के द्वारा सव्पित हुए भोजन, पानी और दूष के द्वारा इस रोग के जीवाणु मनुष्य के क्षात्र मे प्रवेश करते हैं। यह रोग मक्की तथा वाहक (Carrier) द्वारा भी फैलता है। यह जीवाणु प्राय हैले के रोगी के मल में मिलता है। इस रोग के जीवाणु बोमार मनुष्यों की गची बादतों के कारण या मक्की के कारण दूध नो सद्यित नरते हैं। क्षार ऐसे दूध को ठीक से नहीं उवाल कर या पांसट्यूराइल नहीं नरके पीने के काम में िलया जामें तो यह रोग मनुष्यों मे सुरन्य कलता है। इस रोग के जीवाणु दूध में ज्वादा समय तक जिला नहीं रह सकते इसलिय सद्युपत दूध द्वारा मनुष्या म यह रोग महामारी के क्षा में तहीं उताल कर या पांसट्यूराइल नहीं करते से रोकने के लिये हैं जे से पीडिल रोगी को हुए के व्यवसाय से दूर रहना चाहिये तथा जो पानी, दूध व हाथ घोने के व पणु के मन घोने के नाम में लाएँ वह पूण रूप से सुद्ध व आरोप्यप्रद होना चाहिये। जल के अभाव में सूखी जनह परयह जीवाणु ज्वादा समय तक जि दा नहीं रह सकता। व सर रोग को दूध होना चाहिये। जल के अभाव में सूखी जनह परयह जीवाणु ज्वादा समय तक जि दा नहीं रह सकता। चूने के एक प्रतिज्ञात घोल ने यह एक घटे में मर जाता है।

# (111) डिप्थीरिया (Diphtheria)

यह रोग बैसिलस डिप्योरिया नाम के जीवाणु दारा होता है। यह रोग प्राय वच्चों में होता है। रोगियों में इस रोग के जीवाणु उनके कण्ड, स्वरयन, नाक, आख आदि में रहते हैं तथा दूण निकालने के दौरान ये जीवाणु रोगियों के खासने, नाक साफ करने या वार्ते करते रहने से दूध तक पहुचते हैं। ये जीवाणु दूध में बढ़ोतरी भी करते रहते हैं और इसके कारण दूध में कुछ भी खराबी नजर नही आती। ये जीवाणु दूध को उबालने पर समास्त्र हो जाते हैं।

इस रोग के कारण रोगी ने कष्ठ ने फिल्ली बनने से उसे सास लेने मे कठिनाई होती है। यह जीवाणु रोगी के जरीर मे बहिर्जीव विष उत्पन्न करता है। इस विष के कारण हृत्येशी (Myocardium) तथा तित्रका सस्थान मे विकृति होती है जिससे हृदय गति रक सकती है या लकवा भी हो सनता है।

इस रोग को फलने से बचाने ने लिये दूध के व्यवसाय में डिप्पीरिया के रोगी या इस रोग से ठीक हुए व्यवित को दथ इहने या वितरण के काम में नहीं लिया जाना चाहिय। इस रोग से ठीक हो जाने के बाद भी रोगी के कण्ठ मे नाफी समय तक ये जीवाणु मिल सकते हैं। ऐसे लोगी को केरियर नहा जाता है। इस रोग को दूष द्वारा फलाने मे करियर का प्रमुख हाथ होता है। दूध को जवाल कर या पाँसटयूराइज नरके उपयोग में लेना चाहिये।

# (1v) हिसे दी (Dysentery)

बैसिसस क्सि ट्री रोग ने जीवाणु रोगग्रस्त व्यक्ति से दूप द्वारा स्वस्य लोगो तक पहुच कर उनमे विसेन्द्री उत्पन्त करते हैं। यह रोग वच्चा मे ज्यादा पामा आता है। यह रोग अनसर जीवाणुपुत्त विना गम किये हुए दूप को पीने पर होता है। इस रोग के कारण वच्चो म मृत्यु तक हो सनती है। इसलिय जन भी इस तरह का रोग बच्चो मे सेके तब पूम सावचानों के साथ बीमार रांगी का पता लगाने की कोविश करनी चाहिये तानि उत्पक्त हारा दूप को सद्यित होने से बचावा जा सके।

# (v) अहिंगर वियोगण (Food Poisoning)

आहार विपायण से सर्वधित रोग के जीवाणु भी दूप में ठीक उसी प्रकार आ सकते हैं जिसे कि दूसरी बीमारियो वाले जीवाणु दूध तक पहुचते हैं। इनमें बहिज़ींव विप पैदा करने वाला स्टेफिलोकोक्स औरियस जीवाणु प्रमुख है तथा यह जीवाणु दूध में मायों से या मनुष्यों से आता है। अगर दूध पूणतथा ठीक से ठड़ा करके नहीं रखा जाये तो यह जीवाणु दूध में बहिज़ींवितय उत्पन्न करता रहता है। ऐसे दूप को उवालने पर ये जीवाणु तूध में बहिज़ींवितय उत्पन्न करता रहता है। ऐसे दूप को उवालने पर ये जीवाणु तो गन्द हो जाते हैं मगर उन के द्वारा पढ़ा किये गये विप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता। ऐसे दूप को पीने पर उस व्यक्ति को पेविस और पेट दह आदि की तिकायत रहती है। दूध, रोग ग्रस्त व्यक्ति या केरियर द्वारा भी सदूषित हो सनदा है और ये जीवाणु दूध में सहीतरी करके बहिज़ींवितय बनाते रहते हैं। इससे समने ने लिये डेयरी में नाम करने वाले तोतों का पूणतथा स्वस्य होना ककरी है और दूण के काम में आने वाले वतन वपानी का साफ होना भी जकरी है तिक आहर दियाण जीवाणु दय तक नहीं गहन सक ने

# (vi) टामफीयह ज्वर (Typhoid fever)

मनुष्यो म यह रोग बसिलत टावफोसत के कारण होता है। यह रोग पशुयों में नहीं होता। मनुष्य के वारीर से ये जीवाणु भोजन, जल या दूध द्वारा प्रवेश करते हैं। मनुष्य जब टायफोयड जबर से ठीक हो जाता है तब भी उसके आप में इस रोग के जीवाणु कार्या समें के लात तन रहते हैं और ये उसके मत द्वारा घरीर से बाहर निकलते रहते हैं। कुछ रोगियों के लिताशय (Gall bladder) में ये जीवाणु अनेक वर्षों तक रहते हैं सावकर रिवसों के जिलाशय में। ऐसे रोगियों को केरियर कहते हैं। हुछ दारी हम तिकले में में तिलाशय हों। ये जीवाणु रोगी के मूक कहारा इस रोग को करियर कहते हैं। यु द्वारा इस रोग को करियर कहते हैं। यु कारा इस रोग को करियर कहते हैं। यु कारा इस रोग को करियर कहते हैं। यु वारा इस रोग को करियर कहते हैं। यु वारा इस रोग को करियर कहते हैं।

जैसा कि विदित है टायफीयड राग पानी द्वारा फैसता है, ठीक उसके बाद दूध का भी दूषरा स्थान है जिससे इस रोग के जीवाजु मनुष्या तक पहुंच कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। इस रोग के जीवाजु वानी में रहने पर उसके द्वारा घोये गये किसी भी दूध के बतन में रह कर मनुष्यों तक पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति टायफीयड रोग से पीडित हो या कैरियर हो उनके द्वारा भी दूध का सदूषण होता है और लोगो में टायफीयड रोग दूध द्वारा फैसता रहता है।

टायफीयड रोग के जीवाणु दूध मे अपनी बढोतरी करते रहते हैं मगर ऐसा सब होता है जब दूध का तापक्षम 37° सी के आसपास हो। कि तु जम दूध दुहने के बाद अगर उसे तुरत ठडा किया जाये तो दूध मे ये जीवाणु ज्यादा मात्रा मे अपनी बढ़ीतरी नहीं कर सकते। अगर दूध मे इन जीवाणुओं की सस्या बहुत बढ जाये तो भी उस दूध में रंग, स्वाद व सामाय गुणों में कोई और इस सदूधित कीम को में यह कीम के साथ-साथ उसनी सतह तक आ जाते हैं और इस सदूधित कीम को लाने पर रोग उत्पाद होते हैं। दूध हारा इस रोग को फैतने से रोकने के लिय टायभीयड रोगी व के रियर को दूध दुहने या वितरण आदि काम नहीं करने के लिय टायभीयड रोगी व के रियर को दूध दुहने के बाद तुरत ठडा करके रचना चाहिये। अगर दूध में टायभीयड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध को 60° सी पर दो मिनट तक गम करने पर समाप्त हो जाते हैं। डेवरी में मिनवयो का नियतण करने के तिये उचित उपाय काम में लाने चाहिये, शाकि वे दूध तक टायभीवड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध कर टायभीवड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध कर टायभीवड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध कर टायभीवड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध कर टायभीवड रोग के जीवाणु हो तो वे दूध तक टायभीवड रोग के जीवाणु न ले जा सकें।

# (४11) वैराटायफीयड ज्वर (Paratyphoid fever)

यह रोग सास्मोनीला पराटायकी नाम के जीवाणुओ द्वारा होता है। यह रोग दूम द्वारा मनुष्यों में फैलता है मगर इस रोग के फलने की प्रतिकत टायफीयड रोग के मुकाबले में कम होती है। इस रोग के जीवाणुओं के फलने का तरीका भी ठीक टायफीयड के रोग के जीवाणुआ के जैसा ही है तथा इस रोग को नियंत्रित करने का तरीका भी एक जसा ही होता है।

# (VIII) स्कारलेट ज्वर (Scarlet fever)

रस रोग से प्रसित हुए या रोग के केरियर व्यक्ति द्वारा इस रोग के जीवाणु दूम तन पहुन कर उसका उपयोग करने वाले लोगो मे स्वारलेट ज्वर उत्पन्न करते हैं। यह रोग स्ट्रेप्टोकोक्स हिमोलिटिक्स के वारण होता है। इस रोग से बचने के लिये बोमार व केरियर व्यक्ति भी दूध दुहने व इसके वितरण से अलग रहना वाहिये ताकि रोग के जीवाणुओं को दूध तक पहुचने से रोका आ सके। दूध को उपयोग में लाने से पहुले पंसटयूराइज करने से इस रोग को आसानी से नियतित विया जा सकता है।

(IX ) मानवीय प्रकार का क्षय रोग (Human Type of Tuberculosis)

मनुष्य मे प्राय मानवीय प्रकार के जीवाणु को सक्तमण होता है। यह रोग माइकोबैस्टीरियम ट्यूबरकर्यूजीसिस (भानवीय प्रकार) के जीवाणुओं के वारण होता है। इसके कारण मनुष्य मे प्राय फुक्कुल म विकृति पदा हो जातो है। रणुओं के दूध के द्वारा मानवीय प्रकार के दाय रोग से वचने के लिये दाय रोग से पीहित व्यक्ति को न तो दूप दुहना चाहिये और न ही दूप के उपयोग मे साथे जाने वाले बतनो आदि के सत्य के आमा चाहिये। हैयरी में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की समय समय पर क्षत पाने के सिये जांच की जानी चाहिये।

वीमार व्यक्तिसे इस रोग के जीवाणु दूप में लांगी, नान साफ करते समय या सीध ही मपन डारा पटुच सकते हैं। दूप को पाँसटबूराइज करने काम में सेने पर इम बीमारी के जीवाणु अगर दूध में हा तो वे प्राय मर जाते हैं और ऐसा दूप स्वास्थ्य का हानि नहीं पटुचाता।

# III दूध से मनुष्यों मे फलने वाली अव बीमारियां

(1) आमाश्य व आत्र की यीमारियां (Gastro intestinal diseases)

मैस या गाय का दूध पीने से बच्ची में प्राय आमाश्यय बान की बीमारियां होती रहती हैं और इसके कारण नवजात शिशुओं में मीत की प्रतिश्वत काफी ज्यादा है। स्वच्छता का पूण ज्ञान नहीं होने के कारण पशुओं के मस मूत्र से दूप का सदूषण होता रहता है और उसमें हैं कीलाई के अलावा कई किस्म के जीवाणु होते हैं जिनसे सासकर बच्ची में इस पीने से काफी सानियां होती हैं।

(11) दूध - विधायण या गेलक्टो निय (Milk poisoning or Gal acto toxin)

नीचे दिये गये तरीको द्वारा विपाक्त पदाच दूध तक पहचते हैं -

- (ए) जब दूध को किसी तांबे के बतन मे रखा जाता है तब वह घातु प्राय दूध में मिल जाती है जो शरीर के लिए उपयक्त नहीं होती है।
- (बी) दुशारू पशुओं के लाने में विपाक्त पदार्थ आ जाने से वे दूप द्वारा भी भारीर से बाहर निकलते हैं। इससे पद्मुतपा दूप के उपभोक्ता दोनो की सेहत पर बुरा शसर पढ़ता है। ऐसा अक्सर पद्मुओं द्वारा विवाक्त बीड के साने के कारण होता है।

कभी-कभी पशुओं द्वारा सब्जी के ज्वा जाने पर उनके दूध में कुछ तस्य ऐसे प्रवाहित होकर वाते हैं जिससे उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की पेट की गडबड की शिकायत पदा हो जाती है।

(सी) कभी-कभी पशुओं के दारीर से दूध में विवसे पदाय भा जाते हैं। ये पदार्थ आयोडीन, सेलिसिलिक अस्त, ईयर, पारा, एस्परिन और आर्सिनक आदि हैं जो पशुओं को उनके रोगों के उपचार के लिये दबाई के रूप में दिये जाते हैं और जब इनकी मात्रा दबाई के रूप में ज्यादा हो तो ये दूध में पहुच कर उसके उपयोग करने वाले व्यक्ति को काफी हानि पहुचाते हैं।

(डी) दूध मे कुछ तरह के जीवाणुओ द्वारा विवैले पदाण छोडे जाते रहते है। इन विवले पदार्थों के कारण मनुष्यों मे कई किस्म के रोग उत्पन्न हो जाते है।

#### दूध प्रदूषण के कारण

! पशुओं से

- (1) रोगग्रस्त अयन से।
- (ग) पशुओं के अयन या थन पर अथवा दूध दुहने वाले ब्यक्ति के हाथो पर होने वाले घाव से ।
- (गा) दूध मे पशुके शरीर से गिरने वाली जीवाणुयुक्त मिट्टा, गोवर और मूत
   द्वारा।
- (IV) अयन से इप में आने वाली दवाइया जसे पारा, सीसा, तावा, बोरिक ऐसिड कोटोन तेल, मार्फीन, इस्टीकनीन, एट्रोपीन, फार्मेलन, कार्बोलिक ऐसिड, टरपन टाइन, आयोडीन और एटोबायोटिक्स अर्थिट।
- 2 दूध दुहने व इस काम मे लगे (।) जब दूध दुहने वाला या उसे ले जाने व्यक्तियो द्वारा वाला अववा उसे वेचने वाला व्यक्ति दूध

से फैलने वाली बीमारी से प्रसित हो। रोगग्रस्त व्यक्ति के हाथ व म्यूक्स ढारा दूध का सदूपण होना।

- (॥) रोगग्रस्त व्यक्ति द्वारा दूध के वतन और क्सीयत्र का सदूषित होना।
- 3 दूषित पानी द्वारा
- (1) दूषित पानीको पगुनै अयन थन,बतन धोने यादूघ को ठडाकरों के काम मे रेना।
- 4 पशु आवास की दूपित हवा
- ( ¹ ) पशु आवासों में मनुष्यों या पशुओं ने द्वारा आये रोगों के जीवाणुओं से उत्पन्त दूषित हवा द्वारा दूध ना सद्यण।
- 5 मनिखयोद्वारा
- (१) मिनियमो द्वारा बहुत से रोगो के जीवाणु दुध में आ सकते हैं जस टायफीयड,

पराटायफीयड, क्षय रोग, ए ग्रंबस और डिप्योरिया भादि ।

6 घरो मद्यकासदयण

- (१) रोगप्रस्त व्यक्ति द्वारा दूध के अग या बोतल से दूध पीना और फिर इस सदूपित दूध का उपयोग दूसरे उपमोक्ता द्वारा विचा जाना।
- (॥) समय पर दूध को उदाल कर या ठडी जगह न रखना या उसे खुले में छोड देना।

दूध को प्रदूषित होने से बचाने व नियत्रण के उपाय -

दूप को जीवाणुओ व अय विपले पदार्थों से दूपित होने से बचाने के लिये यह स्थाल रखना जरूरी है कि जीवाणु और विपले पदाथ दूध तक न पहुचने पाएँ और इसके लिय पशुओं का ठीक ढग से मुआयमा करना जरूरी होता है। वे किसी ऐसे रोग से प्रसित न हो जिसके जीवाणु दूध में आ सकें या उनना इलाज किसी ऐसी दबाई से न किया जा रहा हो जो कि शारीर से दूध द्वारा बाहर निकलती हो। दूध दूपित होने के और भी कई कारण है और इसके जिये निम्नलिखित तरीके अपनासर दूध मी स्वच्छता नायम रखी जा सकती है —

- I पशुषरों में दूध को सदृष्टित होने से बचाना -
- 1 स्वस्थ पशुकाद्ध ही नाम मे लेना।
- अयन और थन घोने के लिये साफ पानी का उपयोग करना।
   गीले क्पट्ट द्वारा पशु के शरीर के पिछले हिस्से, अयन और घनों नो
- पोछना। 4 पशुघर मे वेटीलेशन के लिये सही तरीका अपना ए।
  - 5 पशुषर से मल मूत्र की निकासी ना सुनियोजित ढग से प्रबंध करना।
  - 6 पश्चरों में मिनिखयों को आने से रोकने के प्रव ध करना।
  - 7 पण्चर मे प्रकाश का पूण प्रव ध करना।
  - 8 दूध दुहने के लिये छोटे मुह वाल बतन का उपयोग करना ।
- 9 बूघ दुहने वाले व्यक्ति द्वारा हाथ साफ तरीके से घोना व साफ कपडे पहनना।
- 10 दूध दुहने वाला व्यक्ति पूणतया स्वस्थ हो तथा उसके हाय व अगुलियों पर किसी तरह ना पाव न हो।
  - 11 सही तरी के से दूध को निकालना।
  - 12 दूध दी पहली कुछ धारें काम मे नही लेना।
  - 13 दूध दुहने के बाद उसे ठडी जगह में इकट्ठा करके रखना।

- II दूध को वितरण के समय सदूषण से बचाना -
- 1 दूध को साफ बतन मे रखना।
- 2 दूजको ढककर रखना।
- 3 वितरण के दौरान दूध ठडा रखना जिससे उसमे जीवाणुओ की सख्या मे इद्विन होने पाए।
- 4 अगर दूप वितरण में समय लगे तो उसे उबाल कर ठडा करने से उसमें होने वाले जीवाणुओं में कमी होगी और दूध ज्यादा समय तक रखाजा सकेगा।

III घरों में दूप को सदूषित होने से बचाना -

- 1 साफ बतन मे दूध लें। ताबे के बतन मे दूध सग्रह करके नहीं रखें।
- 2 दूध को ठीक समय पर गम करें और ठडा होने पर ढक कर रखें।
- IV अन्य उपाय —

दूपित दूध द्वारा जी बोमारिया फैलती हैं वे ठीव उसी तरह हैं जसे कि दूपित पानी द्वारा फैलती हैं। पानी से फलने वाले रोग उस जगह के पूण समुदाय मे फलते हैं, मगर दूध द्वारा फैलने वाले रोग एक ही जगह मे ा होवर उन सभी व्यक्तियों मे फलते हैं जो उस शहर में किसी एव ग्याले से या उपरी से ही दूध लेते हों। ऐसी अवस्था में उपमोक्ताओं को प्रदूषित दूध का उपयोग नहीं करना चाहिये।

जन सभी बीमार वणु या ग्वालों या अप व्यक्तियों नो जिनके कारण दूप द्वारा बीमारिया फैलती हो, देवरी से तुरत हटा देना चाहिये ताकि गहर के लोगों म दूप द्वारा बीमारिया न फेल सकें। ऐसे रीम उन परिवारी में ही फलेंगे जो दूपित दूव का उपयोग करते हैं। ये बीमारिया कम समय में ही कुछ लास जगहों में फलेंगी और उनके फलने में भी कम समय लगता है। ये बीमारिया उन लोगों मं ज्यादा होंगी जो दूष का उपयोग ज्यादा करते हैं और इससे बच्चों के बीमार होने नी तावाद हमेंना ज्यादा रहती है।

दूध के प्रदूषण से फैलने वाली बीभारियों को रोक्न के लिये दूध के व्यवसाय में छमें लोगों और उनके परिवार के सदस्यों का तथा पश्चुओं के स्वास्थ्य का समय-समय पर मुआयना करते रहना चाहिये। दूध के काम में लायें जाने वाले वतनों ना स्टरलाइजेशन ठीक से करना चाहिये। देधरी के व्यवसाय के लिये शुद्ध व आरोग्यप्रद पानी का उपयोग करना चाहिये। दूध को पासटपूराइज करके ही विन-रित किया जाना चाहिये।

#### मास

भारत मे अक्सर मढ़े और बकरे के मात वा उपयोग खाने के लिये निया जाता है। सूअर वा मास भी इस देश मे खाने के लिये काम मे लिया जाता है पर यह इसना प्रचित्त नहीं है। आज के इस आधुनिक युग मे स्वस्य तथा पूण रूप से विक्रियत शारिरिक मासल रचना वाले युवा उम्र के पशुओं वा मास खाने के लिये पसद दिया जाता है। दूध देने वाले प्राणी के शवो के लाने या न खाने लीयक भाग और खाने के काम मे आने वाले अगो और प्राणी के शवो के हाने या न खाने लीयक भाग और खाने के काम मे आने वाले अगो और प्राणी को मास कहते हैं। मास प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है (सूअर में 15 प्रतिखत, बकरी व भेड में 20 प्तिशत) और इसमें मानव धरीर के जरूरत के अमिनो ऐसिड होते हैं। इसमें सारण मरीर का ताप बनाये रखने म और ऊर्जा उत्पादन मे कापी सहायता मिलती है। इसमें बसा वो काफी मात्रा रहती है जिससे मास खाने के बाद वाफी सम्बे परसे तक भूख नहीं स्वर्तनों मात के मुकाबले सब्जी में होने बाले प्रोटीन पेट मे जल्दी ही पच जाने के कारण वहा ज्यादा समय तक नहीं रुपते और इसके कारण भूख जल्दी सतती है। मास में 72 से 80 प्रतिखत पानी तथा 20 से 28 प्रतिखत ठोत पदाव होते हैं।

मास जीवाणुओं के नारण जब सडने लगता है तब यह पीला, मीला, कुलायम, विपिचिया हो जाता है तथा इससे खराब गय आने लगती है। कुछ समय परचात् इसका रम हरा हो जाता है। ऐसे मास की मास पेशिया जब खीचते हैं तब वे आसानी से फट जाती हैं। क्यों कभी मास खराब होने पर सतह से तो ठीक दिस्पाई देता है मगर चाहू से बाटनर भीतर से सूमने पर उसमें मध महसूस होती है। अच्छे व ताजे सास को बगर चानू से काटी मास पर चाकू का दवाव एक समान देने से वह बिना ककावट कट जायेगा, जबनि खराब मास पर कुछ ज्यादा इकाव द्वाराता पढ़ेगा और अगर क्रिसी बीमारी के कारण कोई गाठ आदि हो तो ऐसे मास को काटने में चाकू का काफी जोर लगाना पढ़ेगा।

भारत में लोग खाथ पदार्थों की स्वच्छता पर ज्यादा घ्यान नहीं देते हैं और फिर कभी कभी उनको यह पता भी नहीं होता कि रुग्ण मास को छूने व खाने से उनको पशुओं की क्या क्या बीमारिया हो सकती हैं। आमतौर पर मास खाने बाले ब्याब्त यह मान कर चलते हैं कि वे जो भी मास बाजार से लरीबते हैं उसे पूण रूप से जाव के बाद ही वेयने के लिये आने दिया जाता है। मगर आम जनता को यह रयाल रखना होगा नि जो भी मास बाजार मे खाने के लिये दूवानो पर मिलता है वह गुढ़ और आरोग्य है या नहीं है। वयों जि अवसर वसाई और मास के व्यवसाय मे लगे अय लोग पटिया व बोमारों से प्रसित पशु वा मास बाजार म बेवने की कीशिश करते हैं, या फिर यह मास विसी दुपटना में मरे हुए पशु वा भी हो सकता है। वे ऐसे पशु का मास के बात है। वे ऐसे पशु का मास में बेच सकते हैं जो बीमार हा और उपकी ठीन होन की कुछ भी गुजाइश नहीं हो या फिर उन पशुओं मे ऐसी बीमारिया हो जिनके मास लाने से मनुष्या मे रोग उरदान होते हो। रासाब ग थ वाला या सड़ा हुआ मास भी कभी वभी बेचा जाता है। वनरे वे मास को में दे के मास को नाम से बेचकर भी ज्यादा पसा कमाया जा सकता है। पशुओं से मनुष्यों मे फलते वाले रोगों को जोआन्शोटिक रोग कहते हैं। पशुओं के मास हारा य रोग मनुष्यों मे रोगशद पशु के मास को होने से या उसे लाने से फलते हैं। कभी कभी मास में जोवाणुओं द्वारा वियले पदा छोड दिये जाते हैं। एसों में मन वो सान पर भी मनुष्यों में बोमारिया उत्पन्त हो जाती हैं। कुछ या वारण जसे मास से सिसी गास व्यवित वो ऐसजी रोग का होना और मनुष्यों में मास मं पाये जाने वाले वियले रासायनिव पथायों न होना भी है।

वषशाला में क्साई व अ'य काम करने वालो को दुषटन'ओ से खतरा बना ही रहता है, जसे चित्रनी पद्म के कारण फिसलकर गिरना पश्चओ द्वारा चोट पहुवाना और चानू से चमडी का कटना। इन वारणों से जब वधशाला में वहा पर काय करने वी के सरीर की चमडी कर जब भी खरोज आती है तब इन याबो के द्वारा मास से रोग पलाने वाले जीवाणुओं से रोग लगने वा सतरा रहता है। निम्न प्रवार के रोग माम को छुने या लाने से मनुष्यों में हो सबते हैं -

जीवाणुओ की विस्म/

वीमारी

### 1 मास द्वारा मनुष्यों में फैलने वाले पशुओं के रोग

सङ्गामक जीवाण/

अय कारण	अय कारण			
(I) दूवित मास के सम्वक से मनुष्यों में फैलने वाले पशुओं के रोग				
वायरस	सक्रामक फुसीयुवत स्वचा शोथ वायरस	मक्रामक फुसीयुक्त त्वचा शोय		
	भेड की मस्तिष्क सुयुम्ना शोध वायरस	भेडम मस्तिष्य सुपुम्ना शोध		
	खुरपका मुहपका रोग वायरम	खुरपका मुहपका रोग		
वक्टीरिया	बैसिलस ए ग्रं सिस	ए अ बस		
	ब्रुसेला एवाट स	बूमेल्लोसिस		
	बूरोला मुद्दस	बूसेल्तोसिस		

ग्रसेला मेलिटेंसिस एरिसिपेलोग्निक्स रूजियोपेयी तिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनस पास्चरेला दलेरिन्सिस विविद्यो फीरम

**ब्रसेल्लोसिस** एरिसिपेलाम रोग लिस्टेरियोसिस रोग टलेरिजिस रोग विविगोमिक

माहकोबैक्टोरियम-टयुबरवर्यलोसिस

क्षय रोग

(गायों की विस्म) स्पाइरोकीटस लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहिमोरेजिका लेप्टोस्पायरोसिस

लेप्टोस्पादश केनिकोला रिकेटसिया सरनेटी

लेप्टोस्पायशोसि**स** 

रिकेटसिया फगम

टाइकोफाइटॉन वीरूकोसम टाइकोफाइटॉन मेटाग्रोफाइट वयू ज्वर वाद टाट

# (II) मनुष्यों में दूषित मास खाने से विवायणता

## (अ) मास में जीवित जीवाणुओं के कारण विपायणता

वैक्टी रिया सारमोनीला डबलिन सात्मोनीला टायफीमुरियम साल्मानीला एन्डराटिडिस सिराला प्रतेबमनीरी

टाग्रफीग्रह सिगलोसिस सिरालोसिय

दायफीयड

टाग्रफीग्रह

भिगला सोनेवार्ट सेस्टोड टीतिया मोसियम

टीनियासिस (सूत्रर का गास खाने से)

टीतिया संजिनेटा

टीनियासिस (गाय का मास

साने से)

डाइफिलोबोब्रियम लेटम

**द्वाद फिलोबाधिए सिस** (मछली माने से)

नीमेटोह ट्राइकीनेला स्पाइरेलिस ट्राइकीनेलोसिस (सूअर का माम

खाने स)

(ब) मांस मे जीवाणुओं के बहिर्जीव विप ने नारण विषायणता बक्टीरिया का

घहिजींव विष

स्ट्रैकिलोकोकस औरियस

विद्यानतता

वैभिलस सिरस प्रोहोयस किस्म विषाशतता वियास्तता

	स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस	विषानतता	
	(टाइए 1 व 2)		
	बलोस्ट्रोडियम बोटयूलाइनम	बौटयूलिज्म	
	बलोस्ट्रीडियम येलछाई	विपानतता	
(III) मास व अण्डे द्वारा ऐलर्जी			
ਸ਼ੀਣੀਜ਼	मास, मुर्गी, अण्डा और मछली	एलर्जी	
		dam	
	तिक विषेत्रे पदाथ		
विपैले पदाय	मछली, सेल मछली	विपानतता	
	पोलर बीयर का यकृत	हाइपर विटामिनोसिस-ए	
(V) म	ास का रासायनिक पदार्थों से सदूव	ष	
रासायनिक	पारद "	मिनेमिटा रोग	
पदाथ	जस्ता	रासायनिक विपानतता	
	आर्सेनिक	23	
	सीसा	,	
	ए टीमनी	11	
	केडमियम	11	
	तावा		
	डी डी टी		
	बीएचसी		
2 मुनियो के	नास व अण्डा द्वारा मनुष्यो मे फल	ने वाले रोग –	
सक्रामक जीवा	गु/ जीवाणुआ की किस्म	रोग	
बहिर्जीव विष			
वायरस	युक्सल रोगवायरस	क जेक्टीवाइटिस	
	सिटाकोसिस लिम्फोग्ने यूलोमा	ओरनियोसिस	
	ग्रुप वायरस		
वैवटीरिया	साहमोनीला थोम्पसन	टायफौयड रोग	
	सात्मोनीला टायफीमूरियम	11	
	साल्मोनीला एन्टरीटिंग्डस	"	
	माइकोबैक्टीरियम		
	टयूबरवयुलोसिस	क्षय रोग	
	(पक्षी की किस्म)	-6-6-2	
	एरिसिपेलोशिवस रूजियोपोयी	एरिसिपेलास रोग	
	लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीनस	लिस्टेरियोसिस रोग	
वर्गटीरियाका	स्टैफिलोकोकस औरियस	विपावतता	
बहिर्जीव विष		<del></del>	

- (1) मास द्वारा भनुष्यों में फलने वाले पश्जों के रोग ---
  - (1) दूषित मास के सम्पक से मनुष्यों में फैलने वाले पशुओं के रोग
- (1) सङ्गामक फुसीयुक्त त्वचा-दोष, मुखदाह (Contagious Pustular Derm atitis, Contagious ecthyma, Orf)

यह एक वायरस रोग है जो भेड व बकरियो म पाया जाता है। कभी-कभी यह राग मनुष्यों में भी पाया जाता है। इस रोग में पहले फ्फोले पुटिका के रूप में प्रकट , कर बाद में छाले, पीवयुक्त फिमयो तथा खरट का रूप धारण करते हैं। इस बीमारी के घावों म मक्यी के लावां भी पदा होते हैं जिनसे पश्यों की काफी तक लीफ रहती है। पश्रुआ मे यह रोग उनके हाठो तथा थनो पर दोनो के रूप मे प्रकट होता है । इस रोग का बायरस खरट पर निवास करता है, तथा स्वस्थ परा मे शरीर ने किसी भी भाग की त्वचा में खुरट का टीका देने पर विशिष्ट क्षतस्थल जरप न कर सकता है। यह वायरस शरीर के बाहर छालो म मौजूद रहकर जाडी भर जीवित रहता है। वधशाला म बीमार पशुओं से जब किसी व्यक्ति की कटी-फ्टी ख़चा के सम्पक में यह वायरस आती है तो 48 में 72 घटे में यह उस व्यक्ति मे राग उत्प न कर देती है। मनुष्यो म इस बीमारी के लक्षण उनके हाथ, हथेली और वोहनी पर अशसर देखे जा सकते है। पशुओं के समान मनुष्यों में फफोले के शुरूआत के लक्षण दिलाई नहीं देते हैं। लेकिन बाद मंगोल उभार युक्त लाल रग के दाने कोहनी के अरर वाले भाग म टिग्पाई देते हैं। यह रोग मास से सर्वाधत फेनटरियों में काम नरने बाले लोगा में भी पाया जाता है। पशुओं में यह रोग अनसर बमत और गर्मियो ने पुरू के महीनों में पाया जाता है मगर बघशाला में काम करने वाले "यक्तियों में यह रोग सर्दियों के मौसम म भी पाया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि इस राग की वायरस पशुओं म विना बीमारी के लक्षण पदा किये भी शरीर म रहती है।

निषय - जिन पणुओ पर इस रोग का सचेह किया गया हो या जो पर्धु इस रोग से पीडित हों उनका मास उत्पादन के लिये बचवाला मे बच नहीं करने देना चाहिये।

(ii) मानसिव अवसानता भेड को मस्तिदक सुपुम्ना-शोध (Louping ill Infectious encephalomyelitis of sheep)

यह रोग भेड म बायरस के नारण उत्पन होता है तथा इसे इनमें सबीय सलपो हारा पहचाना जाता है। इस रोग के कारण मेठ में 106° एक तक तैज बुखार होता है जो हुछ समय तन रहता है। बोमार पहुम दूसरी बार पांच्यें दिन किर बुतार के सक्षण देसे जाते हैं और बोमार भेड को सूने पर वह कारण समती है मास पींडायों म एँठन होती है तथा वह अपने सिर नो पोछे या एक और खीचकर रखती है। होठो से चयवपाहट मी आवाज निमलती है, आखें घूमती हुई दिखाई देती हैं तथा मुझ से लार गिरती है। अत मे भेड मे पक्षाधात के लग्ग्य दिखाई देती हैं तथा मुझ से लार गिरती है। अत मे भेड मे पक्षाधात के लग्ग्य दिखाई देते हैं और कुछ ही घटा या एक-दो दिग मे पशु कमनोर होकर मर जाता है। पशुओ मा यह राग मनुष्यों मे होने वाले पोलियो रोग से मिलता जुलता होता होता है। भेड मे यह रोग मिलनिया द्वारा रोग से पीडित पशु का रक्त चूसकर बाद मे स्वस्थ भेट मा सुन पीने ने कारण कलता है।

मास उद्योग में लगे व्यावसाधिव व्यक्तियों में भी वह रोग फला करता है। इस रोग का वायरस इवा भ होने वर सास द्वारा भी मनुष्यों में रोग उत्पार करती है। वायरस जब पशु में रक्त में हो और अगर वह कटी हुई नमडी के सपक में आये तब वषशाला में नाम करने वाले लोगों में यह रोग उत्पार हो। जाता है। इस राग से पीडित व्यक्ति म इनल्फे ना जसे लक्षण दिखाई वेत ह।

निषय - इस रोग से पीडित पणुका मास के लिये वधवाला में वध करना सववा अमुचित है वयोकि ऐसे पशुका का रक्त व मास करी हुई चमडी के सपक में अगर आये तो इससे वधवाला में काय करी वाले, मास का वितरण करने वाले व इमका उपयोग करने वाले लोगों में यह रोग उत्प न हो सकता है।

# (111) खुरपका मुहपका रोग (Foot and Mouth Disease)

यह रोग वायरस द्वारा खुरो बाले पशुओं में होता है। इस रोग में पणुओं के परा व मुह में छाले पडते हैं। लगडाकर चराना, दर होगा, मृह से सार गिरा आदि स्वाण नर रोग में देखें जा सबते हैं। मनुष्यों में यह रोग बहुत ही कम पावा जाता है। रोगप्रस्त होने पर मनुष्यों में बुखार, मृह सूलना तथा मृह, होठ, जीभ और जनालयों के नाखन की जड़ में छाले वनते है।

निणय - बीमार पणु वे शव से रोगग्रस्त अगो को हटा कर अलग वर देवें तथा शेष मास खाने के लिये उपयुक्त माना जाता है।

#### (IV) ए अवस (Anthrax)

यह रोग बस्तिस एक सिस जीवाणु में नारण उत्व न होता है तथा यह रोग सभी क्लिस के पशुआ तथा मनुष्यों में ही सकता है। इस रोग के कारण पणु की स्थीहा बढ़ जाती है इसिकों इसे प्लीहां ना बुखार भी कहते हैं। इस रोग के जीवाणु की वर्षी प्रकार (Vegetative form), रागम्सत पसुओं के रक्त में मा तस्ता सरे हुए पशुओं के तनुओं म पाई जाती है। यह जीवाणु छड़ के अ कार का होता है जो जपर से कप्सूल द्वारा ढका रहता है तथा शरीर के त तुओं में खोटी छोटी जभीरों के रूप में स्थिर रहता है। ये जीवाणु हवा की उपस्थित में स्थोर का निर्माण कर तेते हैं। रोगी पशु का मल स्थोर का प्रमुख स्थात हाना है। स्थोर अमसर चमझ, तुन, ऊन, वाल, वार, दाने, पानी, हिंहुया, अस्थिषुण व पगु उपजातों म पाय आते हैं। इस रोग के फारण सूअर के चेहरे व गले पर सूअन पदा होती है जिससे दम घुटने के कारण वे प्राय गर जाते हैं। उनने होठो पर रक्त मिश्रित झाग व त्वचा पर रक्तझाव के धक्वे दिलाई देते हैं। इसम तज बुटार होता है तथा रक्त मिश्रित पैचिश्र के साथ आत्राति भी होती है।

गायों और भेहों में यह रोग अित उग्र रूप म पाया जाता है और इनके लिये यह प्राणपातक राग है। पशुओं के घरीर में एँठन पदा होती है तथा वे कुछ ही मिनटों से लेकर तीन चार पटों में मर सबते हैं। इस रोग में पशुओं में दात पीतना, तीब हृदय गति, क्लेश्म बिल्लियों वा रहतवण होना, घ्वास लेने म विकाई, मृद् तथा नशुनों य मल मुन माग से रक्त वा गिवला में देहों गहों पर मृत्यु हो जाना आदि लक्षण प्राय है से जा सकते हैं। जो मनुष्य ए प्र वस रोग से पीहित जानवरों के सपन में आते हैं उनमें इस जीवाणू वा सहमण हो सबता है। वसावरों के नावकरों के नोवत के अववसाय करने वाले को या पर में गोशन को बाटते समय पात्र के सपक के कारण यह रोग हो सकता है। भेड वी उन के बार त्यांगों में काम वरने वालों या में अब करों के चमडे के कारलानों में काम करने वाले साथों में भी यह रोग पैटा हो जाता है। जानवरों के वालों से दाड़ों का मुग बनाया जाता है और अगर इनमं एं प्रावस्ता रोग के जीवाणू हो जीर ऐसे बुग को अगर स्टलाइज नहीं किया जाए तब इस मुस से भी इस जीवाणू हो जीर ऐसे बुग को अगर स्टलाइज नहीं किया जाए तब इस मुस से भी इस जीवाणू हो जीर एसे बुग की अगर स्टलाइज नहीं किया जाए तब इस मुस से भी इस जीवाणू का यह मार हो सकता है। किया जाए तब इस मुस से भी इस जीवाणू का यह मार हो सकता है।

जानवरों के बालों के वारतानों में काम वरन वालों के क्वसन माग में बाल की मूल के कण के साथ ए म बस के रोगर भी प्रवेश वरते हैं और ये फुफ्फुस में विक्रति उत्पन्त वरते हैं। इस प्रवार जो रोग उत्पन होता है उसे बुलसीरटर रोग या उन्न छाटने वासों का राग वहते हैं। अगर मनुष्य के हाथ में पाय हा और बह उन छाटने का बाम वरता हो तो। मेंड वं उन से यह जीवाणु मनुष्य के पाय में प्रवेश करता है और उदस्य प्रण या मैसिनन ट प्रस्थान की उत्पत्ति होती है। इस पाय से जीवाणु रक्त में भी प्रवेश कर बतते हैं। कभी कभी इस जीवाणु का सक्रमण मुख द्वारा रोगप्रस्त जपायी जानवर वा मास लाने पर भी हो सवता है।

बगीवों में ए प्रश्स के जीवाणुपुक्त खाद के प्रयोग से या जीवाणुपुक्त बोरे को काम में लेन से भी यह रोग मनुष्यों म फल सकता है।

निषय - एम क्स रोग से पीडित पशु वो वधवाला से तुरत हटा देना चाहिये तथा ऐसे पशुभी वा वध वरना सवया अनुचित है। इस रोग से मरे हुए पशुओ और उनके सरीर से निकले मस और रक्त तथा विद्यावन को तत्काल जना देना चाहिये या उनवो गहर पड़ के दाल कर उसे चूने से उवकर गाडना चाहिये। ऐसे मृत पशुओं के दारीर की काटपीट नहीं करनी चाहिये।

ए प्रवस रोग से पीडित पशुका मास साने के उपयोग मे नहीं लाना चाहिय। हांलाकि इसके जीवाणु पेट मे रहने वाले गेस्टिक ज्यूस के कारण मर जाते हैं मगर ए प्र वस के स्पोर पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं होता और इसके कारण मनुष्यों मे रोग उरपन्न हो जाता है। अगर मुह में किसी प्रकार का घाव हो तब भी मास में होन बाले ए प्र वस के जीवाणु मनुष्यों में रोग उरवान कर सकते हैं।

# (v) बूसेल्लोसिस (Brucellosis)

यह रोग सूसेला एवाटस (गायों में) ब्रूसेला सुइस (सूअर में) व सूसेला मैलिटॅसिस (वकरियों में) नाम के जीवाणुओं से पटा होता है। इन जीवाणुओं के कारण मनुष्य में जो राग उत्पन्त होता है उसे माल्टा फीवर या अनड्डेल ट फीवर कहते हैं।

इस रोग के जीवाणु गोल या अण्डाकार होते हैं। यह प्राय अकेला रहता है या अनेक जीवाणु एक लाइन में चैन के समान रहते हैं। कभी कभी दो जीवाणु एक साथ भी मिलते हैं।

पणुओं में इन जीवाणुओं के नारण गर्मपात एवं वाझपन के सक्षण दिखाई देते हैं। पणुओं में सभोग की वृत्ति में कमी, एक या दोनों अण्डकोषों में सूजन आदि सक्षण मिनते हैं। पणु के खानपान में अरुचि हो आती है तथा उसके वारीर का भार कम होने लगता है। यह जीवाणु रोगी पणुओं के दूप, मल मून, प्लीहा में प्रचुर सस्या में रहता है। कभी कभी यह रोगी के रक्त में भी पाया जाता है। ये जीवाणु रोगप्रस्त पणुओं के जननागों में भी पाये जाते हैं।

इस बीमारी की रोक्षाम के लिए पशुओं का रक्त परीक्षण किया जाता है तथा जो पशु परीक्षण के दौरान सक्रमित पाये जाते हैं उन्हें अलग रखा जाता है और अन्त में उन पशुओं का बंध कर दिया जाता है। इस दौरान जो व्यक्ति इन बीमार पशुओं का बंध करते हैं व उनके मृत दारीर के अगो के सम्पक में आते हैं, उन्हें इस बीमारी से पीडित होने का खतरा बना रहता है।

भूतेला एवाटस के कारणमनुष्यों में समय समय पर बुखार होता रहता है। यह रोग उन्हें बीमारीयुक्त बिना उबना दूध पीने, रोगी पशु या उसके मास के संपक में आने से पदा होता है। ये जीवाणु मनुष्यों के लिये ज्यादा खतरनार नहीं हैं।

सूतेला मेलिटेंसिस के बारण अनडुलेट पीवर का रोग मनुष्यों में बिना उवाले हुए वकरी का दूव पीने से होता है या दूप निकालते समय तथा मास के सफ्त में आते समय यदि मनुष्य के हाथ पर पाव ही तब ये जीवाणु घाव द्वारा शरीर में पहुंच कर रोग उत्पन्त करते हैं। इस रोग ने जीवाणु मत में भी पाये जाते हैं तथा मत सूत्वेन पर ये हवा द्वारा मनुष्यों के स्वास द्वारा उनके घरीर में प्रविष्ट करके रोग उत्पन्त करने की समता रखते हैं।

मनुष्यो के शरीर में बूसेला सुइस के जीवाणु वधशाला म मृत पशुओं का मुजायना करते समय या उनका वध करते समय प्रवेश कर जाते हैं। निणय — बूसेला मेलिटेंसिस और बूसेला सुद्दस दोना ही प्रकार के जीवाणु मनुष्यों में रोग उत्पान करते हैं।

रोग ग्रस्त पसु ने मरन के वश्चात् उसनी मास पेशियो म सूतेला जीवाणु नम ही समय शन जिदा रह पाते हैं नयोति मृत झरीर म अम्ल बनने लगता है जिससे जीवाणु शीध्र ही मर जाते हैं।

बूसेला जीवाणु बिर मृत पतु वे शरीर के अगो म, मास पेतियो, लसग्री प या हड्डियो में हो और उन्हे रेफिजरेटर में रखें तो ये जीवाणु एवं माह यो अवधि तव जीवित रह सबते हैं।

अगर मृत पशुके बारीर में बूसेला रोग के जीवाणु हो तो उसके धव से फेंकडे यह त, प्लीहा, गुर्जे, आ तें, अपन, अण्डनोपो और रक्त आदि वो हटा देना चाहिये और उर्हे मनुष्यो वें खाने के काम में नहीं छेने देना चाहिये। अब वें भीतरी अगा और लसप्रािययों वो भी हटा देना चाहिये। अगर दथ किये पशुके बाव से बहुत कम ही अगो में बीमारी क लक्षण हो तो ऐसे अगो को बागेर से हटाकर उनका ठीक तरीके से निस्तारण करें तथा बाव के क्षेप भागों को खाने के योग्य घोषित कर देवें।

# (VI) सूत्रर मे एरिसिपेलास रोग (Swine Erysipelas)

यह रोग मुध्यत सूत्ररों मे एरिसिपेलोचिक्स रूजियोपेणी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक उब, कुछ कम उब अववा दीघकालीन अवस्थाआ म अकोप करने वाली एक खुत की दीमारी है। यह रोग मनुष्य, मेमने, मुर्गी,खरगोश व चुहियों आदि में भी पाया जाता है।

इस रोग के जीवाणु पगु के अरीर में विषक्षे पदाय छोडते हैं जिनके कारण पेट, आर्ते, फेफडे और गुर्दे म रक्तसाव होता है। पशु को 105 स 108° पारने हाइट तक तेज बुखार होता है। पशु फाना पीना छोड़ देते हैं। उनके पलने पर पिछले थह में क्मजीरी नजर आती है। वे प्राय उस्टी करते हैं। पहले उन्हें वक्ज रहती है तथा बाद में पस्त साने लगते हैं। सरीर तथा परो को स्वचा पर गहरे लाल अथवा वाले रग के बीकोर अथवा मुजाकार ½ से 2" आकार के पकते पाए जाते हैं।

प्रभावाता म पशुओं का वध करते समय यह रोग श्रीमार पशु स मनुष्यों को छनके हाथ पर नटी चमड़ी या पात्र के कारण लग जाता है। मनुष्यों में यह रोग एरिसि पेलोइड शोय के नाम से जाना जाता है। इस रोग के नारण अगुड़ी या अगुड़े में सूजन पदा हो जाती है जो धीरे धीरे हाथ में फल जाती है तथा छह बसाने पर किसी प्रकार पा गडड़ा दिलाई नहीं देता। हाथ में वाजी पीड़ा रहती है जिससे उस व्यावपा से साजी पीड़ा रहती है जिससे प्रकार को नीट लेने म अडबन पदा होती है। हाथ के जोड़ स काफी सूजन पदा होती है। हाथ के जोड़ स काफी सूजन पदा होती है। हाथ के जोड़ स काफी सूजन पदा

निणय - इस रोग की सेप्टीमीमिक किस्म के कारण पशु की मास पेशिया सेट नहीं होती हैं तथा ऐमे मास को खाने के उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगर सूअर के शरीर पर घमडी पर चगते हो तो उन पशुओं की चमडी हटा देनी चाहिये और मास को खाने के उपयुक्त घोषित किया जाना चाहिये। अगर पशु के शरीर की बसा तक खराबी उस्पन्त हो आये तो उसे भी काट कर हटा देनी चाहिये जिससे कि पशु का मांस खाने लायक हो सके।

## (VII) लिस्टेरियोसिस, चनकर नी धीमारी (Listeriosis)

भेड वर्गारामे, सूभरो तथा अप पत्रुओ की यह एक प्राणघातक छूत की बीमारी है जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजोनस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। इस बीमारी में पत्रु चवकर काटता है तथा उसमें पदाधात हो जाता है। पत्रु निसी दीवार से अपने मिर को टकराकर खडा होता है। उसका निचला होठ व एक कान लटका हुआ दिखाई देता है। पत्रु के मूह से लार पिरती है, नाक से क्लेक्मा बहना तथा आखो भी जित्ती का सूज जाना इसके अप लक्षण हैं। मनुष्यों में यह रोग इन जीवाणुओं के वायुमण्डल में रहने के कारण क्लास ढारा फैलता है।

निणय - लिस्टरियारोगसेपीडितपशुकामासकेलिये वद्य नहीं करना चाहिये।

#### (VIII) द्रलेरिमिया (Tularemia)

यह रोग भेड, तरगोश, गुगियो और त्रूहों में पास्चुरेला टूलेरिसिस के डारा उत्पन्त होता है। मनुष्यों में यह रोग इन बीमार वगुओं के सीचे सवक में आने से या मृत पशुओं के सीचे सवक में आने से या मृत पशुओं के सवक में आने से व चीचड व मनसी द्वारा फलता है। पशुके जीवाणुयुक्त रक्त या मास के सम्पक से इस रोग के जीवाणु वमडी या खेल्या फिल्ली द्वारा मनुष्य ने शरीर में प्रयेश कर जाते हैं। यह रोग द्वायन जल पीने से और रोग प्रस्त मास खान से भी फलता है। इस रोग के कारण मनुष्यों में सर्वी लगना, खुलार होना, खडे होने की कमता न होना व लसप्र यियों में सुजन होना तथा जनमें पीव पड़ना आदि लक्षण टिखाई देते हैं।

निणय — इस रोग से बचने ने लिये बोमार पत्तु और जगली खरगोज के धव या उनने मास और रक्त के सीधे सपक मे नही आना चाहिते.। रोग से पीडित पशुत्री गे पास जाने से पहले हाथ पर रक्षर ने चस्ताने पहनने चाहिये।

#### (1X) विद्रियोसिस (Vibriosis)

यह रोग प्राय भेड व गाय मे नाया जाता है जो विक्रियो फीटस के कारण होता है। इस रोग से पशुओ म गमयात और बाझपन के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग के जीवाणु नर पशुओं के अण्डनोयो में रहते हैं और इनसे यह रोग उन जातियों के मादा पशुओं में फैलता रहता है। इस रोग के जीवाणु स्त्रियों और मदों में भी पाये गये हैं। इन जीवाणुओं के कारण स्त्रियों म गमपात व मनुष्यों में दस्त रूपना, जोडों में सूजन, ए डीकार्डाइटिस और मेननजाइटिस आरि के सक्षण देखें जा सकते हैं।

निजय - ऐसा माना जाता है नि यह रोग मनुष्यों में सदूषित दूप व बीमार पशुओं के कारण फतता है। इसलिये बधशाला म बीमार पशुओं का ध्यान से वध करना चाहिये। इस रोग से प्रसित अर्गों का चाकू से शटकर असग कर देना चाहिये साकि पशु का मास इससे सदूषित नहीं होने पांचे।

# (x) क्षय रोग, तपेदिक (Tuberculosis)

क्षय रोग माइकोबैंक्टोरियम टयुवरक्यूकोसिस जीवाणु ने द्वारा उत्पान होता है। इसकी गायो, पत्नी और मानव जातीय तीन किस्मे होती हैं। इस जीवाणु की गायो की किस्म सभी स्तनग्रारी पशुओं में क्षय रोग उत्पान करने नी झमता रखती है। पशुओं के सपक से कई रोग मनुष्यों में फ्लते हैं लिकन सवप्रधम गाया के क्षय रोग की प्रमाणित करके वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि यह रोग पशुओं से मनुष्यों में फ्लता है। इस रोग को टयुविक सो द्वारा पहचाना जाता है जिनम सूखना, किल्याम का जमना तथा फोडे वनने जसे परिवतन होते हैं। प्रमुख तौर पर यह बीमारी लिक्क प्रथियों पर प्रभाव बातती है।

गौ पशुओं में क्षय रोग का प्रमुख स्थान प्राय क्वसनतत्र होता है। पशु इस रोग के नारण क्वास में कष्ट महसूस करता है तथा जल्दी जल्दी सास छेता है। पशु प्राय धासते हैं। बतडी के क्षय रोग पशु में दस्त व कमजोरी उत्पन करते हैं। चारा खान के बाद रूमेन में क्यारा होकर जनना पेट फूल जाता है। मेसेस्टेरिक सक्षीवन प्राचिया फूल जाती है। पशुओं में इस रोग पा प्रभाव अयन, जनने द्वियो, चमडी तथा के द्वीय सनिकात तुष्ठ मो रहता है।

मनुष्यों में इस रोग के कारण लगातार बुलार रहता है वजन घटता है खाती होती है व इसके साथ थून में रक्त आने लगता है तथा गले के पास की लसप्रिय में सुजन दिलाई देती है।

पशुओ तथा मनुष्यो मे यह रोग पाचन सस्थान, सास नसी द्वारा, जननेद्रियो, कटो हुई चमडी तथा बच्चो मे रोगव्रस्त गर्भाधय द्वारा फलता है।

क्षय रोग के जीवाणु पशु के रोगग्रस्त मास या अप अगो से विसी भी मनुष्य में उसकी क्टो हुई चमडी के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जनम क्षय रोग पैदा कर सकते हैं।

निषय - बधशाला में पशु के शब के सम्मूण भागों में अगर क्षय रोग के टयुबबल हो तो ऐसे शब के मास को खाने के लिये अयोग्य माना जाना चाहिये। किसी जगह अगर ऐसे खबों की ठीक से मुआयना करों की व्यवस्था नहीं ही तो ऐसे में जो व्यक्तिया नसाई इन सबो ने सम्पक में आता है या जो व्यक्ति इस मास ना सेवन नरते हैं उनमें क्षय रोग उत्पन्न होने की पूज सभावना बनी रहती है। बास नो पनाने से ये जीवाणु पूजतवा समान्त हो जाते हैं, ऐसे मास नो अगर ठीक में नहीं पनाया जाये तो क्षम रोग ने जीवाणु उसमें जिया रह सकते हैं। अगर पणु के किसी एक या दो स्थान पर ही क्षय रोग के टयुवकत हो तो उन भागों को हटाकर सब के मास नो खाने योग्य गोधित किया जा सकता है।

अगर पशु के सिर की कोई लस ग्रधि क्षय रोग से ग्रस्त हो तो उस पशु के बाव से सिर को हटा कर शव का शेप भाग खाने योग्य धोषित कर दिया जाता है।

अगर क्षाय रोगग्रस्त मास निसी दूसरे पशुके मास के सपर्कम आ जाये तो सम्पन मे आये मास नो नाट कर हटादते हैं और मास के झेव भाग को खाने के सिये योग्य घोषित नर देते हैं।

# (x1) लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis)

लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी पशु व्यक्ताय में तमे मनुष्यों में होती रहती है। मनुष्यों में यह रोग पशुओं व पूढ़े के पूत्र हारा फलता है। वघशाला में काय करने वाले कसाई, पशु चिनित्तक बीर वहा नातियों की सफाई करने वाले व्यक्तियों में प्राय पह रोग पाया जाता है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इच्टोरोहिमोरेजिका, सोप्टोस्पाइरा केनिकोला, लेप्टोस्पाइरा इंटरोगें सं और लेप्टोस्पाइरा वाइफेनसी के कारण पशा होता है।

मनुष्यों में यह रोग पशु के मास, मूत्र या दूषित पानी के सपक में आने से पदा होता हैं। इस रोग के कारण पशुओं और मनुष्यों में यह त व गुर्दें में वापा उत्पन्त हो जाती है तथा सभी वतेष्मा खिल्लिया रक्तहीन होकर पीली पढ जाती हैं। इस रोग में यूरिमिया, टोक्सीमिया और झरीर के अगो में रक्तलाव के लक्षण दिखाई देते हैं।

निणय - इस रोग से बचने के लिये वधवाला में स्वच्छता बनाये रखना जरूरी है। यहा पर काम करने वाले लोगों को इस रोग से बचने के लिये उपलब्ध टीके लगवाने चाहिये।

# (x11) ह , ज्वर ('Q' Fever)

नमू जबर स्वस्थ दिखने वाले पशुओ म पाया जाता है। ये पगु इस रोग के किरयर रहते हैं। कभी कभी पशुओ मे इसके कारण ब्रो को 'मुभोनिया और गमपात होते रहते हैं। यह रोग रिकेट सिया बरोटी जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के जीवाणु गमु के मल मून, दूध प्लेज टा और गमपात से गिरे हुए मूल बच्चे म रहते हैं और मुख्य जब इनके सम्मत्न में आता है। तो उससे नमू उचर होने की सम्मताना वती रहते हैं। मुख्य में इस रोग के बारण है जा उससे नमू उचर होने की सम्मताना वती रहती है। मुख्यों में इस रोग के बारण तेज जबर, सारीरिक दद, भूल न सगना व एक या वो समाह दते हैं। इस रोग के

नारण पुमोनिया भी होता है तथा बाद मे ए डोनार्डाइटिस होती है अ'र मनुष्य नी मृत्यु तथा हो सन्ति है।

यह बीमारी मनुष्यों में रोगग्रस्त पराओं के मांस, मल मून, रिवेटसियायुक्त हुया, ऊन, बाल व चमडी के सम्पक्ष म आने से होती है।

िणय - रोगग्रस्त गमुखा ना वधशाला मे नहीं आने दना चाहिय। इतने लिये पशुको ना सीरम लेनर इस बीमारी ने लिये टेस्ट नरना चाहिये तानि बीमार पशु मास के लिये न नटने पाये। वधशाला म नाय नरने वाले प्रत्येन व्यक्ति नो इस रोग स वचने के लिये टीना लगवाना चाहिये।

(xiii) दाद, दहु (Ringworm)

फफू- दूहकोफाहटों विक्किसम और दूहकोफाहटोंन मेटाग्रोफाइट द्वारा उत्पन्त होने याला यह एक खुतला घम रोग है जिसमे चारीर पर गोल तथा परिगत खुरट्युकत उमरे हुए भाग नजर आते हूँ। यह रोग छोटे पगुओं में ज्यादा होता है तथा दाद है से 3" गोनाई में पले रहते हैं और ये अवसर पशु में सिर ओर गरदन पर ज्यादा होते हैं। यह रोग गी पणुओं में अधिक दाया जाता है। यह यद में किसी भी तमय फल सकता है किन्नु पत्फड़ और जाड़ों में अधिक होता है। यह रोग मुख्यों में बीमार पणुओं में सम्बन्ध में आप के सम्पन्न में आतं है अधि र जाती है। यह रोग मुख्यों में बीमार पणुओं में सम्पन्न में आतं के आत र जनकी चमड़ी पर कही पाय हो या वह कही से कटी हई हो तब यह रोग जनमें वटी आसानी से प्लता है।

निषय - रोगयस्त पगु का बध करते समय अगर विसी व्यक्ति की चमडी पर याव खरोंव आदि हो हो उसे रवड के दस्ताने इस्तेमाल करने चाहिये ताकि कफूद उस व्यक्ति के खुले पाव के सम्यक्ष मे न आ सकें।

(II) मनुष्यों मे दूषित मास लाने से विषायणता(Poisoning in man by eating contaminated meat)

सीगो को यह बात पुराने समय से विदित है कि बीमारी से मरे हुए पद्मुओं के मास को खाने गे में रहुए पद्मुओं के मास को खाने गे में रहुर भी बीमार हो सकते हैं और इसलिये हमेगा स्वस्य पद्मु का ही मास खाने के उपयोग म लिया जाता है। मास में विपावतता निम्न कारणों से हो सकती ह —

मास निम्न दो कारणो से विपाक्त होता है —

(अ) मास म जीवित जीबाणुओ के कारण विपायणता

अगर मास म जीवित जीवाणु हो और जब वे मास के साथ बारीर म प्रविष्ट हो जामें तो रोग उत्पन्न करने से यहले वे कुछ समय तक बारीर मे अपनी सक्या बढ़ाते हैं और कुछ दिनो बाद उस व्यक्ति मे दस्त, उस्टी व बुखार जैसे तक्षण देखे जा सकते हैं। किसी निसी रोग को फलने मे 12 घटेसे कम समय लगता है ममर ज्यादातर इस तरह से फलने वाले रोग काफी सम्बासमय लेते हैं।  साल्मोनीला डबलिन, साल्मोनीला टावणीमूरियम, साल्मोनीला ए-टरोटिडिस, सिगला पलेब्सनीरी और सिगला सोनेवाई –

ये सभी जीवाणु मास ने द्वारा मनुष्य के वारीर मे प्रवेश करके उनमे बुलार, दस्त, सर्दी लगा, उस्टी व पेट मे दद जैसे लक्षण पैदा करते हैं। ये जीवाणु 7 या 12 घट से छेगर 7 दिनों मे मनुष्यों मे राग उत्प न करने की क्षमता रस्तत है।

(u) टीनियासिस (सूअर का मास खाने से)

टीनिया सोलियम के नारण टीनियासिस रोग का सक्रमण मनुष्यों में सूअर का मास खाने स होता है। सिस्ट या सिस्टीसरनस सुअर नी मास पेशियों में रहते हैं और जब मनुष्य ऐसा मास खाता है तो उसनी आत में 3 से 9 फीट लम्बा टेपबम बनता है। कुछ समय बन्द उस मनुष्य के मल के साथ कृमि के अण्डे घारीर के याहर निकलते हैं और सुअर के द्वारा इस मल नो खाने पर ये अण्डे सुअर की आत में प्रयेश करते हैं। यहा इन अण्डों से औंकोस्कीयर निकलते हैं। वे ऑकोस्कीयर सुअर की क्षित यो पेशियों में जानर सिस्टीसरकस बनाते है। उस प्रकार सूअर का मास खाने पर ये मिस्ट किर से मनुष्यों की आत म पहुच कर टंग्यम बनाते है।

निणय सिस्टयुक्त मास को 45° सी से 50° सी तक गम किया जाये तो सिस्ट प्राय समाप्त हो जाती है। सिस्टयुक्त मास को 3 से 4 सस्ताह तज पिकलिय (25 भाग भार से नमक तथा 100 भाग भार से नाजो करने से सिस्ट समाप्त हो जाती है मगर इसमे मास को 1 8 से 2 2 कि ब्रा के भार के दुक्टो में काट कर हालता लाहिये। सगर पशु के शारीर के सम्प्रण मान में सिस्ट हो तो ऐसे मास को सामें के काम म नहीं लिया जाना लाहिये।

(॥) टीनियासिस (गाय का मास खारे मे)

मनुष्यों में टीनिया सैजिनेटा होन वा सक्रमण गी-बदा वे जानवरों वा मास खाने से होता है। मनुष्य जब सिस्टयुक्त मास खाता है तब सिस्टीसरवस में से स्कोलेक्स निवल कर मनुष्य की आज म कृमि बताते हैं। यह कृमि 30 फीट तव लम्बी होती है। मनुष्य के मल के साथ इस हिम कं अण्ड शरीर से निकलते रहते हैं और ये गी वस प्युक्त चारे वे साथ उसके शरीर म प्रवेस वर जाते हैं। इन अण्डो से लार्या बनता है जो पनु की पेशियों में पहुच कर सिस्ट बनाते हैं।

निणय - अगर पशु ने मास मे एक दो सिन्ट ही हो तो उसे उसने पास भें माससिहित निकास कर फेंक देना चाहिये और सेय मास मान के योग्य रहता है। अगर सिस्ट कुछ ज्यादा हो तो पदा के प्राव मो 20° एक तापमान पर 3 सप्ताह रहते हैं जिससे मास मे रहते वाली सिस्ट रोग पदा करने नी क्षमता को देती हैं। इस तरह ठडे तापमान पर रसे मये सब वा भास मनुष्यों के खाने में योग्य रहता है। अगर सम्प्रण प्राव में सिस्ट हो तो ऐसे मास नो चाने के लिए अयोग्य घोषित वरना चाहिये।

## (1V) डाइफिलोबोब्रिएसिस

हाइफिलोबोपियम सेटम कृमि ना सहमण मतुष्यों और हुतों में सिस्टमुक मछली लाने से होता है। यह कृमि मतुष्य और कुत्ते नी आत्र मे रहता है। इस इमि नी सम्बाई 6 से 35 फीट तक होती है। इस बें अपने मनुष्य ब कुत्ते के मल द्वारा घरीर से निकलकर पानी मे पहुचत हैं। अपने से एमदिको निकसकर क्रसदेसियन नाम में जीवाजु मे जाता है। मछली जब इस जीवाजु को साती है तब इसका सक मण मछली मे पहुचता है। प्तीयोशनंदर मरीव एक इस सम्बे, मूर्र रेमफेद, यो आवार में मछली के पहुचता है। प्तीयोशनंदर मरीव एक इस सम्बे, मूर्र रेमफेद, यो आवार में मछली के फेटी मिसे ट्रीक टिस्सू ओवरी, टेस्टीज और दीवायों में फरी रहते हैं। इस कृमि के मारण मनुष्यों और क्यों में एनिसीया पैदा हो। जाता है।

निष्प अगर सिस्टमुक्त मद्यसी को ठीन ढम से तसी, आवन में सेनी या पकाई वाये तो उसमें रहने वाली सिस्ट मर जाती है सेनिन ऐसी मद्यनी को साने के काम में नहीं लेनी चाहिये।

# (v) दृाइकीनेलोसिस

ट्राइवोनेला स्पाइरेलिस वे वारणट्राइवोनेलोसिस रोग वा सक्षमण मनुष्यों में इस रोग से पीदित सुजर का वच्चा प्रास साने से होता है। इसवा सक्षमण चूहे तथा सुजर सो पीणियों में इसके मिरट रहते हैं। मनुष्य जब सुजर को वच्चा मास खाता है तब ये सिस्ट उसके आभाग्य में पहुचते हैं। सिरट में अदर से कार्या गिवन कार्या में पहुचती है। सिरट में अदर से कार्या गिवन कार्या में पहुचती है। सिरट में अदर से कार्या गिवन कार्य में पहुचता है और यहा होचर इपि बनता है। मादा हिम लार्या परत्याहिनियों द्वारा मनुष्य में पश्चिम से स्वार्य से सार्य कार्य से सार्य प्रत्याहिनियों द्वारा मनुष्य में पायों से पहुचवर सिस्ट बनाता है। मनुष्य में सार्या तथा इपि दोनों पहुते हैं। इसके अब्द मादा इपि के मर्भाग्य में ही रहते हैं और उनके अदर से योग्न ही निकतता है, इसतिय समुद्रय के मत में इमके अब्द माही मिनते हैं। मल में कभी कभी क्रीन मित सकता है।

इस रोग के कारण मनुष्यों में दस्त और पट दर के लक्षण देखे जाते हैं। सिस्ट युक्त भात खाने के नी दिनो परवात् लार्जी रक्त में पट्टवता है तथा इनस्तूष्ट्या या रामफीयक राग क्यों लक्षण देखे जा सकते हैं। बठिये के रोग में जो शारीरित दर होता है जिक क्या ही वर इस रोग में भी दिखाई देता है। सार्वी में कारण मायों-नाइडिट्स और एनककलाइटिस हो जानी है। बरीर में 2000 खार्वा होने पर रोग के लक्षण दिखाई देन तथि हैं और जगर इनकी सस्या 80,000 हो जाय ता मनुष्य की मृत्यु ता हो जाती है। अगर मनुष्य रोगजुक्त मात का नगतार कई दिनों तक मेवन करे तो यह रोग उनम उद क्या पारण्य रचता है। सर्दी के दिनों में मूकर का मात क्यादा खाये जाने के वारण मनुष्यों में यह रोग उसी मीसम मे ज्यादा पाया जाता है।

निणय यह रोग सूअर की वसा और भीतरी अगो मे नहीं होता है, इसलिए उन्हें शव से अलग कर देते हैं और शेप भाग खाने के लिए अयोग्य माना जाता है।

मास नो छ इच के दुनडो में काट कर 5° एफ तापक्रम पर 20 दिनो तक रखें रहने से उसमें होने वाली ट्राइकीनेला सिस्ट की रोग पदा करने की क्षमता लष्ट हो जाती है।

मास को 58° सी पर गम करने से ट्राइकीनेला के लार्बा मर जाते हैं। सूत्रर के मास को 2° सी पर 40 दिनो तक क्यूर करने व 45° सी पर 10 दिनो तक स्मोकिंग करने से मास में रहने वाली सिस्ट मर जाती है।

#### (ब) मास मे जीवाणुओ के बहिर्जीवविष के कारण विषायणता

मास में पाये जाने वाले कुछ जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में मुछ विपले पदार्थ पदा करते हैं और इनसे मनुष्यों के आत्र और बाय अगो को काफी नुकसान होता है। इनमें मुख्य जीवाणु निम्न हैं—

#### (1) स्टैफिलोकोकस औरियस

यह जीवाणु मास में बहिर्जीवितय पैदा करता है। मास पकाने पर ये जीवाणु मर जाते हैं मगर उनका छोडा हुआ विव गम या ठडे तापक्रम पर भी वेअसर नही होता है। ऐसा मास खाने के 2-3 घटे बाद उस मनुष्य में लार गिरना, उन्टी दस्त और जी मचलना जमें सक्षण दिखाई देते हैं जो 24 घटे तक रहते हैं।

(n) बैसिलस सिरस, प्रोटीयस और स्ट्रेप्टोकीकस पायोजिनिस टाइप I और 2

ये जोबाणु मास मे बहिर्जीबिविय द्योडते है। ऐसे मास का उपयोग मनुष्य मे हानि पैदा करता है।

#### (111 ) क्लोस्ट्रीडियम बौटयुलाइनम

ये जीवाणू वने हुए तथा वद डिक्वो में रखे हुए मास में बहिर्जीविवर छोड़ते हैं। ये जीवाणू विना आवसीजन के जीवित रहते हैं। यह हवा के साथ रहने पर स्पोर बनाता है तथा मास पनाने पर उसमें तापक्रम कम हो तो यह प्राय जीवित रह जाता है। ऐसा मास जब डिक्बो में वद निमा जाता है तब ये जीवाणु आवसी-जन की अनुपिश्वति में बढ़ोतरी करते हैं और उस समय ये विहर्जीविषय छाड़ते हैं। इस विप के कारण भोजन की निगलने में दिक्कत रहती है तथा आवो की रोगाना में फल आने लगता है। क्या स की पित्यो का पक्षाचात हो जाता है और अप मुख्य तक हो जाती है। विपानत मास के नारण मनुष्य में दो पटा से आठ दिनो में वीच में इस विप के सहण नजर आते हैं।

#### (17) बलोस्ट्रोडियम बेलछाई

ये जीवाणु दुवारा गम करके तैयार किये ठडे या बना कर रखे हुए मास मे

वहिर्जीबियिप पदा व रते हैं। विचाक्त मास सेवन वे 2 से 18 घटो बाद मनुष्यों म जी वा मचलना, उस्टी, पेट में दद व दस्त आदि वे सदाण देसे जाते हैं। ये सदाण मनुष्य में 8 से 12 घटो तक ही रहते हैं।

# (III) मोस व अण्डे द्वारा एलजी

मास एप ऐसा खाख पदाथ है जिसमे प्रोटीन की वाफी मात्रा रहती है। पद्मभी, मुग्या और मछिसयों वे मास भे तथा अण्डा व अन्य साय पदायों म वाफी मात्रा मे प्रोटीन रहता है। ऐसा बताया गया है कि 30 प्रतिशत सोगा को विसी न विसी प्रकार के खाद्य पदाय के प्रोटीन से एलर्जी रहती है।

# (IV) पैत्रिक विपैले पदाथ

मछली और सेल मछलियों मं भी बुठ जातियों में परम्परास उनके वसजों में कुछ विपैल पदायों का अनुनरण होता रहता है जिसे साने से मनुष्यों में विपालता पदा होती हैं। पोलर भाजू के यहत खाने से मनुष्यों में हाइपर विटामिनोसिस ए हो सबता हैं।

#### (V) मौस का रासायनिक पदार्थों से सदूयण

अगर पशु या मछली या मास किसी विपेते रसायन के सपक मे आये सी उनमें विपासता पदा हो सकती है। ऐसे मास का सबन करने से मनुष्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकृत असर होता है।

मिरोमिटा रोग बो मनुष्य, पसु व गक्षी जब पारद के विवसेपन स पीडित मस्रतियों को खाते हैं तो उनको मिनेमिटा रोग हो जाता है। इस रोग से ये मनुष्य पसी व पसु सभी स्नायुमण्डल मन्द्रभी रोगो स्वसित हो जाते हैं। तथा उनकी मृख्य तक हो सकती है और विस्तास सतित उत्पन होने समती है।

जस्ता, आर्सेनिय, सीसा, एटीमनी, केडिमियम और तांवा आदि वे वतन म मान को रखने स उसम इन पदार्थों से वियाकता उत्पन्न हो जाती है। प्रयुओं के मास म डी डी टी, बी ए सी और रेडिया धर्मित पदाय की भी अत्वधिक मामा मिल समती है और ऐसे मास के उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य मो हानि होती है।

# 2 मुणियों के मास व अण्डो द्वारा मनुख्यों मे फलने वाले रोग

# (1) 'यू कसल रोग (Newcastle disease)

यह रोग मुम्यों मे होता है तमा क्यूतरो और बतसो मंभी कलता है।
रोगप्रस्त मुम्यों के सपक में आने से मनुष्यों में व ज्येदीबाइटिस पदा होती है।
मुम्यों में यह रोग तीय और आति उस होता है। इस रोग वे नारण पूर्वि में पुरती
अण्डा उत्पादन में गिराबट, भूख में कार्त को की पुत्र योज कर सास केता लोने
हरेरा ना हायिया वत्ती वी श्यावता, और टरटर आवाज करत के विशेष
लक्षण प्रषट होत हैं और उनकी सीध हो मृत्यु हो जाती है। जीवित रहन वाली

र्मुगिया दुवल हो जाती हैं, कापती हैं, व उनके पस्तो और पादो को सकदा हो जाता है।

निषय बीमार मुर्गियो और उनने मास के मम्पन में आने से मनुष्या में कन्जेनटीबाइटिस रोग हो जाता है। बीमार मुर्गी का मास खाने से मनुष्य में यह रोग नहीं फलता है।

# (॥) सिटाकोसिस ओरनियोसिस (Psittacosis Ornithosis)

यह एक वायरस रोग है जो अप वायरम, वन्दीरिया और रिक्टेसिया से फिन्न है तया इसे सिटानोसिस लिम्फोप्रे यूलोमा युव या मिटानोसिस लिम्फोप्रे यूलोमा ट्रेनोमा (पी एल टी) युव या बेहसेमिए कहते हैं। यह रोग मुर्गी टर्की, वतन, क्यूतर, चिडियो व तोते के जाति ने पिसयो मे होता है तथा कभी कभी उत्तस यह रोग मनुष्यों मे भी फैलता है। इस रोग ने कारण रोगो के फैपडो म रोग ने लक्षण दिखाई देते हैं। दुनमे वेचनी, यूरेट का अधिक मात्रा में इक्टा होना, वेट वा हिस्सा हरा दिखाई देते हैं। दुनमे वेचनी, यूरेट का अधिक मात्रा में इक्टा होना, वेट वा हिस्सा हरा दिखाई देते हैं। दुनमे वेचनी, यूरेट का अधिक मात्रा में इक्टा होना, वेट वा हिस्सा हरा दिखाई देना और इनमे शरीर का स्वार्थ क्षिण देखे जा सकते हैं।

जो मनुष्य बीमार मुर्गी के सपन मे आते हैं या उनके पास रहते हैं उन्हें यह रोग आसानी से लग जाता है तथा उनम "युमोनिया तथा संप्टीसिमिया ने लक्षण पदा होते हैं और रोगी नी प्राय मृत्यु हो जाती है।

निर्णय — रोगग्रस्त मुर्गीव अत्य पक्षी से यह रोग मीघे सम्पन्ट द्वारा फ्लता है इसलिये इनका मास के लिये क्य नहीं करना चाहिये।

#### (III) साल्मोनीलोसिस, टायफीयड रोग (Salmoneliosis)

सात्मोनीला जीवाणुओं से मुनिया व उनने नूजा में मृत्यु दर अधिन होता है और जो जीवित रह जाते हैं के केरियर वन जाते हैं और उनमें रोग में लगण नहीं दिखते हैं। ऐसी मुनियों ना मास व अण्डा मनुष्यों में टायभीयड रोग उत्पन वरता है। मास व अण्डों ने द्वारा विवायण प्राय सात्मोनीला योम्पसन, सात्मोनीला टायफीमूरियम और सात्मोनीला एन्टरीटिडिस जीवाणुओं ने वारण होता है।

निषय — टायपीयड रोगप्रस्त या केरियर मुर्गियो वो मास वे उपयोग म नहीं लाना चाहिय। अगर इन मुर्गियो का मास पूणतया नहीं पराया जाये तो इनसे मनुष्यों म अने विषायण होता रहता है। ऐसी मुर्गियो ने अव्डा वो 10 स 15 मिनट तर उवालने ने परचात् हो उनकी अपर को परत हटानी चाहिये। विना उबने या सोध उबने अण्डे नी अपरी सतह पर टायपीयड जीवाणु जीवित अवस्या म रहत हैं और अण्डे के सोल वो उतारते समय ये जीवाणु अण्डे वी भीतरी नाग म ण्हन वर जसे प्राने वालों मे रोग उत्यन करने हैं।

# (1V) शय रोग (Tuberculosis)

मुर्गियाम यह रोग भाइकोयक्टीरियम ट्यूबरकर्युक्तोसिस के पनी प्रकार क

जीवाणु द्वारा होता है। ये जीवाणु मुर्गी मे यकत, प्लीहा, आत्र और हड्डियो में विकृति पैदा करते हैं।

निषय — मुर्गियो के निस्म पा क्षय रोग मनुष्यो मे बहुत सम पाया जाता है। इस रोग के जीवाणु अण्डे मे भी पाये जाते हैं। इस रोग से यचन थे लिये अण्डे को पूण रूप से उवाल कर दा प्या परा हो लागे के पाम में लिया जाना चाहिये। अगर मुर्गी था मात पूण रूप से पका कर साया जाये तो इस रोग थे फतने का स्तरा नहीं रहता है। किसी मुर्गी में स्वय रोग के लक्षण हों और वे उसके सम्पूण द्वारीर में फले हुए हो तो उसे खाने के लिये अयोग्य माना जाता है। अगर सिफ जिगर और आतो मे ही रोग के लक्षण हों तो उन्हें हटा कर शेष मात स्वाने के उपयोग म निया जा सकता है, मगर उसे पुण रूप से पका कर ही साना चाहिये।

# (v) अय रागा के कारण

एरिसिपेलस, लिस्टेरियोसिस जीवाणु और स्टॅफ्लिकोक्स का बहिर्जीविवय भी मुर्गी के मास के सेवन से मनुष्यों मे रोग उत्पान करने की क्षमता रखते हैं तथा ऐसे मास के निणय के बारे में पीछे दिया गया है।

### भांस प्रवेषण के कारण -

- े पशु को जब लम्बी दूरी से बघताला तर लाया जाता है तब लम्बी यात्रा के दौरान वह बकता है और कमजोर हो जाता है, जिसके वारण कई तरह के जीवाणु उसकी सास से या आप से रक्त में पहुचते हैं। ऐसे पशुओं का वस करने पर उनका मास किसी व्यक्ति के सम्पक्त में आने या लाये आने पर रोग उत्पन्न कर सकता है।
- 2 अगर वधशाला में पशु ना रसत निकालते वनत चातू या धूरी या उसकी समझी पर बुछ जीवाणु हो तो वे रसत नीलकाओ द्वारा शरीर के अगी व मास में पहुच जाते हैं।
- 3 पशु का रक्त निकालते समय जब उसकी भोजन की नली भी कट जाये तो उसमें से निकले खाद्य पदाय में होने बाले जीवाणुओं से गदन के मास व जीभ का सङ्ग्रपण होता है।
- 4 पशुलामास, उस पर से चमडी हटाते समय पशुके शरीर पर लगे मल मृत्र व अन्य गन्दगी के कारण प्रदूषित हो जाता है।
  - 5 पश के शब को गादे पानी से धोने से उसके भास का सदयण होता है।
  - 6 मास ग'दे हाथ कपडे या किसी औजार के कारण दूषित हो सकता है।
- 7 वधगाला की फश अगर साफ नहीं हो और उस पर अगर मास रखा जाये तो इससे भी शीवाणओं द्वारा मास का सङ्ग्रपण हो सकता है।
- 8 अगर बीमार पद्मुका वध किया जाये तो उसके दूषित मास से मनुष्यो म रोग उत्प न हो सकते हैं।

- मास को प्रदूषित होने से बचाने व नियत्रण के उपाय
- दूर स्थानों से मास के लिये लाये गये पशुओं को वधशाला मे 24 घटे तक आराम करने दें।
- 2 वघणाला में साथे गये पणुओं के पीने वे लिये ग्रह व आरोग्यप्रद पानी की व्यवस्था करें।
- 3 पशुओं नो नय करने से पहले उहे पानी से धोकर उनके झरीर से मत मूत्र साफ नरें ताकि उनके झरीर पर से जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाये और उनका वध होने पर जब उनकी चमडी उतारी जाये तो मास के सदूपण मे नभी हो।
- 4 कसाई स्वच्छता बनाये रहे और स्टरलाट्ज ओजारो का उपयाग करे। इसके लिये चाकू, छुरी, ररोती, कपढे आदि को घोने वाले सोडे के 4 प्रतिशत घोल के पानी मे आधा घटे तक उचालें।
  - 5 मास उत्पादन के लिये स्वस्य पशुओ का ही वध करें।
  - 6 वधशाला के पद्म, दीवारी और नालियों की स्वच्छता बनाए रखें।
  - 7 वधशाला मे विजली की रोशनी का पूण प्रवध करें।
- 8 क्साई व मास वितरण के काय मे लगे लोगो को चमडी, आल व श्वास का रोग नही होना चाहिये। उनके स्वास्थ्य की समय समय पर जाच होनी चाहिये तथा उनको स्वच्छता के बारे मे पूण ज्ञान कराना चाहिये।
- 9 मास व अण्डो को 5° सी तावमान पर रखें या पकाने के बाद तुर त इस्तेमाल करें और बचे हुए लाख पदाय को रेफिजरेटर मे ही रखें।
- 10 अधपके मास का सेवन नहीं करें। मास को छोटे छोटे टुकडों में बाट कर पत्रायें। अगर माम के बडे टुकडे पत्राने हो तो उन्हें पूणतया मही तापमान पर पकायें।
- 11 मास निरोक्षक द्वारा वघशाला मे पशुओ को वध से पहले व बाद में उनके मास का बहुत बारोकी से निरोक्षण करना चाहिये। बीमार पशुओ का वध नहीं करने देना चाहिये और स्वस्थ पशुओ का वध करवाकर खाने योग्य मास को ही वधशाला से बाहर आने देना चाहिये।

# पशुओ के शव, अयोग्य एव वचे हुए मास का निस्तारण

पशुओं के शव अयोग्य व बचे हुए मास में विनार पदा करने वाले कई किस्म वे सुक्ष्म जीवाण होते हैं और इनका निस्तारण ठीक विधि द्वारा नही होने से ये पानी और हना दानों नो प्रदूषित करते हैं। बीमारी पदा करने वाले कई किस्म के जीवाण पश्च के गरने के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाते हैं। इन जीवाणओं को समाप्त करने म राइगर मोरटिस (Rigor mortis) की बहुत सहायता रहती है। यह क्रिया पशु के भरने के तुर त बाद ही शरू हो जाती है। स्वस्थ पशु के मास पेशी का पी एच 7 होता है, जबकि पश के मरने के कुछ समय पश्चात यह 5 4 तक आ जाता है और इस कारण ज्यादातर सूक्ष्म जीवाण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ किस्म के जीवाणु जैसे ए प्रवस और क्लोस्टीडियम समूह के जीवाणु जब अपने चारों ओर स्पोर बना लेते हैं तब यह बहत लम्बे समय तक के लिये जीवित रह सकते हैं। ए प्रवस जीवाणुओ को स्पोर बनाने से रोकने के लिये कुछ तरीके अपनाये जा सक्ते है जसे कि इस बीमारी से मरने बाले पशु के शव को नहीं खोलना और शरीर के प्रावृतिक खुले द्वारी (नाक के छिद्र मुह, मल और मूत्र निकासी द्वार) की रसायस से भीगी हुई रूई या कपडे द्वारा बन्द करना। इस विधि को अपनाने से इस रोग के जीवाणुहवा के सपक मे नहीं आ पाने के कारण स्पोर बनाने में असमय रहते हैं।

पशु के मरने के तुरत बाद उसके श्वव को जीवाणु मारने वाले रसायन में निर्माय गये बोरे से बक देते हैं। ऐसा करने से कुत्ती गिद्ध बीर मिलवाग अब के पास गही आते, और ऐसा नहीं करने पर शव के द्वारा सुक्ष्म जीवाणु फलते हैं और इस गराय सहामक रोगो को नियत्रित करना मुक्कित हो जाता है। मृत सब के मत सुन में सद्भित हुई भूमि पास और पशुपर की बिछावन को भी चुने, लकडी के दुएवे या राख द्वारा बकें और उसका निस्तारण ठीक तरीके से करें। घवो को अवसर खुती हुवा में ही छाड दिया जाता है। इससे कुत्ते जगकी जानवर गिद्ध और मिलवाया आकर्षित होती हैं। बाते को ह्याई अबडे के पास कभी नहीं छोडना चाहिंगे इससे बहा हुवारों को सरवा में नियद आवर्षित होते हैं और इसके कारण वायुवान या हंतीकीच्टर दुषटना प्रस्त हो सकते हैं। उनके द्वारा इनचेसीमस और

क्टेजीयस थीमारी वाले जीवाणुभी फलते हैं। अवसर भवो को ूर फ़े बाहर सुले म या नदी में छोड दिया जाता है। इससे वायुनण्डल की हवा म दुग प फैसदी है और जीवाणुओं से पानी और हवा था सदूपण होता है।

कपर तिसी गई बातो से यह फ जाहिर होता है कि पमुत्रों वे मर्घो तथा अयोग्य य वर्षे हुए मांस के निस्तारण मे शापरवाही वरतने से भारी नुक्सान होते हैं और इस कारण बीमारियों को नियनित करने में काकी कठिनाइयों का सामना करना पढता है।

घवों वा सही ढम से निस्तारण बरने के लिय उनको नो श्रीणयों में बाटते हैं। एक तो ये पर्मु जो बर्टे जीयस बीमारी द्वारा प्रसित होकर मरे हों या इसका सदेह हो। ऐसे सवो का पूणक्प से निस्तारण कर देना पाहिये। दूसरी श्रेणी में वे बब, मास और उनके बचे हुए दुकडे आते हैं जिनमें बीमारी बाले सूदम जीवाणु होने का विल्कुल सदेह नहीं होता है और वे कारसानी मंपशु जाहार मा साद बनाने के काम में लिये जा सकते हैं।

# शवों के निस्तारण के सरीके -

- ो गाइना
- 2 मनो के लिये बनाये गये कुओ का उपयोग
- 3 जलाना
- 4 शवी से बाइ प्रोडेक्ट बनाना
  - (ए) गीली विधि द्वारा
  - (बी) सूधी विधि द्वारा

### 1 गाइना

पगुओं के शबों ना अक्सर इस विधि द्वारा निस्तारण किया जाता है। जिन सबों में स्पोर मा केपस्पूल बना सकने वाले जीवाणु हो उन सभी के निस्तारण के लिये यह विधि ठीन नहीं रहती है। इस तरीके के लिये 6 से 8 फुट गहरा गड़वा खोदकर उसमें शब रखते हैं और उसे पूने या अप जीवाणु मारने वाले रासायन से उकते हैं। शब पर कम से कम 4 फुट मिट्टी की परत जरूर डालती चाहिये । शब का पोस्टमाटम, सोदे गये गड़वें ने पास हो करना पाहिये और इसकें पाहिये। शब का पोस्टमाटम, सोदे गये गड़वें ने पास हो करना पाहिये और इसकें पाक्ष ता बद उसके अदर के सभी अगो और पास में सद्वित हुई घास या मिट्टी बाद सभी गड़वें में डाल दें। शब की चमड़ी नी बाजू द्वारा कई जगह पर से नाटते हैं इससे पम उद्योग में सो सोग द्वारासाहित होंने और शब को मिटटी में से दुवारा विशालने वा को पिटटी में सो दुवारा विशालने वा को पिटटी में से दुवारा विशालने वा को पिटटी में से पूत्र मारा की स्वार में सोग नहीं नितती है। अयोग्य व बचे हुए मास वा भी जमीन में साह कर निस्तारण किया जाता है लिया उसे भी चूना या अप रसायन से डक कर मिटटी में दवा देते है।

ए प्रैनस भीमारी से मरे हुए पशुओं के शबो का पोस्टमाटम नहीं करता चाहिये। सब में हवा नहीं मिल पाने के कारण ये जीवाणु मृत धरीर में तीन दिना से ज्यादा समय के लिये जीवित नहीं रह पाते हैं और सहने की क्रिया द्वारा ये शीप्र ही मर जात हैं। कुत्ते या अन्य जनती जानकर शवा की गांच से आकर्षित हुआ करते हैं इसिलये इह रोकने के लिये वहां करोले तार या कटीली झाडी की बाद समार्थे और उस सहड़े की मिट्टी पर फिनाइल कर घोल डाल देवें।

जहां शवो का निस्तारण करना हो यह जगह शहर की आवादी से काफी दूर होनी व्यक्ति।

# 2 शवों के लिये बनाये गये कुओं का उपयोग

ये कुए फाम या गांवों के लिये बहुत उपयोगी हैं। ये जमीन में 10 से 20 फुट गहरें और 10 से 15 फुट ब्यास के हाते हैं। इनके फ्रम पर सिफ मिट्टी होता है और इसकी दीवार सीमेट व करूरीट की बनाई जाती है। इसके ऊपर कुए के बारों बोर लीहे की बनी जाती का बाजा लगाया जाता है जिससे पकी अदर नहीं जा सकती है जोने के ऊपर इस पर दस फुट गोजा है। जहां बर्ग अपाया हो सकती है जोरे उसके के अपर इस पर दस फुट गोजा है। जहां वर्ग ज्यादा हो बहु इसनी छत के लिये एक सद मां प्रवास हो जाता है। जहां वर्ग ज्यादा हो बहु इसनी छत के लिये एक सद मां प्रवास लिया जाता है और उसके नीचे कुछ जगह बर्गोक्स के लिये दी जानी चाहियों। कुए के ऊपर जमीन पर सीमट का एक स्वेटफाम बनाते हैं जिस पर शव का पोस्टमटमटम किया जाता है और शव व उसके भीतरी अगो को हुए म फॅक दिया जाता है। इस की जूने और नमक से दका जाता है। वुछ विनों बाद ममें व मांत सहस्य ला जाते हैं और सिफ हिंहुया हो। उह जिसों है इस विधि हारा बाते की हिंहुयों वा नुकसान नहीं होता है, और उह इक्ट्रा करके बेचा जा सकता है।

### 3 जलाना

शबो, अयोग्य व बचे हुए मास आदि सभी के निस्तारण के लिये जलाने की विधि बहुत ही उत्तम और स्वास्थ्यप्रद है। क्टेजीयस रोगों से मरे हुए पशुआ के निस्तारण के लिये इस विधि को ही नाम में लाया जाना चाहिये। बाव जलान के लिये जमीन या दाहक भट्टी का उपयोग किया जा सकता है।

गाया के लिये 7 फुट लम्बा, 5 फुट लोडा और 1 के फुट गहरा गहडा बनाया जाता है। इसके अ दर भी एक छोटा गहडा बनाया जाता है, जो 7 फुट लम्बा, 4 फुट लोडा और 2 के फुट गहरा होता है। छोटे वाले गडढे में लकडी, पास और जलान के लिये तेल रक्खा जाता है। ऊपर वाले गडढे की लोडाई की तरफ जो आधा फुट जगह गए रहती है उस पर क्वी के आकार में दा लाहे की छडें जमाकर उस पर सब के ते रखा जाता है। दाव के आसपास कुछ लगहड़िया रस कर शव की जला दते हैं।

शवों को जमीन पर जलान के लिये 2 फुट की दूरी पर दो समानातर साइयों 5 से 6 फुट लम्बी, 9 इन चौडों और 9 इन गहरी लोदी जाती हैं। शव को लाइया पर रखा जाता है। शव के ऊपर व आसपास लन डिया, कोवले और तेल को रख कर उसे जलाया जाता है। अगर शव किसी कटेजीयस बीमारी का न हो तो इसके भीतर से पेट, आतें आदि वाहर निकाल कर आग जलायें तो ज्यादा अच्छा रहता है। वहें शहरो, प्रयोगशालाओं और जहां पर ज्यादा तादाद में शव, सदूषित मास इत्यादि हो तो वहां वाहन भटटों का उपयोग किया जाता है। यह विभि सत्ती व सही विधि है। यह उचित जगह पर बनाई जाती है इसलिये इससे निकलने वाली दुन थ से आसपास रहने वालों वा तक्कीफ नहीं होती है। इसके लिये लकदी, कोयला तेल, पस मा विजली किसी का नी उपयोग किया जा सकता है। सही व तीझ गित से शव वा निस्तारण करने के लिये भटटी म करीवन 1300° सो तापन्नम की जरूरत होती है।

### 4 शवो से बाइ प्रोडक्ट बनाना

कपर दिये गये तरीको से कुछ भी बाई प्रोडक्ट हासिल नहीं होता है और इसके कारण काफी नुक्सान उठाना पढ़ता है। मास से वाई प्रोडक्ट बनाने के लिये उन पसुओं के दावों को चुना जाता है जो इ फेक्सीयस या क टेजीयस बीमारी से प्रसित होकर नहीं मरे हो, और जिनकी मृत्यु किसी दुपटना में हुई हो, या जिन पणुओं का मास उनकी बारीरिक कमजोरी के कारण अच्छे रााने योग्य मास में नहीं आता हो या न खाने योग्य बचा हुआ मास आदि। अगर इन सभी का सहीं उपयोग नहीं किया जाये तो एक तो काफी नुकसार होगा और इसरा इसके से बीमारिया और बदसू फलेगी। अगर बाइ प्रोडक्ट बनाने के लिये कोई नव लाया जाये तो उसक साथ म डाक्टर का प्रमाण पत्र भी लाना जरूरी होता है, जिनमे खासकर यह लिया हो कि या इचा ए प्रावम बीमारी का नहीं है। इस विधि द्वारा अनुपवांगी मास से बसा और कुतो, विल्लियों व मुगियों के तिये उपयोगी भोजन बनाया जाता है और फर्सीलाइनर भी तथार किये जाते है। इसके जिय निम्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है —

# (ए) गीली विधि द्वारा

मास को हिंडुया आदि सं अलग करत है और उन्हें भेटों नेव य 15 पाण्ठ गव पर आधा पटे तक रस कर मास व हिंडुयों से आहार बनाते हैं। ग्ले शिष्ट हर वने आहार से मास की बसा और सटीन का वापी नृहसान होता है। मके लिय बसा को मास से आर हिंडुयों सं अलग किया जाता है। इससे बन प्राडवट का फटीलाइजर के लिय काम म लाया जाता है।

### (व) सूखी विधि द्वारा

एक बद कमरेनुमा बडे पान म मास की रखा जाता है। उसक चारा ना ना प

म गम बाप्य प्रवाहित होती रहती है। उसके अवर एक छोहे की छड होती है जिस पर बन्त सार हत्य (Arms) लगे रहते है। जब बह छड पूमती है तो उसके हत्य द्वारा माम जपर नीचे हिलना रहता है और उसम मास अपनी ही विघली हुई बसा मे पक पर तयार हा जाता है। ज्यादा बसा, जो विपछी हुई अवस्था मे होती है, इसके पण्म पारी टाटी को खालकर अतन निकाल की जाती है। इस विध म शव की बमा आर प्राटान बकार नहीं जाता। उसम पना हुआ मास पशुओं को खिलाने के काम म विधा जाता है या किर उसके साथ फीसफेट मिलाकर खेतो के लिये फर्टी जाइजर नियार किया सकता है। यह विधि बहुत उपयोगी है क्यांकि इसके डारा की नीनो बाइ प्राडवट तयार होत हैं।

# वृक्षारोपण

# वृक्षारोपण द्वारा प्रदूषण से मुक्ति का एक उपाय

बास्तव मे प्रदूषण एक तरह का जहर है जो हवा, पानी, प्रकाश और खाख पदाम जते प्राणदायक तत्वों को जहरीला बनाता है। आज के युग म घरती पर चुश ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने पास होने वाले प्रदूषण से हमारी रक्षा बरता है, प्राण बागु देता है तथा दृपित पानी में पनक कर पानी के घोतों को प्रदूषण से होने सोवे खाता है। जैसी कि विदित है कि चुझारोपण द्वारा प्रदूषण से मुक्ति मिलती है पर जु एक चुश को बढ़ने में कई वय सगते है इससिय चुश सगाने का नाम जल्दी से जल्दी हम में सेना वाहिये।


यह बात सन है कि मनुष्यों और पशुओं के लिये, चाहे वे शहर म हो या वनों में, इस उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, क्यों कि बार इसों को रोव कर उनकी देखभाल नहीं की जाये तो आने वाले वर्षों में जीवन दुष्कर हो जायेगा। हर व्यक्ति की यह भावना पदा चरने होगी कि 'इस होने तो प्योवरण अच्छा हो सवेगा, और इसके कारण मनुष्य य पशु और पत्नी भी स्वस्य रह सकें गे। इस लिये अच्छे स्वास्थ्य और वातावरण तथा दीच जीवन वे लिये दृशारीयण पर ज्वादा ध्यान देना बहुत ही जरूरी है जिससे हर प्रश्नेश वा विकास पूण रूप से हो सकेंगा।

प्रदूषण की समस्या किसी खास व्यक्ति विशेष की नहीं है विकि यह सारे मानव समाज की समस्या है। यहा तक कि नगरपालिका वाले क्षेत्र प्र भी गद पानी से होने वाले प्रदूषण को बुक्ष लगा कर कम किया जा सकता है।

ष्टम ्गारा जीवन है अत हर व्यक्ति की खुर को और मिल जुल वर तथा सहयाए बनाकर इसारोपण बरना चाहिये। काज के गुग में पर्कावरण का प्रदूपण से बचाने के लिए हर व्यक्ति को तहे दिल से भागीदारी निमानी चाहिय। राज्यों में 'वन विभाव' हर साल योजना के अनुसार करोड़ी पीचे लगवाता है लेकिन इसकी पूण सफलता तभी मिल सकती है जब हर ब्यक्ति इन पीधों की देखभाल अच्छी तरह से करे, ताकि उनके विके तथा भावी पीड़ी के लिए भविष्य में एक सुनहरा पर्यावरण तयार हो सके।

हर ध्यनित को नृक्षारोपण करके पर्यावरण उस तरह ना बनाना है जैसा नि हमें बुजुर्गों से विरासत में मिला । मनुष्य बिना सोचे-समक्रे अपनी जरूरतें पूरी करन के लिये वृक्ष काटत जा रहे हैं, जिससे जयल जजहते जा रहे है और हरा भरा जगल बजर भूमि म बदलता जा रहा है। इसी कारण से आज मानव समाज को बाढ और सूख का सामना करना पढ़ रहा है। इसत प्रकृतिक विषयाओं से बचन के लिए ब्रह्मारोपण करना यहुत जरूरी है। इसत प्रकृति का सतुलन बना रहेगा। विख्ने 30 सालों से भारत की आबादी तेज से बढ़ी है और इसके साथ ही कृषि और कारतानों के क्षेत्र में मी बहुत बढ़ोतरी हुई है। कृषि के काम में लिये जाने वाले रामावीक स्वार्थों और कारतानों के बारण प्रदूषण बढ़ तथा ह। इजी कारणा से पिछले 15 सालों से प्रदूषण की समस्या बहुत तेजों से बढ़ी है और यह एक विज्ञा का विषय है। इसके कारण हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विक्ष प्रकृत विज्ञा का विषय है। इसके कारण हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा

प्रदूषण भी समस्या को हत करने के लिय हर व्यक्ति को आधुनिक तरी में स (चित्र 10) जल्दी बढ़ने वाले इस लगाने वाहिये। घो वों को सुस्यावना के समय जनको नियमित वानी देने में होने वाली परेशांनी से और पानी की मात्रा में बस्तक करने के लिये, के द्वीय मरू अनुस्थान सस्यान, जोपपुर के बीकानेंद ग्रान्नीक संस्थान (पुत्ता आदि 1987) हारा एक विकत्ति की गई तक्तीक का उपयोग किया का सक्वा है। इस तकतीक में एक दोहरी दीवार वाले गमले का उपयोग करते हैं (चित्र 10)।



आई सी गुप्ता, गी एम धिह, एन ही यादव तथा वी ही गर्मा, (1987)
 पोधों की सुप्याणित करने की नई विधि परिवधित गमला। व्यविष्कार, बगस्त, 293-294

इस गमले की बाहरी दीवार के मुहु का ब्यास 25 से भी तथा भीतरी गमले का ब्यास 15 से भी होता है। गमले की जवाई 30 से भी तथा आधार पर बाहरी और अदर के गमले का ब्यास कमय 18 तथा 12 से भी रहता है। भूमि में पानी का रिसाव रोक में के लिये गमले की बाहरी दीवार को लाता से या सीमें उसे पीत दी जाती है। दोनों गमला के बीच के स्थान में जानी भरा जाता है सथा अत्य लोग से में सिरी से मारत पीया उसकी मिट्टी सिहत लगाया जाता है। पानी भरे हुए स्थान को ऊपर से पीलीधीन से उक देते हैं जिससे कि वाप्मन हारा पानी की हानि नहीं हो। अदर बाले गमले का तल पूरा खुला रहता है ताकि दृक्ति के समय पीये की वहें सुगमतापूनव नीचे की भूमि की तरफ बढ़ सवें। गमले के अदर भरी गई मिट्टी में उत्पन्न चूपक बल से पानी अदर की और रिसता है और गमले की मिट्टी को लगातार नम बनाए रखता है जिससे पीयों की दृक्ति कम पानी में भी अच्छी होती रहती है। इस तकनीक से जल के परिवहन, मात्रा और लगने वाली मजदूरी में बचत होती है। अतर पानी में योडा सा यूरिया घोल दिया जाये तो पीयों को पानी के साथ-साथ साथ भी मिलती रहेगी। इस विध हारा तयार किये में गमले में पे के लाकर जमीन में रखकर रेत के टीली को आसानी से हरा भरा किया जा सकता है।

यन कम होते रहते और आवादी के बढ़ने से वातावरण में कावन डाइ-आवसाइड की मात्रा सामा य से अधिक यहती जा रही है जिसके कारण मनुष्यों और दूसरे प्राणी मात्र को आने वाले समय में एक गम्भीर समस्या का सामना करना पढ़ सकता है। आज के समय में शहरों और कारलानों के पास वाले क्षेत्र के वायुमण्डल में कावन डाइआवसाइड की मात्रा 330 अब प्रति मितियन है जो कि कारसानों के सपने से पहले से 14 प्रतिवात ज्यादा हुई है। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि बनों के इलाके घटने व आवादी और कारलानों के बढ़ने से बातावरण में आवसीकरण की किया में कमी होती जा रही है और इसलिए कावन डाइआवसाइड की मात्रा बढ़ रही है। यह समस्या मानव जीवन के लिये एक गम्भीर चुनीती है। इसलिय बत्त कराये जान अवादी बाले आग के बास नये उपवान, बाग व बगीचे कराये कार्ये जिससे शहरों के लिये शुद्ध हवा मिल सके, क्योंकि ये पेड फेंकडों के रूप में काय करते रहते हैं। ये वायुमण्डल से कावन डाइआवसाइड लेकर पबले में धुद्ध हवा देते हैं।

कारलानो वाले क्षेत्रो मे और जहा पुजा तथा जहरीली गैसें छोडी जार्वे वहा भी दूस हवा मे फैलने वाले इस जहर को बरावर सेत रहते हैं और वदले मे वायु-मण्डल मे शुद्ध हवा छोडते रहते हैं। कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसी मे से सस्कर डाइआवसाइज, नाइट्रिक आवसाइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्पाईड, हाई-ट्रोजन क्लोराइड और क्लोरोन आदि गैसी की दृशी की पत्तिया हवा से सोसती रहती हैं और वातावरण को दूषित होने से अचाती हैं जिससे वई मनुष्यो व जानवरो की जान बचती है।

आज के समय में वृदा नहीं लगाने से अगले 50 सालो बाद शहरों में यह हातत हो सकती है कि मनुष्यों को जिन्दा रहने के लिये आक्सीजन मास्य स्वावर प्रमन पढ़ेया। यदि वृद्ध लगावर प्रदूषण को रोता नहीं गया तो मनुष्यों और पनुषों म सक्रामक रोग, मानधित हातत का विगडना और कई तरह की कैंबर जसी अयकर बीमारिया फैल सकती हैं। इसलिये इन सभी बीमारिया फैल सकती हैं। इसलिये इन सभी बीमारिया फैल सकती हैं। इसलिये इन सभी बीमारियों से बचने के लिये वक्षारोपण जकरी है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राव इस सबय मे बताते हैं कि कई सदस् के वस हवा से हानिकारक मसो का बिपपान कर सकते हैं। कुछ वस रेतीली भूमि पर भी लगाये जा सकते हैं। इनमें मुख्यत पीपल, वरगद, कचनार, अर्जुन, अशोक, नीम और मुसनार आदि हैं।

प्रकृति मे वनस्पित और जीव ज तुओं के समूह एक-दूसरे पर निमर रहते हैं। इनसे पर्यावरण म अच्छा वातावरण, पर्याप्त जनस्रोत और भूमिगत व्यवस्था भी अच्छी रहती है। इसारोपण से और भी कई फाउंदे हैं विशेषत हवा में मगी बनी रहती हैं। लिससे गर्मी से वाकी रहती हैं। इसो से जो पत्तिया गिरती हैं वे सूखने और सक्ते पर देशे व खेतों के लिये अच्छी साद का काम करती हैं व इससे उपज में बढ़ेतरी भी होती है। इगों के कारण भूमि का क्टाव रकता है तथा मूमि के नीचे पानी का अच्छा जमाव होता है। इसो के कारण भूमि का क्टाव रकता है तथा मूमि के नीचे पानी का अच्छा जमाव होता है। इसो के कारण जीव व ज तुओं को भी सरक्षण मिनता है।

जहा वन होते हैं वहा वर्षा का पानी एकदम जमीन म सोख लिया जांगा है और वह पानी जत्दी ही घरती के निचले वानी के सोतो मे पहुच जाता है। इस प्रकार जहा बनो में इस अधिक होते हैं उस घरती के नीचे पानी बहुत मात्रा में इकट्ठा हुआ मिलता है और इससे बहुत बडा आधिक फायदा होता है।

वृक्ष मरुभूमि का नियत्रण करते हैं और भूमि मे बढने वाले झार तत्वों से होते वाले नुकसान से बचाते हैं।

मुत्तों के कारण पशुओं को अच्छा वातावरण मिलता है और मुछ तरह के वलों की पत्तिया उनके चारे के काम मंभी आती हैं जिससे उनकी हुम देने की समता में बढ़ोतरी होती है। प्रदूषण की रोक्याम और अच्छे व सतुतित पर्यावरण के लिये हमारे पूरे भूभाग के 33 प्रतिवत भाग पर चन होने उक्टरी हैं। भारत म 12ई प्रतिवात क्षेत्र में ही वन पाये जाते हैं और जहां जहां 10 प्रतिवात कमाग उजाड हो गया है वहां वर्षादी ही हुई है। राजस्थान म वन क्षेत्र भटन को दर प्रति 10 सालों में एक प्रतिवात रही है। राजस्थान में वन क्षेत्र भूत 4 प्रतिवात भूमि पर ही है, जिससे यह बात सामने आती है कि राजस्थान में वनों की बहुत कमी है। भू उपग्रह से राजस्यान और हरियाणा के जगतो की तस्वीर ली गयी तो पता लगा कि दोनो प्रदेशों मे जहा जहा विश्नोई समुदाय के लोग बसे हुए हैं वहा ही हरियाली दिलाई दो। इससे यह साफ जाहिर होता है कि चूको की जी जान से सेवा की जाये तो रेगिस्तान को भी हरा प्ररा किया जा सकता है। इसलिये परिवार के हर सदस्य को एक वृक्ष जरूर लगाकर उसकी रखवाली की जिम्मेदारी लेगी चाहिते। इन वृथों के प्रति दोस्ती की भावना जगाना भी जरूरी है। इससे फायदा ही फायदा है और लास कर प्रदूरण की रोकवाम आसानी से होती है।

भारत नी प्राचीन संस्कृति में भी यह स्पष्ट झलकता है कि आश्रम व्यवस्था के ब्रह्मचय काल में ओर बानप्रस्थ अवस्था में भी मनुष्य पेड संगाकर उनकी देल-भाल निया करते थे।

ष्ट्रिय क्षेत्र की बढ़ती माग को पूरी करने के लिये वन क्षेत्रों को घटाना नहीं चाहिये और साथ में यह भी स्थाल रखना चाहिये कि वसुओं की सस्था में बढ़ोतरी ही रही है और इनसे बनों में बक्षों को होने वाले नुकसान की रोकयाम जरूर करनी चाहिये।

आज के यूग में मनुष्यो और पशुओ का जीवन बहुत विषला होता जा रहा है क्यों कि इनके लियें आज न तो खाने के लिये बाद अ न है न पीने के लिये बाद पानी और न ही सास लेने के लिये प्राणदायी साफ सुवरी हवा ही है। आज के युग मे जितनी वैज्ञानि र प्रगति हुई है उसके साथ साथ एक ओर मनुष्य अन, जल और हवा को अपने भौतिक कारणों से दूषित करता जा रहा है। आज सभी लोग इस बढते हुए प्रदूषण से बचने के तरीके लगातार जोज रहे है, पर उनको यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि प्रकृति ने हमें हरे भरे वक्ष और वन विरासत म दिये हैं। इन वृक्षो द्वारा बहुत ही आसानी से मनुष्य गैसीय पानी और आवाज जैसा प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली हानिय। से बच सकता है। यह सच है कि वृक्ष ही ऐसी चीज है जो कि दूषित वातावरण को बदलकर हमे प्राण वायु देती हैं जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। ऐसा माना गया है कि औसतन 50 टन भार वाला एक हरा भरा वृक्ष एक साल में करीबन एक टन आवसीजन छोडता है। वक्ष दृषित पानी की भी साफ करते हैं और साथ ही शोर से होने वाले प्रदूषण को भी कम करते हैं। इस तरह से वृक्ष प्रदूषण रोक्ने में हमारी बहुत मदद करते हैं। हर व्यक्ति को अपने आगन में, खेत में, जमीन पर, रेल मार्गों के साथ साथ सड़नों के किनारे और वारखानों वाली वस्ती में वक्ष जरूर लगाने चाहिये ताकि उनका जीवन इस प्रदूपित वातावरण में भी सुरक्षित रह मके।

प्रदूषण रोक्ने के लिये पर्यावरण र स्वण आज के युग की सबसे वडी समस्या है। विचास के नाम पर आज हम भावी पीढी के लिये जहरीली बायु, दूषित जल वजर भूमि, नगे पहाड, कोलाहल पूज वातावरण और मीसम के पातक परिवतन जसी समस्याए छोड रहे हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिये 5 जून, 1972 को प्रथम अतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ और तब से 5 जून हर यप विश्व पर्यावरण विश्व के रूप मे मनाया जाने लगा है। पर्यावरण सरकाण के लिये भारतवय मे 1976 मे 42 में सिवधान सवीधन के जिरेरे हमारे सिवधान में एक नया 'नीति निर्वेश के सिद्धान अजुष्टेद 48 ए) ओडा गया किसके अनुसार 'हर एव नागरिक वा यह कत्तव्य होगा कि यह वनो, भीतो, निर्वेश एव या जीवो सिह्त प्राह्मतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बेहतर बनाये तथा सभी जीव धारियों के प्रति करणा भाव अपनाये। उपरोक्त समस्याओं की ओर अगर पूण मनायाग से रिट्यात किया जाये तो यह साफ जाहिर होता है कि यदि वद्धारोपण के महत्व को स्वीक्त रही हों वह सि वहारोपण के महत्व को स्वीक्त रही पी वा को पिकसित किया जाये तो इससे जहरीशी वामु द्विपत जल, बजर भूमि, नगे पहाट, कोलाहत पूण वातावरण और मौसम जीय ता सस्याओं का समाधान करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसिल्ये पेड-पौधी ने साना और उनकी रक्षा की मामवा रक्षा हवा ह्वा स्वीर खासकर विद्यार्थियों के लिये बहुत जरूरी है। इससे आहे वाली पीडी की प्रदूषित वातावरण से मुक्ति सिल्य वहुत जरूरी है। इससे आहे वाली पीडी की प्रदूषित वातावरण से मुक्ति मिल सकेगी।

द्वितीय भाग

पानी और हवा का विश्लेषण (प्रायोगिक)



# पानी-स्रोतो से प्रयोगशाला तक

#### परिचय

मनुष्यो और पशुओं के लिये शुद्ध व आरोग्यप्रद पानी प्रबुर माना में उपलब्ध होना अति आवश्यक है। यह उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिये नरूरी है। यह उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिये नरूरी है। यह उानो वह है जो रमहीन, मधहीन व उचित स्वाद वाला हो और उसमें किसी भी प्रकार की परतापन जसी अधुद्धिया न हो। आरोग्यप्रद पानी वह है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणुन हो तथा उसमें विचास्त रमायन हो तो वह स्वीकार योग्य मात्रा में हो। इससे साव ही उसमें ऐसे पदाय न हो जो कि भोशा, जस्ता, लाहा एव इसरे विचास पदार्थों को पानी के सग्रह एव वितरण के दौरान पाल लें।

- ....(अ.) धर्मकापानी
  - (व) घरातल का पानी
    - (1) नालो, नदियो और ऊपरी भूमि का पानी
  - (स) भूमिगत पानी
    - (1) छिछले कुए (Shallow Well) का पानी
    - (2) गहर कुए का पानी
    - (3) पाताल तोड कुए (Artesian Well) का पानी ऐसा कुआ जिसमे दाब द्वारा भूमि का पानी लगातार सतह पर पहुच जाता है।
    - (4) झरना।
  - (अ) वर्षाकापानी,

वर्षा नापानी जब घरती पर आता है तो वायुमण्डल से आवसीजन, नाइट्रोजन, कावन डाइआनसाइड, अभोनिया का घुआ, वास्पित अम्ल, घूल मैं क्या तथा सूद्रम जीवों को भी अपने साथ ले आता है। वायन डाइजायसाइड की उपस्थिति के कारण पानी अम्लीय हो जाता है।

(व) धरातल का पानी

वर्षो का पानी पब धरती पर पहुचता है तो वहा मौजूद बातस्पतिक पदार्थी

को अपने साथ बहा ले जाता है जो कि कुछ समय म पानी मे गलकर सूमिय अस्त (Humic acid) का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही वह पानी मनुष्यो एव पतुआं के मल को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है जिसमे रोग उत्पन्त करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इस तरह ना पानी जो शहर, गाव एव औद्योगिय विस्तायों से आता है अपने साथ अस्वीशृत रानिज तथा विपाक्त पदाथ वहा ले आता है। अत वर्षा ना पानी हानिकारक होता जाता है। ऐसे पानी मे सैवाल (Algae), भूमि के जीवाणु पपूरी एव प्राणी जपत् के मुख्य जीव जैसे मालहन, स्थान एव प्रोटोजोआ भी हो सक्ते हैं।

## (स) मूमिगत पानी

छिछले कुए वा भूमिगत वानी सदेहास्पद होता है क्योंकि उसमें अकावनिक व कावनिक अमुद्धिया व अनेन तरह के हानिकारन सूक्ष्मजीवी भी पाये जाते हैं। गहरे कुओं का पानी भारी होता है क्योंकि उसम किस्तयम भैम्निशियम के बाई कावोंनेटस, सल्केटस,पलोराइड व कल्सियम, मैम्निशियम और सोडियम के नाइट्रेटस पाये जाते हैं।

पानी ने निनरण के नई स्रोत होत हैं और हर प्रकार के स्रोत मे नई तरह की ज्युद्धिया पाई जा सनती हैं। इसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि पानी की ग्रुद्धि व आरोम्यता के लिये पूजत्या परीक्षण निया जावे जिससे मनुष्यो और जानवरों ना स्वास्थ्य मुरक्षित रखा जा सके तथा जानवरों से होने बाले उत्पादन में भी दृद्धि हा सके। ग्रुद्ध प्रवासेम्पप्रद पानी जो कि देयरी, नुक्कुटणाला और वण साला इत्यादि म गुद्ध दूध अच्छे और मास के उत्पादन के लिये वितरित निया जाता है से जन स्वास्थ्य की भी रक्षा होता है।

# वानी का नमूना एव उसका परीक्षण

पानी के नमूनों को एक प्रित करके उनका परीक्षण निम्न उद्देश्यों ६ लिये किया जाता है --

उद्देश्य

- (1) नुद्धतानी स्थिति नो वाये रखना।
- (2) पानी का उपलब्ध स्नात मनुष्यो व नानवरो के बाम आ सके, इसका पता लगाना।
- (3) तुतनात्मक परीक्षणा के द्वारा पानी के सबसे उत्तम स्रोत का वयन करना।
- (4) पानी की योग्यता का घरेलू उपयोग के लिये, चमडे व कन की घुनाई के लिये और बचडलानों के लियं पता रागाना।

- (5) नदी के पानी में होने वाले प्रदूषण का पता लगाकर उसके उद्गमस्थल की खोज करना।
- (6) नदी व दुओं के पानी के गुणों में वर्षा, बाढ व अकाल के समय होने बाले परिवतन का पता लगाना ।
- (7) पानी ना पालुओ पर होने बाले प्रभाव ना पता लगाना। (जदाहरण – धालुँ भी टिन्याव नल जी नि पानी के बितरण में नाम आते हैं।)
- (8) पानी को सुद्ध करने एव उसे मृदु बनाने वाले रसायनो की क्षमता का पता लगाना ।
- (9) गहरे कुओ मे विभिन्न गहराइयो पर पानी के गुणो म होते रहने वाले परिवतना कृ। जाचना ।
- (10) हैजा, दस्त, डिक्पोरिया, ए'ब्र बस, लगड़ी, खुरपका मुरायका और रिण्डरपस्ट इत्यादि वानी स फ्लर्न वाली बीमारियो का महामारी के समय जीवाणुओ वाले पानी के स्रोतो का पता लगाना ।
- (11) गठिया व वृक्क तथा अ य दीमारियो से पीडित मनुष्यो और जानवरो वे लिये उपलब्ध पानी की योग्यता का पता लगाना।
- (12) किसी भी स्थान पर पाये जाने वाल पानी को उपयोग में लेते से पहले उसका गुद्ध करने के लिये अच्छा य सस्ता तरीका निकालना।
- (13) नलो से या भूमि के नीचे विछे गट्टर से निरले गदे पानी के रिसाव का

# पानी के नमूने इक्ट्ठें करना

पता लगाना ।

पानी वा नमूना लेत समय बहुत सावधानिया रखती चाहिये तानि बह कि ही बाहरी बारणी से सहूयित नहीं हों। इसके साथ पूण जानवारी देनी चाहिये ताकि उसना सही परीक्षण हो सके। पानी वा नमूना लेते समय निम्न सावधानिया रसनी चाहिये —

- (अ) पानी के नमूने वा प्रयोगशाला मे किस तरह वा विश्लेषण करता है
   जस-भौतिक, रासायनिक, जिवक व सूक्ष्मदर्शी परीक्षण।
- (व) पाती के नमूने को अलग अलग समय मे तथा अनेक बार इक्ट्रा किया जाना चाहिये जिससे प्रयोगशाला मे उसका विश्लेषण करके सही परिणाम प्राप्त किया जा सके।
- (स) पानी के नमूने को इक्ट्रा करत समय उसक बहाब की गति में हीने वाले परिवतन को ध्यान म रखना चाहिय।

(द) विश्लेपण से निकले परिणामों को पूणरूप से उपयोग मे लाना चाहिये।

#### बोतल का सकलन

पानी के नमूने बोरो सिलिकेट कौ न, कठोर रवर अववा पोलीधीन की बोतलों में इक्ट ठे किसे जाने चाहिंगे। जीवाणुओं के परीक्षण के लिये कार्निग के कौच की बनी रमाहिंग व अच्छे डक्कन बृत्ती बोतल (जिसमें हवा व पूल न जा सके) ही माम में लेनी चाहिंगे। जब पानी के नमूने को वाबिनक पदार्थों के विश्लेषण के लिये इक्ट्रा किया जाये तो उसे हरे या गहरे पूरे रग की बोतल में हो लेना चाहिंगे। पानी में बेष वची कसोरीन की जाज के लिये पहरे रग की बोतल में हो लेना चाहिंगे। पानी में बेष वची कसोरीन की जाज के लिये पहरे रग की बोतल ही काम में लेनी चाहिंगे। रिवार्थों हिंगे की जाज के लिये पोलीधीन की बोतल काम मं सी जानी चाहिंगे।

### बोतल तैयार करना

बोतल एव उसने डननन को अच्छे साबुत के पाउडर एव साफ पानी से घोना चाहिये। फिर बोतल को गपक के अम्ल से तथा बाद म शुद्ध पानी से बार बार धोना चाहिये। घुली हुई बोतल को अच्छो तरह मुसाकर उस पर डक्नन को लगाकर रस देना चाहिये। पोलीघीन की बोतल को शुद्ध पानी से या उबलते हुए गुद्ध पानी मे रखा रस साफ करना चाहिये। बाग को बोतल को जीवाणु रहित करने के लिये उसे ओटोक्तेव (Autoclave) मे 15 पौण्ड के दबाव पर बीत मिनट तक या 160° सी पर गम हवा के आवत (Hot ant oven) मे नब्दे मिनट तक रखना चाहिये।

# नमूने एकत्रित करने की सामा व विधियां

पानी के नमूने के लिये 5 छीटर भराव क्षमता वाली इवक्नदार काव की बोतल को काम मे लेगा चाहिये। पानी नो नीप या निलका की सहायदा से एकप्रित न करके सीधा जीवाणु रहित बोतल में ही एकप्रित करना चाहिये। जो बोतल नमूने के पानी के लिये नाम में ली जा रही है, जसे उसी पानी से एक बात साक करना चाहिये। यह सावधानी बरतनी चाहिये हिं हाथ से लगकर पानी बोतल में म चला जाय। बोतल को पैदे से पकड़ना चाहिये और उसम है ही पानी भरान चाहिये स्थीर जात को पैदे से पकड़ना चाहिये और उसम है ही पानी भरान चाहिये स्थीर जात को पैदे से पकड़ना चाहिये और उसम है ही पानी भरान चाहिये स्थीर का निलक्ष के स्थारण उत्तर उठकर बोतल को तोड़ सकता है।

### नम्ने के प्रकार

- (अ) ग्रेब नमूना (Grab Sample) पानी ना वह नमूना जो पोखर या झील के किसी भी स्पान से एनाएक लिया गया हा।
- (ब) बम्पोजिट नमूना (Composit sample) पानी वा वह नमूना जो विभिन्न जगहों से अलग अलग गहराई (लम्बबत् व समाना तर) से लेकर एक साथ मिला दिया गया हो।

- (स) इटी ग्रेटेड नमूना (Integrated Sample) पानी वा बह नमूना जिसे किसी निश्चित समय के अंतर पर दिया योता से इक्टठा किया जाता है। किर ऐसे नमूनो को एक साथ मिलावर उसवा एक भाग लेकर परीक्षण किया जाता है। ऐसा करन से बहते हुए पानी में उत्पान होने वाली विभि नताओं का पता लगाया जा सकता है।
- (द) प्रतिनिधि रूप ना नमूना (Representative Sample) पानी का नमूना जो भिन भिन समय पर बारवर लिया जाता है। बार बार पानी के नमूने का लेना उसके उपयोग मे लेने के उद्श्य व तहेशीय जनसस्या पर निमर करता है।

पानी के नमूनो को विभिन्न स्रोती से एकत्रित करने के तरीके

धरातल के स्रोत


तालाव एव झीलें पानी वे नमूनी वो निमारे से वाफी दूर जहा पानी की ज्यादा गहराई हो बहा स इकट्ठा करना चाहिये। नमूने के पानी को ठीक ढग से एकिनित करने के लिसे पानी म उठे हुए धून के कथी वो ठीक से नीचे बठने देना चाहिये। पानी वा नमूना सेने वाली बोतल का उसके पदे से पकड़ना चाहिये। वश्चन समी वोतल को पानी एक से दो फीट की महराई तक उस्टी अवस्था में ले जाना चाहिये। बोतल का मुँह ऊपर उठाते हुए उमे तिरही अवस्था में करके उसका पानी बाहिये। वोतल का मुँह ऊपर उठाते हुए उमे तिरही अवस्था में करके उसका पानी अवस्था में करके तथा पानी अवस्था में करके तथा पानी अवस्था के साथ पानी अवस्था में करके तथा पानी अवस्था चाहिये। बोतल को उसके तीन चौथाई माग तक भरकर उस पर विकान समेत वाहिये। बाहर किना चाहिये। बीति से गानी के नमूने इकट्ठे करने चाहिये।

निर्मी एव भरने निर्दाय नाले से नमूने के रूप भे पानी उस जगह स इक्ट्डा करना चाहिने जहा पानी सही घारा के रूप भे वह रहा हो। किनारे से पानी का नमूना कभी भी नहीं लेना चाहिने। महाधार ही पानी के नमूने को लेने की सही जगह होती है। कम्पोजिट व इटीग्रेटेड पानी के नमूने भी इसी तरह से लेने चाहिने।

कुए


धिष्ठले कुए नमूने भी बोनल मो सोहे अथवा किसी धातु के ढांचे (Stand) पर पेची की सहामता से कस देना चाहिये (चिन 11)। बोतल के ढक्कन और धातु के ढांचे मो दो अलग अलग रहिस्यों से बाय देना चाहिये। धातु के ढांचे को व बोतल मो हुए भी गहराई में उलारते समय इस बात मा पूरा स्थाल रखना चाहिये कि बोतल कुए की दोवार से न टकराने पाये। अब बोतल मरीब आठ भीट तक पायी में अरद तक चती रासी हों पाये हों से स्वार चाति से साल स्वार चाहिये।

इस प्रकार डनकन बातल से अलग हो जायेगा और हवा के बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे व पानी बोतल के अव्दर भरने लगेगा। जब पानी की बोतल से हवा के बुलबुले निकलने बवाद हो जाये तब इस बात का सकेत होता है कि बोतल पानी से पूरी भर गई है। बोतल को कुए से बाहर निकाल कर उसके ऊपर डक्कन लगा देना चाहिये।



चित्र 11 छिछले कुए में पानी का नमूना लेने वाली बोतल । (1) पातु के ढाचे पर बाग्नी रस्सी, (2) रस्सी, (3) बोतल के ढवकन पर बाग्नी रस्सी, (4) शिकजा कौर (5) बोतल।

गहरे कुए काच नी एक बोतल लेते हैं,। उस पर दो छिद्र झाला रजड का ढनकम लगा देते हैं (चित्र 12)। ढन्दम के एक छिद्र में नाच की एन लम्बी नली



चित्र 12 गहरे कुंप से 300' तक गहराई से पानी का नमूना लेने वाली बोतल । (f)रस्सी, (2) पातु का छल्ला, (3) तौत, (4) रबड की नली, (5) रबड के पटटे, (6) रबड का डक्कन, (7) सीसे का आवरण, (8) काप की कम सम्बाई वाली नली, (9) काच की लम्बी नली और (10) पानी का ममूना लेने की बोतल।

तथा दूसरे छिद्र मे एक वम लम्बाई वाली नली लगा देते हैं। दोनो ही कार्य की निलयों को उनके अपरी भाग से एक रबड़ की नली से जोड़ देते हैं। इस प्रकार पूरा उपन रण वायु अवरोधक हो जाता है तथा कुए के पानी में ज्यों ही बोतल पर से रबड़ की नली होता हैं, हमा बोतल में से निकलती जाती हैं और उससे पानी मरता जाता हैं। यह हम तथा उसके पत्रह की नली को तौत (Catgut) के एक सिरं से बावे हुए रखते हैं तथा उसके दूसरे भाग को भानु के छल्ले से बाव देते हैं। छल्ले का दूसरा सिरा एक मजबूत रस्सी से बाव देते हैं और उसके द्वारा बोतल को चूए के पानी में उतारा जाता है। रबड़ के पटटे को धातु के छल्ले के ज दर से निकासते हैं और उसके दोनों भाग बोतल की चूर

गदन पर ठीक से बाघ देते हैं। बोतल भी गदन को छोडकर पूरी बोतल पर सीसे (Lead) का आवरण चढा देते हैं। बहु आवरण बोतल भी भार प्रदान करता है तमा हुए की दीवार स टन राकर दूटन से भी बचाता है। इस पूरे उपकरण भी कुए मे इंग्डिटन गहराई तक हुबा देते हैं और रस्ती नो एक तेज बट है डारा जोर से हिलात हैं। इस प्रकार नी बिचा से रबड की नली काच की मली पर से हट जाती है। बोतल में हैं। इस प्रकार नी बिचा से रबड की नली काच हो तथा दूसरी तकी से वायु बाहर निक सती रहती हैं। अपेता में काच रो वायु वी हो जोरी से बीतल की नुए से सी सही है। अपेरी भी नी सतह पर बुलकुले आने ब द हो जारें, बोतल की नुए से बाहर सिकार र दसकी है। अपेरी नी सतह पर बुलकुले आने ब द हो जारें, बोतल की नुए से बाहर सिकार से सही कि स्वास देते हैं।

जिन कुओ पर पम्प लगे हो, ऐसे कुए के पानी का नमूना लेते समय पम्प चनानर नल में ठहरा हुआ पानी कुछ देर तम निक्सन देना चाहिये, ताकि पानी का सही नमूना लिया जा सने। पानी का नमूना लेने से पहले नल का मुद्द अच्छी तरह से साफ बर लेना चाहिय।

ਜਲ

पानि वा नमूना लेते समय नल वा मुह अच्छी तरह से साफ होना आवश्यक है। रात या दिन भर नल में ठहरे हुए पानी का नल के धातु पर होने बाले प्रभाव के परीक्षण ने लिये जय पानी का नमूना इकटठा करना हो, तब पानी को नल खोलने ही इनटठा वर केना चाहिय। जय पानी के नमूने की सूक्ष्मजीयी परी क्षण के लिये जिया लाता है तब मस्त्री चहुन नल के मुह को क्ली लेम्प से गम कर बाहिये, जिससे उस पर लगे जीवाणु मर जाये। पानी का नमूना लेते समय ब्ला लेग्प को नस के मुह के पास रक्षा जाता चाहिये जिससे कि बायु के जीवाणु बीतल मन आने पाने के सुह के पास रक्षा जाता चाहिये जिससे कि बायु के जीवाणु बीतल मन आने पाते हैं। सूक्ष्मजीबी परीक्षण के लिये नल से कुछ समय तक पानी निवालन के बाद 200 एम एन पानी नमूने के रूप म एकत्रित करना चाहिये। पानी का नमूना लेने के बाद शेतत को शीघ हो प्रमोगशावा में ठडी (6 से 8° सी) अवस्था म पहुंचा देना चाहिये तालि उसका परीक्षण छुट घटे के भीतर हो जाये। किसी भी अवस्था में पानी की बीतल का बारह घटे क भीतर प्रयोगशाला में पहुंचा देनी चाहिये जिससे पानी का विश्वेषण सही परिणाम दे सके।

प्रयागशाला मे परीमण होते तक पानी के नमूना वा गुरिं तर ते वे तरीवे और उनके अधिकतम भण्डरका की अवधि —

लार उनक आध्यतम भण्डारण का अवाध ~			
विश्लेषण	सुरक्षित	अधिनतम भण्डारण ना समय	
1	,	3	
स्वाद आविलता (टर्रावडिती)	तुर त विश्नेपण उसी दिन विश्लेपण करें या अधेरे म रखें।	चा दिन	

*		
चालकता	तुर त विश्लेपण	_
नाइट्रेट	तुरत विश्लेषण यापी एच 2 तक	दो दिन
	$ m H_2SO_4$ मिलावें व ठण्डा रखे	
क्षारता	प्रशीतन	चौदह दिन
पलोओराइड	<del></del>	अटठाईस दिन
<b>आयर</b> न	तुरत विक्लेपण याएक एम एल साद्र	चौदह दिन
	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रति 100 एम एल	
	नभूना	
वलोरीन	तुरत विश्लेपण	-
जीवाणु	छह से आठ डिग्री तापक्रम पर ठण्डा	छह से बारह
	रखना	घटे

3

पानी के नमूने की बातल पर नीचे लिखे अनुसार सूचक पत्र तैयार करके झगाना चाहिए।

(1)	नमूता किस परीक्षण के लिये	भौतिक/रासायनिक/सूक्ष्मजीबी/
	सौवा गया	सूक्ष्मदर्शी ।
(2)	नमूना क्सि वे द्वारा सौंवा	इकटठा करने वाले का नाम व
	गया	पता
(3)	नमून लेने कास्रोत	वर्षा/धरातल/कुआ/नल का पानी
(4)	नमूना लेने की जगह—	पता

(5) नमूना क्सिके सामने लिया गया व्यक्ति का नाम, पता व हस्ताक्षर

(6) नमूना लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर--

## प्रयोगशाला मे नमूना नेजने की विधि

पानी में नमूने नी योतल मो सावधानीमूबक ब द मरने जल्दी से जल्दी प्रयोगसाला में भेन देगा चाहिये। जब पानी क नमूने नी सूटमजीवी परीक्षण में लिये भेना जाता है वो उसे छह से आठ दिवी सल्सियस सामक्रम पर दला जाता है जिससे नि जीवाणुओं नी सहया में परिवहन ने समय होंदि या नमी न हो। इसने लिये बोतल नो बफ ने साथ पमस पलाहन में रखा जाता है। उपानी के नमूनों के तिए, जिनम दोप बची क्लोदीन ना या ग दे नान्ने के पानी में होप बची क्लोदीन ना परीक्षण नरना हो तो, बिचेप सावपानी रसनी पाहिये। इसने लिए सोडियम पायोसल्केट संसाफ नी गयी बोतल में नमूना इनटठा करना चाहिये।

1

# पानी के नमूनो का भौतिक परीक्षण

### परिचय

भौतिन परोक्षण के द्वारा पानी वे गुणी का तुरत उमी जगह पर पता कर सकत हैं। सबसे पहले पानी के गय नी पहचान करनी जरूरी होती हैं। इस परीक्षण से पानी के रासायनिय व जिवन गुणी का प्राथमिय आगास हो जाता है, पर तु इससे किसी अनियम निरूप पर नहीं पहचान चाहिए। इसके तिये दूसरे प्रयोग भी करने चाहिए। रानीन पानी कावनिक पदाब तथा जीवाणु ग का होना दरसाता है। अत ऐसी परिस्थितियो म पानी गा जिवकी परोक्षण करना चाहिये। अकावनिक यदावों नो उपस्थित के नारण पानी गदा दिखाई देता है और ऐसे पानी का रासाय सिन परीक्षण करना जरूरो होता है। दुग प्रयुक्त पानी का मुख्य व जानवर दोनो ही पत द नहीं करता पत हो कर तथा पत हो कर तथा पत हो हो हो है। भौतिक परोक्षण के तिय पानी के उपलब्ध नमूने में नानक पूणो की जाच करनी चाहिये—

(1) रम (2) नम् (3) स्वाद (4) कावनिक पदाम (5) तापक्रम (6) मान (पो एच ) (7) गदलापन ।

# (1) रग (Colour)

प्रदूषण के कारण जल रमीन हो सकता है। पानी ने रम के परीक्षण के लिये नपना खार (1 essler cylinder) को उपयाग में लाते हैं। यह प्रयोग फली हुईं (Diffused) सूम की रोज़नी से अथवा सफ़्तेद हुनिम रोज़नी में करना चाहिये। रम का एक फुट की गहराई से पता तमाना चाहिये और पानी के नमूने की खुद आसुत जल से सुलना करनी चाहिये। मानी म गदगी की एक समान फैलाने के लिये कम से कम उसे पच्चीस बार हिलाना चाहिये। सी सी सी पानी की तेवर आसुत पानी से उसका सुलनात्मक अध्यया करते हैं। पानी का परीक्षण करने समय उसका अपर से लम्बत्वत देखा। चाहिये।

बामुत पानो का रग एक फुट को गहराई पर पीले नीले स मुनाबी रग का दिखाई देता है। पानी का हरा रत उसमे एक कोसीय ब्रवाल (Algae) का होना दरसाता है। हरा पीला रग पानी मे ब्राकृतिक वनस्पति के कारण होता है, जबकि पानी मे \* \* \* \* \*

### .

### 76 P

मुह में लिया जाता है तथा दूसरी बार जब मुह के द्वारा बाहर निकाला जाता है। समुद व गहरे कुओ वा पानी नमकीन होता है, लाहा व मैग्नीदिया पानी को कडवा बनाते हैं। स्याही जैसा कडवा स्वाद आयनिव (Ionic) पानी वा, और बेस्वाद या फीवा स्वाद मुदु पानी वा होता है। अच्छा व बहुत विकर (Highly palatable) स्वाद वाला पानी पूण रूप से पीने के योग्य होता है जो भारीर को आवश्यक स्वित्त उपलब्ध व स्वाने वे साथ साथ सनुध्टि भी प्रदान करता है, जबकि बगर सवाद (Unpalatable) वाला पानी यानिजो वी अनुपश्यित के कारण पीने के निये अस्वीकाय होता है। पीटयुक्त या प्रदूषित पानी निक्वित रूप से पीने के सिये अनुपरीगी माना गया है।

# (4) काबनिक पदार्थ (Organic matter) :

# (5) ्तापक्रम (Temperature)

जब पानी वा नमूना एव त्रित विद्या जाता है तब उसी समय यमाँभीटर से पानी का तापक्रम भी दब बरना चाहिये। इसकी असव अस्तर्ग गहराई पर लेना चाहिये। सही तापक्रम केने के सिसे नमूने को बोतल का अब्दे यसस प्रसास्त्र मारिये। सही तापक्रम सेने के सिसे नमूने को बाहर निकासती हैं, उसका तापक्रम से सेना चाहिये। उसोही पानी के नमूने को बाहर निकासती हैं। उसका तापक्रम से सेना चाहिये। इससे उसकी गहराई व लोतो के प्रकार का पता चलता है। गहरे पानी के सीतों का तापक्रम छिछले पानी के सीतों का तापक्रम छिछले पानी के सीतों हो पानी में गदसापन, काविनक पदापक्रम (2-37° सी) का ज्यादा समय तक बना रहना घातक प्रदाप एव वातक होता है।

### (6) मान (Reaction)

लाल व नीले लिटमस पेपर की सहायता से पानी के पी एव का पता लग जाता है। सही निर्धारण के लिये केलोरीमीटर विधि या पी एक मीटर काम म लिया जाता है। दी परस्कालियों म पानी के नमून को लेकर एक में लाल व दूसरी म नीला लिट्मस पेपर झालते हैं, अगर लाल लिट्मस पेपर मीला हो जाय तो अस्तिकिया सारीय होती है और जब नीला लिट्मस पेपर नाला हो जाय तो अस्तिय प्रतिक्रिया सारीय होती है और जब नीला लिट्मस पेपर लाल हो जाय तो अस्तिय प्रतिक्रिया सरसाता है। पानी का पी एव 70 से 85 तक होना चाहिये। पानी के पी एच का पता लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा अस्तिय या ज्यादा सारीय पानी नलों की पालु से क्रिया करके उनकी कुछ मात्रा अपने में घोल लेता है। यह पानी को अजीव तरह का स्वाद देता है और पानी को केटोर बना देता है। यह पानी को स्वास्थ्य एव पद्मुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा कृपि कार्यों के लिए भी आवश्यक है।

# (7) ग्रहापन (Turbidity)

एक 250 सी सी क्षमता के गान पेंदे वाल काच के प्रनास्त्र म 100 सी सी नमूने का पानी लेना चाहिये। एक सफेद नागज प्रतास्क ने पीछे रखनर सामने स देखते हुए उसका निरीक्षण नरना चाहिये। तुनना ने लिये उतना ही आसुत पानी लेकर उपरोक्त विधि द्वारा पानी का निरीक्षण नरना चाहिये। छोटे से छोटे कणो का भी सावधानीपुरक निरीक्षण नरना चाहिये।

पानी मे गदलापन खनिज अथवा नावनिज पदायों की छपस्थिति वे वारण हो सकता है। यह प्रदूषण का सूचक होता है। इस तरह ना प नी पोने के काम मं नहीं लेना चाहिये। नमूने वे पानी को कुछ दर तक रखना चाहिये या उसे से ट्रीपपूर्ण करके पैदे पर आई गदगी को सुक्षदर्वों की सहायता से जाचना चाहिये। खनिज पदायों को उपस्थिति कोई विशेष महत्व नहीं रखती। ऐस पानी को जानकर भी साफ किया जा सकता है जबिन कावनिक पदायों वो उपस्थित गम्भीर प्रकार के प्रदूषण की खातक हाती है। ऐसे कावनिक पदायों को उपस्थित गम्भीर प्रकार के प्रदूषण की खातक हाती है। ऐसे कावनिक पदायां नी जिस वानस्थितक तन्तु और गाम के तप्रक कर में दिलाई देते हैं और उसम पाने जाने वाले जीवाणु छानने की विधि से भी पानी से अलंग नहीं किये जा सकते और ये प्रदूषण के सूचक होते है। पानी का नमूना हल्के रन का, दूधिया रग का, गदला अथवा बहुत ज्यादा गदला भी हो सकता है। उपभोक्ता के लिए पानी म किसी भी बोज की उपस्थिति को आख द्वारा देखना ज्यादा महत्वपूण है। वेकसन केण्डल टरबीडीटी मीटर (Jackson candle turbidity meter) द्वारा पानी म पाने जाने वाले पुरलेपन का पता लगाया जाता है।

# पानी के नमूनो का रासायनिक परीक्षण

औद्योगिन नारखाने देश में धन नी बढ़ोतरी तो नरते हैं नित् ये वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं, जिसके कारण पानी का सदूषण बढता ही जा रहा है जो मनुष्यो, प्रमुत्रों और पौधा ने लिये अत्यत ही घातन है। खिछले मुओ का और नालों का पानी ज्यादातर इनसे सद्पित होता है जबकि गहरे कुओ के पानी मे धरातल के पानी की अपेक्षा रामायनिक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने का अदेशा बना ही रहता है। जिस पानी म रासायनिक तत्व मैनिसमम परमिशिवल लिमिट (MPL) तक हा, वह पानी गर्मी के मौसम मे पीने के लिये हानिकारक ही सनता है जस कि जब बातावरण का तापमान बढ जाता है और पानी का वाप्पीकरण होता है और सूरो घास मे पानी की मात्रा कम होना जिसस गर्मियो मे सामात्य से अधिव पानी पीना। दूध देने वाले वम उम्र के और वमजोर पशुओं को भी पानी में पाये जाने वाले रसायन हानि पहचाते हैं। मध्क्षेत्र मे क्षारीय कुआ का पानी जब जानवर पीते हैं तो उनकी सामाय शारीरिक क्रिया में बाधा उत्प न होती है और यहा तक कि जानवर मर भी सबने हैं। जानवर ऐसी अवस्था मे पानी पीना कम नर देते हैं और फलस्वरूप वे चारा भी नम माते है। पानी मे मैग्नीजइअम् की मात्रा ज्यादा होने पर उनमे अवसर दस्त वी शिकायत रहती है। जिस पानी मे रसायनो की मात्रा मैक्सिमम परिमिश्चिल लिमिट के पास है वहा यदि कुछ बातो का ध्यान रखा जाये तो पशुओं को काफी हद तक नुकसान से बचाया जासकता है, र्जैसे पानी की कुण्डी को समय समय पर साफ करके पानी को बदलते रहना, इससे वाष्पीवरण के बारण पानी मे हानिकारक रसायन की बढी हुई मात्रा का असर नहीं होगा और वर्षा का बा दूसरी जगह से अच्छा पानी लाकर वहा के उपलब्ध पानी मे मिलाबर विलाना ।

पानी के नमूने का रासायनिक परीक्षण एक प्रारम्भिक परीक्षण है और इसकें द्वारा पानी में पाये जाने वाले नुशों को परखने से सहायता मिलतों है। इस परीक्षण द्वारा यह पता लग जाता है कि आगे इस पानी के नमूने वा कीनवा परीक्षण सितार से किया जाना बाहिये। अगर पानी में विषक्ष पराष्ट्र जों तो ऐसे पानी का प्रत्येष उपिष्यत हो तो ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिये। विजेवत्या यह परीक्षण कावनिक प्रदूषण कें वारे से सूचना देता है। यह परीक्षण पानी में पाये जाने वाले धारिक व अधारिक वारे से सूचना देता है। यह परीक्षण पानी में पाये जाने वाले धारिक व अधारिक

दोनो प्रकार की अधुद्वियों की उपस्थिति जानने के लिये किया जा सकता है। मनुष्यों और जानवरों के पीने के पानी में इनकी एम पी एल का विवरण सूची सख्या 1 से 4 तक में दिया गया है। कुछ अधारिक अधुद्विया निम्निलिलत प्रकार की हैं—

# अधारियक अशुद्धियां (गुण सम्ब धी)

## अमोनिया (Ammonia)

एक परखनली मे 10 एम एल नमूने के पानी को लेकर उसमे कुछ बूदें रिलरस रिएजेट की डालते हैं। गहरा पीला या भूरा या काला रंग अथवा अवकीप का दिखाई देना अमीनिया की उपस्थिति बताता है।

अनुमान अमोनिया पानी में स्वतंत रूप से अथवा अमानिया के लवण के रूप में पाया जाता है। यह नाइट्रोजनयुक्त कावनिक पदार्थों के प्रथम आवसीकरण से बनती है। अमोनिया की सूक्ष्म मात्रा की उपस्पित भी पानी को सरेहास्पद बना देती हैं और यह इस बात का सकेत देती हैं कि पानी का हाल ही में पदे पानी अथवा पशुओं या मनुष्यों के मल मूत्र द्वारा सहूपण हुआ है। पानी में अमोनिया पन न पाया जाना खुद पानी का चोतक नहीं है। नाइट्रेट्स पानी जब लोहे वे नानो से युजरता है तो नाइट्रेट, अमोनिया में अबकुत हो जाते हैं ।

मुक्त अमोनिया की मात्रा का ज्यादा पाया जाना और एल्स्यूमिनाइड अमोनिया की कम मात्रा का पाया जाना यह दर ताता है कि पानी मे गदगी अथवा, पणु पदार्थों का विघटन हो रहा है तथा नजजन की उपस्थित बानस्पतिक पदार्थों का होना दरसाता है।

मुक्त अमोनिया का एम पीएल 005 पीपीएम तथा एल्ब्यूमिनाइड अमोनियाका 01 पीपीएम है।

### क्लोराइड (Chlorade)

एन परखनली से 10 एम एल नमूने के पानी को लेकर उत्तम कुछ बूदें हरके सिल्बर नाइट्रेट घोल की डालने पर अगर सिल्बर क्लोराइडस का सफेद अवक्षेप आता है तो इससे क्लोराइड की उपस्थिति का पता चलता है।

अनुमान सभी तरह के पानी में मुख्यत वलोराइड की उपस्थिति सोडियम क्लोराइड के रूप में होती है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम पोटेशियम व कलियम के क्लोराइड सभी मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से क्लोराइड की कम मात्रा का होना विशेष महत्व नहीं रखता, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। जिस पानी में क्लोराइड के साथ कावनिज पदाथ भी अगर ज्यादा मात्रा से हो तो इसका अथ यह लगाया जाता है कि पानी हाल ही में मल या मृत्र द्वारा दूपित हुआ है। गरे व दूपित पानी में नाइट्रेट य क्लोराइड की मात्रा साथ साथ बन्दी है।

# सल्केट (Sulphate)

एक परखनली मे 10 एम एल नमूने के पानी को लेकर उसमे कुछ बूदें हाइड्रोबलीरिक अम्ल की डालते हैं। इसमें दस प्रतिशत बेरियम क्लोराइड की कुछ बूदें भी डालते हैं। अगर सफेद अवसेप प्राप्त होता है जो कि हल्के अम्ल मे अयुलन शील हो तो यह सल्केट को उपस्थित दरसाता है और जब सल्केट कम माना में हो तो उसे गम करने पर सफेद अवसेप आता है।

अनुमान अगर सल्फेटयुक्त पानी नित्य पीने के काम मे लिया जाता है तो उससे मनुष्यों में दस्त व जानवरों में स्काउर (Scour) की बीमारी पदा हो जाती हैं! मैम्मीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण पानी कठोर हो जाता है और ऐसा पानी पीने योग्य हो नहीं अपितु औद्योगिक कारखानों के लिये भी ठीक नहीं रहता है।

# नाइट्राइटस (Natrates)

एक परसनती मे 10 एम एल नमूने के पानी को लेकर उसमें कुछ बूर्वे सस्कानेतिक अम्स (Sulphanalic acid) की डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं तथा फिर उसमें कुछ बूर्वे अल्फानेपबल्मोन घोल (Alphanaphthalamine solution) की डालकर परसनती को हिलाकर कुछ देर के लिये रख देते हैं। अगर उसमें मुसाबी रम आ जाये तो बढ़ नाइट्राइटस की उपस्थित बताता है।

अनुमान मिट्टी व पानी मे नाइट्रेट्स अवकृत होकर नाइट्राइटस बनाते है। यह क्रिया लोहा, शोबा और जस्ता जसी पातुओं के अवकरण से होती है। यह जानवरों के कावनिक परार्थों एवं सडे हुए मल मूत्र जसी गदगी से पानी का दूषित होना दरसाता है। ऐसा पानी रोगयुक्त होता है इसतिए पीने के लिए बहुत हानिकारक होताहै।

# नाइदृेट्स (Nitrates) (जब नाइट्राइट्स अनुपस्यित हो)

नाइट्रेटस के परीक्षण के लिये नाइट्राइट का परीक्षण उपर जिसी विधि को वीहराकर करते हैं तथा उसमे एक चुटकी भर जस्ते का पाउडर डाल्कर उसे पाव मिनट बाद देखते हैं। अगर परस्तनती मे गुलाबी रग बा जाये तो वह नाइट्रेटस की उपस्थिति बताता है।

अनुमान पानो मे पाये जाने बाले नाइट्रेटम प्राय पशुओं के नावनिक पदार्थों से प्राप्त होते है, जसे नालियों मे बहुने वासी गदगी, पशुओं का मल तथा गडे हुए यव सादि । पानो मे अधिक माना मे नाइटेटस व क्लोराइण्स का होना गल मूत्र की गदगी डारा पानी का सदूषण होना कातते हैं। वाहित मल डारा पानों का सदूषण होने पर नाइट्रेट ना अप्रोप्त का स्वाप जिले के साथ उपित होते हैं तथा वह गई भी देखाता है कि पानों मे समाई की किया मी साथ चल रही है। ऐस पानी का प्राप्त में किया का साथ उपित होते हैं। ऐस पानी का साथ चल रही है। ऐस पानी का साथ चल रही है। ऐस पानी का साथ साथ चल रही है। ऐस पानी का सिक्स माइट्रेट की माशा अधिक हो, जोवाणिक परोक्षण करना चाहिये।

# पलोरीन (Fluorine)

एक परस्तनी मे 10 एम एस नमूने के पानी को लेकर उसमे कुछ यूं फेरिन क्लोराइड में घोल की डालते हैं। स्वच्छ, सफेद अवसंप का दिलाई दैन क्नोरीन की उपस्थिति बलाता है। इस क्रिया को घूप की रोशनी में देखना ज्याद टीक रहता है।

अनुमान पतोरीन की अधुद्धि, हाइड्रोजन पतोराइड या सिलिकान पतोराइ के रूप में पानी में प्रवेश नरसी है। अवसर गहुरे कुओं के पानी में इसकी मान ज्यादा पायी जाती है और इस तरह का पानी पीने से अवसर मनुष्यों व जानवर्ष के दारीर में अनेक प्रवार के विकार पैदा हो जाते हैं। सुपरफॉस्फेट, चमकीर्ष इटें, नाच इत्यादि का सामान बनाने वाले कारखानों से बाहर निस्तने वाले पार्न में पलोरीन की मात्रा अरूरत से ज्यादा पाई जाती है।

पीने के वानी में पतीरोग की माना कम होन से दत्त केरीज (Denta canes) की नीमारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी रिचित म पत्नोरीटेसन विधि द्वार पानी म जरूरत के जूसार पत्नीरान मिलाया जाता है। पत्नीरीन एक उच्च क्षमत खाला विचाक तत्त्व है और अधिक पत्नीरीन की माना वाने पानी नो बातातार पीन विकृत द्वार (Mottled teeth), क्ल और अनेक तरह के चम रोग उत्पन्न हो जात है। इसस चनने किरने म कठिनाई कमजोरी सचा दूध वी माना म कभी और खासकर हडिडवो (लम्बी व जवडा की) म बाह्य विकृत वृद्धि आदि प्रमुख सक्षण दिव्याई देते हैं।

साइनाइड, प्रसीन ब्लू रिएक्शन (Cyanide, Prussian blue reaction)

एक परावनली से 10 एम एल नमूने के पानी को लेकर उसम कुछ मात्रा पेरस सरफेट घोल की डालें। मिश्रण को कुछ समय तक गम करके उसमे बोडा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तक तक डालें जब तक कि स्वच्छ घोल प्राप्त न हो जाय। अगर नीला रग प्राप्त होता है तो उससे साइनाइड की उपस्थिति का पता सगता है।

अनुमान पोटोग्राफी वा सामान तथा हवाई जहाज बनाने वाजी किन्द्रमें ते निक्सी गदगी मे साइनाइड पाया जाता है। पीने के पानी मे साइनाइड की मान। अगा में भी नहीं होनी वाहिये। इसकी विपासता के बारण पहुजी में हरूने दस्त आगा, आगो सा आमू यहना, मामपीलायों ना एँडना, सुरत होना, पनते समय कडराडाना, सास केने में कच्छ होना, मुह गोलकर सास केना और मुह से झागिरना आदि तराण प्राय देखने की मिलते हैं।

### होस पदाय (Total Solids)

पानी मे पुले हुए ठोस पदार्थों की माता का पता लगाने के लिये 250 एम एल पानी लें, अगर पानी बहुत कठोर हो तो 50 एम एल पानी की मात्रा हो का नी होती है। पानी का नमूना कम होने से उसके बाण्यीकरण मे कम समय लगता है तथा उससे बचा हुआ पदाथ शीझ हो सूख जाता है। अगर पानी म कुछ तरते और न पुलने बाले ठोस पदाथ हो तो उस पानी को छान छेते हैं। जाच के लिये छना हुआ पानी काम मे लेते हैं ताकि पानी मे घुछनशील ठोस पदार्थों का अलग से पता लगाया जा सके।

एक खाली कूसिवल (Crusebal) को तील (a) कर उसमें 50 एम एल नमून ना पानी लेते हैं। कूसिवल को वाटर बाय के मुह पर रख देते हैं और 50 एम एल नमूने का पाना प्राउडने देते हैं। पानी उडन के बाद कूसिवल का गम हवा के आवन में 180° सी पर एक घट ने जिये रहने देते हैं। उसमें सजब पानी पूण क्पारे जड जाये तब उसे बाहर निजाल कर ठडा करते हैं। कूसिवल का मार दुवाने आप जाये तब उसे बाहर निजाल कर ठडा करते हैं। कूसिवल का मार दुवारा (b) जात करते हैं। जब 50 एम एल नमूने के पानी का वाष्पीकरण किया जाता है तो ठीस पदार्थी का भार निम्म तरीके से निकाला जाता है—

पानी में धुले ठीस पदार्थों  $=\frac{(a-b)\times 1,000}{50}$  का भार (पी पी एम )

अनुमान टीस पदार्थों की माना पानी ने स्रोत पर निमर करती है। जसे वर्षा के पानी में धरातल के पानी तथा गहरे तुओं के पानी के अनुपात म बहुत कम मात्रा में ठीस पदाथ होते है। खिछ के कुओं के पानी में ठीस पदाथ बहुत ज्यादा मात्रा में पाने जाते है। जिस पानी म मृदुपन ज्यादा हो वह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इस तरह का पानी घरेलू व कारलानों के उपयोग के लियं वेहतर होता है। अद्य त कठोर पानी पोने के लियं, घरेलू माम के लियं व कारलानों के नियं ठें के नहीं रहता। बहुत कठोर पानी पोने से इक्क प्रयोग (Renal calcult), गलगण्ड (Goitte) इएवन तथा पेट में विकार पैदा होते देखें पये हैं।

# पानी की कठोरता (Hardness)

एक 50 एम एल के बीकर मे 10 एम एल नमूने का पानी छेकर उसमें दो

बूदें अमोनिया अफर (Ammonia buffer) व दो बूदें यूरोकोम ब्लक 'टी'
(Brochrome Black 'T') मिलाते हैं। अब पानी के नमूने को ईडी टीए
(EDTA) मोल के साथ टाइट्रेट (Titrate) करवाते हैं। जब उसका रग हैल्ला स्याही जसा मीला ही जाये तब ईडी टीए की बूदें नमून के पानी मे डालनी वेदकर देते हैं।

पानी की नठोरता (पी पी एम ) = दुल काम मे आई ईडोटी ए की साला × 100 अनुमान वठीर पानी वह पानी होता है, जिसे सायुन ने साथ काम म सिया जाय तो आसानी स भाग नहीं वनते । वाइवाबोंनेट सवण प्राकृतिक पानी में मुस्यत सामा य रूप में पाये जाते हैं तथा जनकी उत्पत्ति पानी में मुस्ते वाली वावन हाइआवसाइड को करियाम और मैग्नीशियम नावोंनेटो पर रासायितक क्रिया के कारण होती है। सत्केटस व कैरियाम और मैग्नीशियम नावोंराइड के सवण भी मानी वो न ठोर बनाते हैं। पानी में न ठोरता होने से और उसे पीने पर कई तरह वी बीमारिया जसे गतपण्ड, इक्क पयरी व पेट की बीमारिया इस्पादि पदा हो जाती हैं अब पानी को गम जिया जाता है तब उसमें से कायन हाइआवसाइड निकल जाती हैं अब पानी को गम जिया जाता है तब उसमें से कायन हाइआवसाइड निकल जाती हैं है और विस्तायम व मैग्नीशियम के नावोंनेट्स अवसीपित होकर उसके बतनों व वामलरों को दीवारों पर परत (Fur) के रूप में जम जाते हैं। वायतर रकेल, सल्फेट के जमाव के बाहर एक विशेष जाते हैं। कठोर पानी भेड पर रहने वाले वाह्य परिजीवियों के नियात्रण के निये रासायित करोरियों में नियं पानी के पीत के वाहर एक विये जाते हैं। कठोर पानी भेड पर रहने वाले वाह्य परिजीवियों के नियात्रण के निये रासायित कर स्तान निवं पान भे भी नही आहा है।

वलोराइडस की मात्रा का पता लगाना (Quantitative estimation for chlorides)

एन बीनर मे 10 एम एल पानी का नमूना लेकर उसमे पोटेशियम क्रोमेट (Potassium chromate) की दो बूदें डालते हैं। इसे सिल्बर नाइट्रेट के मील के साथ लाल रग आने तन टाइट्रेट नरवाते हैं।

पानी में क्लोराइडस की \_\_\_\_\_कुल काम में आई सिल्वर नाइट्रेंट की मात्रा × 100

अनुमान पानी में क्लोराइट साधारणतया सोहियम क्लोराइट के रूप में
पावा जाता है। युद्ध पानी में ज्वाण की मात्रा सीमित रहती है तथा पर तानी में
भी उसकी मात्रा कम रहती है जबिक मूत्र म यह अधिक मात्रा में पाया जाता है।
घरातत के पानी में क्लोराइट री पी एम से अधिक नहीं पाया जाता, जबिक
साथ सोहयम आयन जब बढ जाते हैं तो यह सोहियम क्लोराइट के साथ सोहयम आयन जब बढ जाते हैं तो यह सोहियम क्लोराइटक पानी
सुशरों के तिसे हानिकारक पाया गया है। सूत्ररों में आक्षपता की वस्तुओं का
जान न होना, अवापन, उदासी, अपन, पुजली, बेहोसी व चौबीस घटे में सूत्रर की
मृत्यु तन के लक्षण देखे गये हैं। कभी कभी इसमें पद्ध साना धीना छोड देते हैं. मुह
से लार गिरती है वे पूण रूप से चके स लाते हैं और उनकी मुख्य तक हो जाती है।
इस अवस्था म पश्च को नमकपुक्त पानी नहीं पीने नेना चाहिये। ऐसे पश्चमों के रक्त
स कलियम की सात्रा ए कभी हो जाती है अत उनकी करिवाम देना ठीन
रहता है।

नाइट्राइट की मात्रा का परीक्षण (Quantitative estimation for nitrates)

नाइटाइट के लिए स्टेण्डड ग्राफ बनाना ---

100 एम एल के इस नपना जार लें। प्रत्येन जार में स्टाक ता दूरद्व पोल को 00,01,0205,10,15,20,25,35 और 40 एम एल मात्रा लें। हरेक जार में आमुत पानी मिलानर उसनी मात्रा 50 एम एल नर लें। प्रत्येन जार में पहले एन एम एल भाग ई ही टी ए घोल व बाद में सहकानिपित्त अम्ल बालंग से हिलानर दस मिनट ने लिए रखें। प्रत्येक जार में एक एम एल नेप्पलमीन हाइड्रोन्नोराइट और सोडियम एसिटेट बफर का घोल मिलाकर रखें। पहले से आखिर सक ने जार में से घोल नो निकाल कर एक एक पर परवानती में डालें और उन पर 1 से 10 तक हिसाब से सख्या लित दें। पहली परवानती रखकर कोलोरिसीटर नो 100 प्रजित्तत द्वासिसन पर 520 550 का फिल्टर लयाकर सेट करते हैं। पिर कोलोरिसीटर में 01 से 40 एम एल स्टण्डड वाली परवानती रख कर रीडिय जतार तेते हैं। फिर एक ग्राफ पेपर पर स्टेण्डड नाइड्राइट का नचे दाना लेते हैं। इसने जिये ग्राफ पेपर पर गरफ द्वासीमसन की प्रतिवाद और दूसरी सरक नाइड्राइट स्टण्डड वी रीडिय में वि दु अक्ति कर लेते हैं। इस प्रकार हर बिद्ध की मिलाव एन स्टेण्डड कव वानो लेते हैं।

विधि - एक जार में 50 एम एल पानी का नमूना सेते हैं और उसमें एक एम एल भाग ई डी टी ए और सल्पानिलिक अस्त का मिलाते हैं। इसको हिलाकर दल मिनट के लिए रख देते हैं। इसम एक एम एल नेप्यलमीन हाइड्रो क्लोराइड और साडियम एसिटेट क्फर का घोल मिलाकर रख देते हैं। इसमें मुलायों रग दिखने पर इसे एक परख नली म सेते हैं।

अब कोलोरिमीटर को 100 प्रतिशत द्रासिमसन पर ऊपर बनाये गये दस नमूने मे से पहले नमूने की भरी हुई परतानती नो रखकर सेट करते हैं (जो स्टेण्डड कब के लिये बनाया गया था) । पानी के नमूने की परखनती जिसम गुलाबी रग आवा था, कोलारिमीटर मे रखते हैं और उसकी रीडिंग के लेते हैं। इस रीडिंग को स्टण्डड प्राफ म रखकर नाइट्राइट (/८ नाइट्राइट एन) का पता लगा लेते हैं और नीचे दिये तरीने के आधार पर नमूने के पानी म नाइट्राइट की मात्रा जात कर लेते हैं।

$$mg/1$$
 नाइट्राइट एन $=\frac{\mu g}{\pi \mu \hat{q}}$  ने के पानी की मात्रा  $mg/\pi (3 \chi_{3} \chi_{3}) = mg/1$  नाइट्राइट एन $\times 3$  29

नाइट्रेट्स की मात्रा के जिये परीक्षण (कीनोल डाई सल्कोनिक अन्त का तरीका) नाइट्रेटस के टिए स्टेक्ट गांक बनाना सी एम एल के नी नपना जार हैं। हर एक जार में स्टेण्डड नाइट्रेट पोल की 000, 005, 010, 015, 020, 025, 030, 035 और 040 एम एल मात्रा लें। अब हरेक जार में 2 एम एल फिनोल डाइसल्फीनिक अस्त व उसमें पीला रंग आने तक 6से 7 एम एल पोटेशियम हाइड्रोआससाईड घोल की मात्रा डालें। हर एक जार में आसुत पानी मिलाकर उसकी मात्रा 50 एम एल वर लें। हर एक जार में आसुत पानी मिलाकर उसकी मात्रा 50 एम एल वर लें। से 9 नम्बर तक हिसाब से लिख लग-अलग परधनिलयों में ने कर उसमें पहले 1 से 9 नम्बर तक हिसाब से लिख हैं। नाइट्रेट के लिये को जीरिएट में 400 से 425 एम का बीनी रंग (Violet) का फिल्टर लेते हैं और एक नम्बर की परधनिली उसमें रखतर 100 प्रतिकात द्वासिमत पर सेट कर लेते हैं। अब 2 से 9 नम्बर तक की परधनिलिया में स्टेण्डड को लीरिमीटर में एक के बाद एक रखतर रीडिंग ले लेते हैं। ग्राफ पेयर पर एक तरफ द्वासिमत की प्रतिकात अवित करते हैं और दूसरी तरफ नाइट्रेट स्टेण्डड की रीडिंग के बिंदु अधित कर तेते हैं। इस प्रकार प्राक वेपर पर लगाये गये स्टेण्डड की रीडिंग के मिंद्र की स्टेण्डड की सीडिंग के मा से उसकी स्टेण्डड का कि मा में में मा में ने मा से सा मा से की मा से साम में अने चाहिये।

वितरण पानी के नमूने म क्लोराइड की मात्रा का पता लगाते हैं और उसके लिये जितना सिल्बर नाइट्रेट काम म आया हो बह अलग से लिस लेना चाहिये। अब 10 एम एल नमूने वा पानी लेकर उससे उतना सिल्बर सल्फेट का पोल घाल, जितना कि सिल्बर नाइट्रेट काम मे आया था। उसे पत्रह मिनट के लिये रखें। जितना कि सिल्बर नाइट्रेट काम मे आया था। उसे पत्रह मिनट के लिये रखें। फिर उसे छान कें और छने हुए पोल को होट एयर जीवन मे रखें ताकि उससे से पाने पुणताया उड लाये। इससे 2 एम एल कीनोल डाइ सल्काइड अन्त और कुछ असुन जल मिला दें। अब पोर्टीश्यम हाइड्डोआवसाइड की मात्रा उतनी ही मिलावें जितनी स्टेण्डट कव ग्राफ बनाने के बक्त मिलाया गया था। उससे आयुत जल मिलावर उसकी मात्रा 50 एम एल कर छेवें और उसे अच्छी तरह हिलाकर एक परवानवी मे निकालें। स्टेण्डट ग्राम एक परवानवी मे निकालें। स्टेण्डट ग्राम के निवे तथार की गयी पहली परवानवी कोलोगिरीशटर मे रत कर उसे 100 प्रतिचात ट्रासमिसन पर सेट करें। उपरोक्त विदार पेये गये नमूने के पानी को एक परवानवी मे किकर कोलोगिरीशटर ये रत वर रीडिय नोट करें। रीडिय को पाक के स्टेण्डड कव के माफत देखकर नाइट्रेट की मात्रा वात्रा निवन तरीके से सगाएँ—

नाइट्रंट की सात्रा $\times$  1,000 नाइट्रंट एन की मात्रा=  $\frac{( + \hat{c}^2 \sigma g \sigma \sigma \sigma \tilde{u} + \eta \chi \tilde{h} + \tilde{u}) \tilde{u} ( \tilde{t} + \tilde{u}) }{\eta \chi \tilde{h} + \tilde{u} + \tilde{u} + \tilde{u}) }$  नाइट्रंट एन की मात्रा $\times$  4 43 मात्रा $\times$  4 43

वलोराइड की मात्रा के लिये परीक्षण (एलोजरीन कोटोमिटरिक तरीका)

पत्तोरीन के लिये स्टेण्डड कव प्राफ बनाना आठ नपना जार 150 एम एल हामता बाले कें। पत्तोराइड का स्टेण्डड धाल बनाकर हर जार मे 0 00, 0 05, 0 10, 0 15, 0 20, 0 25, 0 30 और 0 35 एम एल घोल भरें और उनमें 100 एम एल निशान तक आमुत जल भर कें। अब हर जार में 5 एम एल एलिजरीन लाल और 5 एम एल जरकीनिल अम्ल डालें। इस मिथण को कमरें ही एक पटे तक पढ़ा रखें। आमुत पानी को एक परखनती में कें और 520 से 550 क्षा भ का प्रीम फिल्टर लगाकर कोलीरिमीटर को 100 प्रतिशत ट्राविमतन पर सेट करें। अब परखनतियों में 0 00 से 0 35 मिलीग्राम प्रति लीटर का पकोरीन स्टेण्डड कें और उसे बारी बारी कोलोरिमीटर में रखकर ट्रासिमतन की रीडिंग लिखते जायें। स्टेण्डड कव ग्राफ बनाने के लिये ग्राफ पेपर पर एवं तरफ ट्राविमतन का प्रतिसत अफित करें और दूसरी तरफ पकोरीन को स्टेण्डड कव ग्राफ तैयार करें। जब भा पिलारीन लाल या जरकोनिल अम्ल का घोल समायत हो जाये और उनमें से कपर एक भी हुबारा बनाना पढ़ें तो उसके सिये पकोरीन का स्टेण्डड कव ग्राफ भी नया बनाना चाहिये।

विधि जब पानी के नमूने में पलोरीन को मात्रा ज्ञात करनी हो तो, नमूने के पानी की 100 एम एल मात्रा एक जार में छें और उसमें 5 एम एल एविज रीत लाल और पौच एम एल जरकोतिल अम्ल की डालकर उसे एक घटे तक कमरे में रखें रहने दें। उस जार में से 5 एम एल घोल एक परस्तनी में लें। अब फोटो कोलोरिसीटर को आसुत पानी का उपयोग करते हुए 100 प्रतिश्वत ट्रासिमन पर सेट कर । नमूने के पानी से भरी हुई परस्तनती को फोटो कोलोरिमीटर में रखें और रिक्ति नोट करें। इस रीडिंग द्वारा स्टैण्डड प्राफ की सहायता से पलोगोइड (ए) की मात्रा का पता लगाएँ और निम्नाकत तरीके के द्वारा mg/ सीटर पलोरीन निकाल हीं।

 $m_g/e$ नीटर पलोरीन= $\frac{e \times 1,000}{e \times 1,000}$ 

महूषित व गहरर के पानी में भी ओ हो की मात्रा (Biochemical demand in polluted water and sewage)

एरोबिक जीवाणु बायोकेमिकल क्रिया द्वारा सडते वाले कावनिक पदार्थों की स्पिरता बनाये रखते हैं और उनकी इस क्रिया के लिए एक लीटर वानी में घुली हुई जितनी मि ग्रा आवसीजन की जरूरत वढती है उसे वी नो डी कहते हैं। बी नो डी का पता लगाने के लिये नमूने के पानी को 20° सी तापक्रम पर पाच दिनों तक रखा जाता है और उसमे जितनी पूली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उमे अक्ति कर लेते है। बायो के मिकल क्रिया म जीवाणु अपने भोजन वे लिए यावनिक पदार्थों को विभाजित करके उनका आसानी से अच्छी सरह उपयोग कर सकते हैं। जीवाणुआ की इस क्रिया की आसान करने क लिय गटटर के पार्न का पी एच 65 से 8 होना चाहिये। उसमे नाइट्रोजन व पासकोरस मिलाने से बी ओ डी नी क्रिया तीव हो जाती है। जब कारखानो के अवशेष बहत ही ज्याद तादाद म नदी या दूसरे जल स्रोत में मिल जाते हैं तो पानी म घुली ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है नि मछलिया व पानी म रहन वाले अय जीव उसमे जी ही नहीं सकते । इस प्रदूषण के कारण पानी का रग काला, भूरा, लाल इत्यादि हो सकता है और उसमे बदबू आती रहती है। इस तग्ह के पानी को पीने से मनुष्यो व जानवरा म वई तरह की बीमारिया हा जाती हैं जिनम शारीरिक दद, चम रोग, फुसिया, नव्ज, अपच, पेचिश व आखो के रोग व कसर प्रमुख हैं। इसके कारण फसलो पर भी बूरा असर पडता है, जैसे कि फसल की उपज घट जाना या जमीन बजर हो जाना आदि । जब नदियां का गदा पानी उसके दोनो किनारी पर बने कुओ में रिसता है तो पानी के मूख्य झोत भी दूपित हो जाते हैं। बतमान में सतही पानी की तरह भूमिगत पानी के प्रदूषण की समस्या भी बढ रही है। पानी के स्रीतों के प्रदेपण के लिए कपड़ा रगाई छनाई, रेशा, चम व अ य रसायन उद्योग आदि प्रमुख घटक हैं।

यत्र काच की दक्कन सहित 300 एम एल क्षमता की छ वी वो डी बोतर्ले, बी ओ डी इत्यूबेटर, सल्प्यूरिक अम्ल, सोडियम पायोसल्फेट, एलक्ली आयोडीन एजाईड घोल, मगनीज सल्फेट घोल, मटटर का पहले का रॉ (Raw) य बाद में साफ (Trea) किया हुआ पानी।

विधि वी औ डी की 300 एम एल क्षमता वाली छ बोतलें कें। उनम से दो बोतल स्लैं (Blank) टाइट्रैसन के लिय लें। उन बोतलों में स्लैंक टाइट्रैसन के लिय लें। उन बोतलों में स्लैंक टाइट्रेसन के लिये लें। उन बोतलों में स्लैंक टाइट्रेसन के लिये लंग हिंदी हों। उन प्रमुत्त के लिये तथार निया गया पानी (परिचाट प्रमम) भरें। फिर द्वारी दो को निया हों। अब 15 एम-एल गट्टर के पानी (रा) का नमूना लं (05 प्रतिवात) और बाकी बासुत जल मिलाए। फिर दो दूसरी बोतलों में गट्टर का साफ लिया हुआ पानी लें। उनमें 60 एम एल गटटर का साफ (Treated) किया पानी (20 प्रतिवात) और वाकी बासूत जल मिलाए। स्लैंक के लिये बनायी गयी दोनो बोतलें लें और उनमें से एक पर शुर्य दिन और दूसरी पर पाचवा दिन लिलें। पूर्य दिन वाली बोतलें कें और उनसे 2 एम एल मैंगनीज सल्फेट और उतना हो एतकली आयोडीन घोल झालें और उन्हें कच्छी तरहा निया कर उसमें 2 एम एल सल्पपूर्तक अम्ल भी डालें। उने कि सो दियम पानीसल्फेट (यो योटीवायम बाइकोंस्ट घोल ब्रारा स्टेक्टराइज किया हुआ हो) से टाइन्टेंट करके उसकी रोहिंग लिल ला। उस स्लैंक की सूर्य दिन मी रीहिंग कहा जायेगा।

उसके साथ वाली बोतल को पाच दिनों के लिये वी ओ ही इ कूबेटर मे  $20^\circ$  सो पर रखे जिससे उसमें से आबसीजन कम हो जाए। पाच दिनों बाद उसे बी ओ ही इ कूबेटर से निकास कर उसमें 2 एम एल मैगनीज सल्फेट और उतना ही एलक्सी आयोडीन और सल्क्यूरिक अन्स मिलाए। उसे  $\frac{80}{5}$  सोडियम वायोसल्फेट से टाइट्रेट करके उसमें जितनों मात्रा संगे उसे अक्ति करें हो उसे क्लैक की पाचवें दिन की रीडिंग कहेंगे।

गट्टर के पानों के लिये तथार को गयी दो बोतलें लें और एक पर झूप दिन तथा दूसरी पर पाचवा दिन लिलें। उन्हें भी ऊपर लिखे गये तरीके के अनुसार पूप दिन और पाचवे दिन टाइट्रेट करें। इस प्रकार झूप दिन और पाचवें दिन की गट्टर के पानों की रीडिंग ज्ञात कर लेते हैं।

अब बाकी बची हुई दो बोतलें जिनमे नहुर का साफ किया हुआ (Treated) पानी है, कें और ऊपर लिखी हुई विधि द्वारा इस पानी को भी टाइट्रेट करे। इस प्रकार जो रीडिंग आयेगी उसे शूय दिन की और पाचवें दिन की ट्रीट किये हुए पानी की रीडिंग कहने।

ऊपर की रीडिंग को काम म लेकर निम्न तरीके से रा गट्टर के पानी का बी आ डी mg/लीटर का पता कर लेते हैं। ट्रीट किये हुए गट्टर के पाना का बी बो डी 30 mg/ लीटर होना चाहिये।

लिये गये गट्टर के रॉ पानी की प्रतिशत

(ट्रीट किये पानी में आवसीजन की कमी - ब्लैक में आवसीजन की वर्मा) (सूय दिन-पाचनें दिन की रीडिंग) (सूय दिन-पाचनें दिन वी रीडिंग)

ट्रीट किये गये गटटर के पानी = \_\_\_\_\_\_\_×10 में बी क्षी Bmg/लीटर ट्रीट करके लिये गये गट्टर के पानी

त्रकालय गय गट्टर क पान का प्रतिज्ञत

## केमीकल आक्सीजन डिमा ड (सी ओ डी )

हाइक्रोमेट रीपजेक्स विधि इस विधि द्वारा गट्टर के पानी म कावनिक प्यापों की मात्रा का जान होता है जिनका शीझ ही तीव रासायनिक आवसीडेंट के प्रभाव से आनसीडेंसन हो जाता है। इस जाच द्वारा गदे पानी में पायी जाने वाली काविक पदायों की मात्रा का पता त्याता है जिनमें जविक क्रिया नाशक तत्य भी होते हैं। इसतिये बहुते रहने वाले और औशोगिक कारपानी स निकतन वाल पानी की सी थी परीक्षण करना बात पानी का शी और होता है। सिक्दर सरजेंट केटीलार

नी उपस्थिति मे स्टेट चेन अस्ल आरमाहाल और एमिनोएसिड पूरी तरह से आवसीडाइन हो जाते हैं। डाइक्रोमेट रीपलेक्स विधि द्वारासी आ डी का परीक्षण करते हैं।

य'त्र 300 और 500 एम एल शमता ने पलास्क, स्टेण्डड पोटेशियम डाइक्रोमट पोल फेरोइन इण्डोकेटर, फेरस अमीनिया सल्फेट पोल, सल्पयूरिक ऐसिड एवं सिल्बर सल्फेट के दाने।

विधि – एक 300 एम एल क्षमता बाल प्लास्त म 50 एम एल नमूने का पानी (या 50 एम एल तनुकरण क्या हुआ आसीनवाट) लें और उसमें 25 एम एल (0 25 एम एल प्रतिश्वत) पोटेशियम डाइक्रोमेट पोस, 75 एम एल सल्पूरिक अन्त और एक प्राम सिल्बर सल्फेट डाककर अच्छी तरह हिताकर प्रनास्क को व डेंसर से मिलाएँ और इस मिश्रण को से घटा तक रिफ्लेक्स करें। प्रलास्क के निर्धेश को उछलने से रोजने के लिए उसमें काच की छाटो छोटो गोलिया जरूर रखें। कहेंसर को ठडा करें और उसम 25 एम एल आसुत जल डाककर हिलाए तथा उसे एक 500 एम एन प्रनास्क में निकाल के। रीफ्लंस प्रनास्क ना वार पाच बार आसुत पानी से और धीए और आसुत पानी से इस मिश्रण का 350 एम एल तक तनुकरण करें। उसम छह बूदें फरोइन इडोकेटर की डालें और उसम वचे हुए बाइकोमेट नो स्टेडड फरेस अमोनिया सल्फेट घोल हारा तब तक टाइट्रेट करें जब तक कि उसना रण नीले हुरे से लाल नीला न हो जाये।

एक पलास्क म 50 एम एल आसुत पानी और ट्रोट किया हुआ पानी मिलाकर कें और उपरोक्त सभी रसायन भी मिलाए। उत्तर तिखि विधि द्वारा इस नमूने को भी टाइट्रेट करें। ट्रोट किये हुए पानी म सी ओ डी 250 mg/तीटर होनी बाहिये। नीचे लिखे तरीके से सी ओ डी का पता किया जाता हैं—

सी क्षो डी mg/नीटर 
$$=$$
  $\frac{(a-b) \times N \times 8000}{}$ 

a == ब्लैंक को टाइट्रेंट करने के लिये ली गयी अमीनिया सल्फेंट का

म्नूने के पानी (रॉ या ट्रीट किया हुआ गट्टर का पानी) की टाईट्रेट
 करने के लिये ली गयी अमीनियम सल्फेट की मात्रा।

N = फेरस अमोनियम सल्पेट की नारमितटी (तरीका परिधिष्ट I मे दिया गया है।

V == पानी के नमूने की लीगयी मात्रा।

धारिवक अगुद्धियों के लिये धानी का रासायतिक गुण शोधन

पारिवक अगुद्धिया

पानी मे पाई जाने वाली धारिवक मधुद्धियों की विपात्तता का अनुमान मनुष्यो

व जानवरो द्वारा पीये गये पानी से उत्पान लक्षणा से मालूम पढ जाता है। बुछ मुटय पारिवर अयुद्धिया निम्न प्रकार की हैं —

लोहा

एक परसनती मे 10 एम एल पानी वा नमूना लेवर उसम बुछ बूदें पोटेशियम फेरा साथनाइट की डार्ले। पानी वे नमूने म नीले रग वा दिटाई देना लाहे वी उपस्थिति बताता है।

अनुमान वितरण के लिए ले जाये जाने वाल भूमिगत पानी म लोहे की कुछ मात्रा पायी जा सकती है तथा यह ज्यादातर नगण्य मात्रा म ही हाता है। अधिक मात्रा म होने पर यह पानी के स्वाद म कडवापन पैदा करता है, पानी गढा व मरमैला दिखाई देता है। लोहे की उपस्थित के कारण पानी मे लोहे वाले जीवाणुओं (Crenothrix) की सल्या मे गृद्धि होती है। ये पानी मे तो लोहा हराते है और उसे फेरिक हाइडोआवसाइड के रूप मे एउ लासले पदाय का आवरण बनावर जमा कर लेते हैं तथा उसी मे रहत हैं। दूसरी तरह के लोहा जीवाणु मेलिओनेला (Gallionella) कहलाते हैं। य पानी ले जाने नो ले लोहे के नला की भीतरी सतहों पर एक पतली परत बना देते हैं जिसस फीते जसे पदाय पानी म लटकते हियाई देते हैं। युष्ठ समय बाद ये नलो की भीतरी सतह को भी छोटा कर देते हैं तथा बहा आप हो पर पानी में लटकते हैं। विदार की स्वाद ये नलो की भीतरी सतह को भी छोटा कर देते हैं तथा बहा आवसीव रण की ग्रिया द्वारा जा व जनायुक्त कोर गाउँ बनाते हैं। अच्छीय व हक्ता तथा मुनत वावीतिक अम्लयुक्त व अधिक आवसीजनयुक्त पानी भी साहे में जग उत्पन्त कर सकते हैं।

तांबा

एन परक्षनती मे पानी वा 10 एम एल नमूना लेकर उसमें कुछ बूदे पाटे वियम फेरो सायनाइट नो डालें। पानी वे नमूने में चाकलेट रगवा दिखाई देना तावे की उपस्थित बताता है।

अनुमान प्रावृतिक पानी म ताबा अनुपस्थित रहता है, मगर तब पानी को किसी ताब के बतन म ज्यादा समय तक रख दिया जाये तब उसमें ताब के अश आ जाते हैं और अगर पानी अम्सीय हो तो-उसमें ताबा ज्यादा माना में घुतता है। पानी में मबाल, जीवाणुओं व अप परजीवियों की दृद्धि को रोकने के लिये आजकल जलदाय विभाग हारा ताबा (कापर सल्पेट) वा सक्सतानुबक प्रयोग किया जाता है क्यों कि से सभी जीवाणु कभी कभी भारी सह्या में पानी की टिकियों में तथा जिल्हा है। उसमें किये सभी जीवाणु कभी कभी भारी सह्या में पानी की टिकियों में तथा जिल्हा हाउस म पानी साफ करने वाली बिछाबन वी कपरी सत्वती पर जमा हो जाते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि महाल व जीवाणु पानी से सारा ताबा सोख लेते हैं। वर तु इस द्वातु वे लिये ऐसे पानी के नमूने वा परीक्षण करनी जहरी है, वयों कि ऐसे पानी के सूमने वा परीक्षण करनी जहरी है, वयों कि ऐसे पानी में सूक्षण जीवाणुओं के मरने व बाद में उनके सहने गलने से उनमें से कापर सल्फेट

स्रोता ने ाजदीक काम म लिया जाये तो यह जल वितरण प्रणाली का मद्गीयत कर सकता है। यह सानो क पानी म भी पाया जाता है। पीने के पानी म इरावी उप स्थित करवन्त हानिवारक है। आर्मेनिव की वियावता वे कारण पणुआ म तीज असानता, तडस्वाना, कापना, मासल ऍठन, तज बवान, वनती, रसहट आर्द लक्षण देशे जा सकते हैं। विषय ना प्रभाव ज्यादा हाने पर रोग ग्रस्त पणु की तीन वा चार पटे म मृत्यु नी हो सकती हैं। प्रपुत्ता वे सात म एत्रमृत जसी गया, बालो का पिरा, बालो का पर स्वा का सुरुष्त तसी गया, बालो का पिरा, स्वचा का सुरदस्त व स्वीयुक्त होना, आसा का लाल होना, दस्त आना और पिछले परा ना आदिन पक्षाचात आदि लक्षण नी प्रमुख रूप स दिखाई दत है।

मूची-1 जानवरों क पोने के पानी म विपल रासायनिक पदार्थों की सीमिन मात्रा का मागटणन

रसायन	ऊपरी सीमा mg/लीटर
आत्यूमिनीयम	5 0
आर्सेनिक	0 2
वरिलियम <sup>1</sup>	0 1
वारोन	5 0
काडमियम	0 05
क्रोमीयम	1 00
कोबाल्ट	1 00
तावा	0.5
प्लोराइ <b>ड</b>	2 0
सोहा	जरूरत नहीं
सीसा2	0 1
मैग्नीज <sup>3</sup>	0.5
पारा	0 01
नाइट्रेट + नाइट्राइट (NO3-N+NO2-N)	100 00
नाइट्राइट (NO <sub>2</sub> -N)	10 0
सत्तीनियम	0 05
वीनेडियम	0 10
जस्ता	24 0

सूची-2 जानवरों के लिए पीने के पानी में मैग्नीसियम की सीमित मात्रा \*\*-

जानवर	भैग्नीसियम	
-	(mg/L)	(me/L)4
मुर्गी <sup>5</sup>	<250	<21
सूअर⁵	<250	<21

मास के वि	लेए गार्थे	400 33
मादा भे	द व मेमने	250 <21
वयस्क भे	ड जो सुखे चारे पर	रहती है 500 41
		<del>````</del>
सूची-3 जानव	ारो और मुर्गियों के ।	लिये सवणयुक्त पानी के बारे मे मानक *** ~
पानी में नमक	निश्चित करना	घ्यान देने योग्य वार्ते
(EC <sub>w</sub> )6		
(dS/m)		
< 15	श्रेष्ठ	सभी तरह के जानवरो और मुनियों के पीन
7.10	4-5	योग्य ।
15 50	बहुत स तोपजनक	सभी तरह के जानवरी और मूर्गियों के पीने
1550	વકુલ સંલાવવનમ	योग्य । जिन जानवरों ने पहुले ऐसा पानी नहीं
		पीया हो उनमें कुछ समय के लिए दस्त लग
		सकती है और मुनियों में भी पानी जसी बीटें
		होने लगती हैं।
50~80	जानवरों के लिए	अगर जानवरो ने ऐसा पानी पहले कभी नहीं
30- 80	जानवरा का जिए सन्तोषजनक	पीया हो तो पहले तो वे मूफ्लि से पीयेंगे और
	सन्तापजनक	फिर पीने के बाद उनको कुछ समय के लिए
		दस्त लगती है।
	मुर्गियों के लिए	ज्यादातर पानी जसी बीट और खास तौर से
	नुगया का स्वर् अयोग्य	टर्नी की शारीरिक बढोतरी ठीक स नहीं
	जवाग्य	होती है और वे मरने लगती हैं।
80-110	जानवरों के लिए	मसि के लिये रक्खी गयी गायो, भेडो और
	कम काम में ल	घोडो के लिए सावधानीपूर्वक काम में लें। दूध
	04 3/14 4 3	देने वाले तथा गर्भावस्था वाले जानवरो की
		यह पानी नहीं पिलाए।
	मुर्गियों के लिये	मुगियों के बास्ते काम में नहीं लिया जा
-	अयोग्य	सकता।
11 0-16 0	बहुत कम	मुर्गियो और सूअरो के लिए बिलकुल ठीक
	उपयोगी	नही। गर्भावस्था, दूध देने वाले पशु, घो <sup>ले</sup> भेड
		व छोटे जानवरो के लिय काफी खतरनाक ।
		सामा यत ऐसा पानी नही विलाग चाहिये,
180		

... (0. .. ...)

जनकि ज्यादा उम्र वाले चौपाये जानव	र, मुर्गी
आदि कुछ स्थितिया मे ऐसे पानी पर	निर्वाह
गर सकते हैं।	
अत्यधिक नमक्युक्त पानी काफी ख	तरनाक

होने के कारण किसी भी स्थिति में पीने के लिये योग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

सूची-4 मनुष्यो के वीने के पानी म रासायनिक पदार्थों की मात्रा का माग दशन \*\*\*\*

< 160

अयोग्य

आई सी एम आर (1975)		डब्लूएच	ओ (1971)	
	ऊपरी वाछित मात्रा	अधिकतम रहने योग्य	अधिकतम स्वीकृत	अधिकतम स्वीकार
		मात्रा	मात्रा	योग्य मात्रा
पी एच	7 0-8 5	6 5-9 2	70-85	6 9-9 2
घुले हुए ठोस पदाय	500	15007	500	1500
किशयम	भाग 75	200	75	200
मग्नीशियम	प्रति 50	100	50	150
क्लोराइड	दस 200	1000	200	600
सल्फेट	लाख 200	400	200	400
पलोराइड	भाग 10	15	0 8-1 0	1 0-1 5
नाइट्रेट	50	_8	01	45

- \_\_\_\_\_ 1 जानवरो के लिए उपलब्ध नहीं समुद्री जीवो के लिए उपयोगी।
- 2 सीसा शरीर मे जमा होता है और इसकी 005 mg/लीटर मात्रा भी विकार पदा करने लग जाती है।
- 3 जानवरो के लिए इसकी मात्रा उपलब्ध नहीं है, मनुष्यों के लिए दी गयी मात्रा यहा बताई गयी है।
  - $4 \text{ me/L} = \frac{\text{mg/1 of the element or ion}}{\text{Equivalent weight of element}}$
  - 5 मुर्गी व सूअर के लिए इसकी मात्रा का पता नही, पर तु यह 250 mg/ लीटर से कम होती है।
- 6 EC<sub>w</sub>= पानी की विद्युत संचालकता। dS/m ≈ डैसी साइमन/मीटर (640 भाग प्रति दस लाख भाग)।

- 7 अगर पानी का कोई दूसरा स्रोत न हो तो बुळे हुए ठीस पदाय 300 एम जी/लीटर तक की छुट है।
- मात्रा निर्धारण करने के लिए और सूचना चाहिये। मगर किसी भी हालत म यह 100 एम जो / लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।
- National Academy of Science (1972) National Academy of Sciences and National Academy of Engineering water quality criteria United Environmental Protection Agency, Washington D C Report No EPA-R 373-033 p 592
- Australian Water Resources Council (1969) Quality aspects of farm water supplies Department of National Development, Canberra 45p
- \*\*\* National Academy of Scinces (1972) National Academy of Sciences (1974) Nutrients and toxic substances in water for livestock and poultry Washington DC 93n
- \*\*\*\* WHO (1971) International Standards of drinking water 3rd Edi Geneva
  ICMR (1975) Manual of Standards of quality of drinking water supplies Special eport series No. 44

## पानी का जीवाणुओ के लिए परीक्षण

#### परिचय

अच्छे स्वास्स्य के लिए पीने के पानी का जीवाणुओं के लिए परीक्षण उसमे उत्पन्त हुए गट्टर के पानी द्वारा प्रदूषण की उपस्थित या अनुपस्थित का पता लगाने के लिए किया जाता है। पानी में साधारणतया निम्न दो तरह के जीवाणु पाये जाते हैं —

## मतजीवी जीवाण् (Saprophytic bacteria)

ये पानी मे प्राकृतिक रूप मे पाये जाते है और घारीरिक गर्मी स नीचे ताप क्रम पर (20-22° सी) चुद्धि करते हैं । ये सबने वाले कावनिक पदार्थों से अपना पोपण लेत हैं तथा न्वास्थ्य की दृष्टि से ये दम महत्वपूष हैं । लेकिन पानी मे इनका उपस्थिति इस वात की सूचक है कि इसमे वावनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है ।

### बाह्य पानी के जीवाणु (Adventitious bacteria)

ये जीवाणु बाहर के स्रोता से पानी के ज दर आते हूं। रुक्ते स्रोत हवा, वर्षा, मिट्टी, वफ इत्यादि हैं तथा एक निश्चित समय के बान ये जीवाणु वानी मं जीवित नहीं रह सकते। पीने के पानी में बाहर से कुछ जीवाणु मनुष्या एव पशुओं के मल- सूत्र व नतों में बहुने वाली गदगी से आते हैं। इसिलए ऐसे पानी वा जीवाणुओं के लिये परीक्षण करना अस्य त आवश्यक है। ऐसे पानी में मत मूत्र के जीवाणु उप- स्थित होते हैं तथा वे जयादातर कोलीफाम, स्ट्रेट्टोकोन्साई तथा बळोस्ट्रोडियम समूह के होते हैं। बलोस्ट्रोडियम से बलाइ की उपस्थिति वानी का ज्यादा समय पहले के सुत्रिय की सूचना देती है, वयोकि ये पानी में लम्बे समय तक जीवित रह सन्ते हैं। जबकि पानी में कान्ये समय तक जीवित रह सन्ते हैं। जबकि पानी में कान्ये समय सक जीवित रह सन्ते हैं। विस्ति पानी में कान्ये समय तक जीवित रह सन्ते हैं।

#### उद्देश्य

- (1) जीवित जीवाणुत्रों की गणना (Viable bacterial count or standard plate count)
- (2) अनुमानित कोलीपाम की गणना (Presumptive coliform count)

(3) विमेदन कोलोफाम परीक्षा (Differential coliform test) उपकरण

नमूने के लिये काय की बोतल जीवानु रहित ग्रेजुएटेड विषेट (1 व 10 एम एल ) ब्लो लेम्प या ग्रस बनर (युनसन या हिप्रट लम्प) जीवानु रहित ब्लक के लिये कीच की परखनांचया, क्षेत्र के सामान पर लिखने वाली कतम जीवानु रहित पेट्टी ब्लेड (4 सी ध्यास की), पोयक अपर मेको नी अपर प्रका मेको नी थोप अपुर हस नसी, स्टब्ड, जाली की टोक्सी, इव्यूवेटर, बी ओ बी इन्यूवेटर, होट एयर ओवन, ओटोबसेंड कोलोनी नाउन्टर, को स्टेट तायक्रम का बाटर बाय, भी एव मीटर, प्लाम्क एव तहा।

उपकरणो को जीवाणुओ से मुक्त करना (Sterrlization of equipments)

सभी गांच के उपकरणों नो अच्छों तरह से साफ करना चाहिए, वेयोकि कार्यानक व अनावनिक पदाय कलचर के दौरान जीवाणुओं नी इद्धि ज प्रजनन में फकाबट पदा करते हैं। इसके वास्ते एक अच्छे किहम के साबुन का पाऊडर नंगम में केना चाहिए और उपकरणों को साबुन और पानी से साफ पोकर किय असुत पानी से धोकर सुनाना चाहिये। परसनती पर पानी न सोबने वाली चई का इट्टा लगाना चाहिये। इट्टा न तो ज्यान्य नसा हुआ और न ही ज्यादा दीला होना चाहिए। व्लंक नी परमनिवा तथार करने के लिए उनम 9एम एल आसुत पानी मरकर उस पर वह का बट्टा लगाने परकनिवा तथार करने के लिए उनम 9एम एल आसुत पानी मरकर उस पर वह का बट्टा लगाने के उकरे, उसको चारो कर से एक पाये जाती की टोकरों में रखकर एक कागज से डकर, उसको चारो तथा है । येट्टा चेट एरेट और जालों की टोकरों, विश्वम यह सामान रखा जाती है सभी को अखदार के पुराने कागज से डकर प्रविद्या जुर सित कर सेते हैं।

होट एयर ओवन (Hot air oven) ओवन म यमीमीटर और तापमान वरावर बनाये रखने के तिये पर्मीस्टेट भी लगा होना चाहिये। त्रिस सामान की जीवाणु रिहत करना होता है उन्हें ओवन में रस देते हैं और इसे 160° सी पर सेंट करके सभी सामान के डेढ पटे तक रहने देते हैं। इस्ते समय में अस्त रहने वार्क सभी सहमान के डेढ पटे तक रहने देते हैं। इस्ते समय में अस्त रहने वार्क सभी सहम वार्क अवन में जीवाणुओं के प्रोटोप्ताचम म 85 प्रतिवात नमी है तथा उनकर उठ जाता है। जोवाणुओं के प्रोटोप्ताचम म 85 प्रतिवात नमी होती है जो कि ओवन की गुष्क गम हवा से समान्त हो जाती है तथा नमी समान्त होने पर जीवाणु मर जाते हैं। इस प्रकार काव के उपकरणों का ओवन द्वारा स्टर लाइजेवन हो जाता है। ओवन मं वो भी सामान रखें तो ध्यान रहे कि उपकरणों पर नमें कानज ओवन की वीवार को न सूप। स्टरलाइवेवन के बाद तक ओवन का तापकम सामान्य (40° सी) पर न आ जाय तब कक उसका दरवाजा नहीं खोलना साहिये वनी उसस रखे कानज आग पक्त करके हैं और तापकम में एकवम विरावद आ जाने के कारण काव के उपकरण टूट भी सकते हैं।

ओटोक्लेव (Autoclave) यह जरा वडा होना चाहिये जिससे कि सभी उपकरण इसमे आसानी से आ सकें और उनको समान तापक्रम मिल सके। इस उप करण के द्वारा सारे जीवाण 15 पीण्ड हवा के दवाव पर 15 से 20 मिनट में मर जाते हैं। शकरा मिले मीडिया (Media) को 10 पौण्ड वायु के दवाव पर आधा या एक घटा तक ओटोक्लेव करना चाहिए। उच्च दवाच पर शकरा खराव हो जाती है। ओटोक्लेव की नमी वाली वाष्प, ओवन की सूखी हवा की तुलना मे जीवाणुओं को समाप्त करने का एक तीव्र व अच्छा माध्यम है। ओटोक्तेव मे नम वाष्प ज्योंही उसमे रसे उपनरणों के सम्पक में आती है उनका तापक्रम बढ जाता है। इसम रखे उपकरणो का तापक्रम कम होने के कारण बाब्य उन पर जमती जाती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मुक्त हो जाती है और इस प्रकार उपकरण गम होते रहते हैं। बाष्प छोटे छिद्रों से भी हवा को हटाकर उसका स्थान लेती है। भोवन की तुलना में ओटोवलेव बहुत अधिक प्रभावशाली है बयोकि वाष्प का अने क्षित घनत्व गम हवा की तलना म कम होता है और ज्या-ज्यो बाष्प जपकरणो पर जमती है, उसका आयतन लगभग र रेहत भाग रम हो जाता है जिससे आशिक रूपता बढती रहती है और उस खाती स्थान को भरने के लिए तर तहीं तेंजी से वाष्प, उपकरण की तरफ आती है और उस पर जमती रहती है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि उपकरण का तापक्रम बाध्य के तापक्रम के बराबर न आ जाये। प्रभावशाली तरीके से उपकरण पर से जीवाणुओ को समान्त करने के लिये वाष्प की उपकरणा के सम्पक म लाना जरूरी है और इसके लिए हर उपवरण वा अलग-अलग रखना चाहिये जिससे बाष्य उस पर आसानी से पहच सके । जीवाणुओ म पानी की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण उनके प्रोटीन का थक्का जम जाता है। चमडे के उपकरण व तेल का ओटोक्लेब द्वारा सुक्ष्मजीवीनाशन नहीं किया जा सकता। रूई, दव मा विम, रवड के सामान कपडे, बातु के और कौच के उपकरण इत्यादि को ओटोक्लेब द्वारा अच्छी तरह से जीवाणुरहित किया जा सकता है। आपातकाल म प्रेसर कुकर को भी ओटोक्लेब की जगह काम मे ले सकते हैं।

ओटोक्तेव को काम मे छेते समय इस बात का पूरा घ्यान रखना चाहिये कि ओटोक्तेव मे असे ही हवा का दाव बढ़ने लगे, तब शुरू में एक बार उसके अ यर की गम हवा का वावब द्वारा पूण रूप से बाहर निकास देनी चाहिये। अगर ओटोक्तेव में से गम हवा नहीं निकासी जायेगी तो यह हवा गम होकर फलेगी और इसके कारण ओटोक्तेव हवा का सही दवाब नहीं दे पायों। काम की समाप्ति पर एव ओटोक्तेव को खोलते समय कुछ दूरी पर खड़ा होना चाहिये जिसस उतमे तेवी से निकलने वाली वाण्य से कोई दमटना नहीं।

स्टेण्डड प्लेट काउट

पानी के जीवाणु

पोपक अगर की तयारी व स्टरलाइजेशन स्टण्डड प्लेट काउट के लिये काम

म आने वाले पोषक अगर निम्नलिखित सामग्रियो को मिलाकर बनाया जाता है-

अगर पाउडर 15 ग्राम चीफ (Beef) एनस्ट्रेनट 5 ग्राम पंदोन 10 ग्राम प्रत्यम नजोराइड 5 ग्राम आसत पानी 1,000 एम एल

सभी सामग्रियो नो नाव के पलास्त म डालकर, वाटर वाय पर रखकर गम नरके पोल लेते हैं। फिर उसका पी एच 7 4 सट बरते हैं। पलास्क पर रूई का डाट लगाकर उसे 15 पोण्ड दबाब पर उपरोक्त दी गयी विधि के अनुसार मीडियम को ओटोस्तेव के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। जब हवा का दबाव सूच हो जाय तब मीडियम को ओटोस्टेव से निकास करते बच कत अय काय म न सिया जात, 50° सी पर वाटर वाय म रसना चाहिय या तम्ब समय तक उसे सराव होने से वचाने के लिये रैफीजरेटर म रख देना चाहिय ।

ब्लक नी तयारी व उसना स्टरसाइज नरना ब्लक वह आसुत यानी होता है जिससे नमून के पानी ना बनुकरण किया जाता है। इसके लिये हर परसनसी में 9 एम एल आसुत पानी लेते हैं और उस पर रूई का बाट लगाते हैं। उसे जानी में टोकरों में राकर नागज संडक देते हैं और 15 पीण्ड दबाब पर ओटोनलेव करकें तथार नरते हैं।

पानी के नमूने लेना

इसकी विधि पिछले अध्याय मे दी हुई है। पानी के नमूने का तन्करण करना

- (1) नल ने पानी ना परीक्षण नरने के लिये उसे 1 10 एव 1 100 के अनुपात म तनुकरण नरना काफी होता है क्यों कि ऐसे पानी से सदूपण की सभावना नम होती है।
- (2) जलाय के पानी का परीक्षण नरने के लिये उसे 1 10, 1 100, 1 1000 एवं 1 10,000 के क्रम तन तनुकरण करते हैं क्योंकि ऐसे पानी में सद्यण की सभावना ज्यादा रहती है।
  - (3) कुण्डी के पानी के नमूने के परीक्षण के लिये उसका 1 10, 1 100, 1 1,000 और 1 10,000 क्रम तक तनुकरण करते हैं। ऐसे पानी के पशुनी के मल मून क्रारा सहिया होने की बहुत ज्यादा समावना रहती है। नमूना एकिंति करते के बाद जितना जल्दी हो सक पानी का परीक्षण कर लेना चाहिये। पानी का नमूना छेने के बाद और उसने परीक्षण करने के बीच के समय तक पानी के नमून नी बोतल पो 6 स 8° सो पर बक्त म रहती चाहिये। नमूने का परीक्षण 24 पट

तक नहीं किया जा सके और अगर परीक्षण करना जरूरी हो तो ऐसे में परीक्षण के परिणाम पर सोच समक्ष कर निजय लेना चाहिये।

पानी के नमूने की बोतल को पञ्चीस वार, एक फुट के अतराल पर ऊपर नीचे करके जोर स हिलाना चाहिये। इस विधि से पानी म जोवाणुओ के समूह विखर जाते हैं और नमूने के सही परिणाम निकलते हैं। परीक्षण काय करते समय वहा पर विजलों का पत्ता नहीं चलाना चाहिये, तथा सब दरवाजे और खिडकिया बाद करके काम करने वाली टैबल को हल्के रासायनिक थोल से साफ करके ब्लो तैम्म की श्वाला से टैबल के पूरे वातावरण को जीवाणु रहित कर लेना चाहिये।

पिपेट की सहायता से पानी के नमूने की बोतल में से एक एम एल नमुता लेकर उसे 9 एम एल वाली ब्लैक की परखनती में डाल देते हैं। इस प्रकार यह एक 1 10 तनुबरण नमुने का पानी तमार हो जाता है। इस परखनली को हाय की हथेलियों के बीच अच्छी तरह धुमाकर नमूने का ब्लक के साथ मिला देते है। अब इस 1 10 तनकरण किये नमने में से पिपेट द्वारा 2 एम एल पानी निकास कर उसमें से एक एम एल पानी एवं स्टरलाइज पेट्टी प्लेट में तथा एक एम एल पानी एक दूसरी ब्लैंक की परखनली मंडालें। इस पहली ब्लेट पर 1 10 लिल देंगे तया ब्लैंक की इसरी परखनकी पर 1 100 लिखेंगे। अब इस 1 100 वाली टक्क परखनली स फिर 2 एम एल पानी वा नमूना निकाल कर दूसरी पेटी प्लेट मे एक एम एस डालें। इसे 1 100 तनकरण की प्लेट कहेंगे। पिपेट में जना हुआ एक एम एस नमूना ब्लब की तीसरी नली म डालें जिसे 1 1,000 तन्वरण अनुपात बाला नमूना बहुगे । अब पिपेट द्वारा इस परलनली से एक एम एल नमूना लेकर उस तीसरी खाली पेट्टी प्लेट मे डालें और यह प्लेट 1 1,000 तन्करण अनुपात वाली प्लेट कहलायेगी। इस प्रकार 1 10, 1 100 और 1,000 ततुकरण अनुपात की तीन पेट्री प्लेटस तयार हो जाती है। इस तरह जितने ही तनुकरण अनुपात के पानी वा नमूना तयार करना हो आगे फिर किया जाता है और इस विधि स हम किसी एक पेट्टी प्लेट मे 30 स 300 तक जीवाणुओ के समूह मिल सकते हैं। जिस पेटी प्लेट म 30 से कम और 300 स ज्यादा जीवाणुओ के समूह हा तो वह परिणाम के लिये उपयुक्त नहीं मानी जाती है।

पीपक अगर मीडियम को पेट्टी प्लेट में भरना पीपक अगर की ठडा करके उसका तापक्रम 50° सी तक लाए। अब ब्ली लम्प के पास में 1 10, 1 100, 1 1,000 तमुकरण की प्लेट में 10 एम एल मीडियम डाले और प्लेट को धीरे धीरे टेवल पर गोलाई में घुमाकर नमूने और मीडियम को अच्छी तरह मिलाए। इस विषि द्वारा मीडियम में जीवाणुओं का वितरण एक समान होता है। कुछ समय बाद जब पेट्टी प्लेट म जगर जम आये तब प्लंट को उल्टा करके 37° सी तापक्रम

पर 24 से 48 घटे तक रखा जाता है । प्रयो । ना प्रामाणिकता के लिये नमूने के पानी के हर तनुकरण अनुपात की दो या तीन पेर्नी प्लेट बनानी ठीक रहती है ।

गणना जीवाणुआ की कोलोनी 'ी गणना के लिये 30 से 300 कोलोनी वाली प्लेट को चुनना चाहिये। उपराक्त किये गये प्रयोग भ से कोलोनी गणना के लिये एक ही तनुकरण अनुपात की 'नायी गयी तीनो पेट्री प्लेटत के जीवाणुओं के कोलोनी का जोसत मान निकाल लेना चाहिये। कोलोनी की गणना कोलोनी कालट द्वारा करनी चाहिये और उसकी अनुपरियति में एक वडा अवतल लस (मैनीफिकेसन 15 स्थास) से भी कोलोनी की गणना की जा समती है। अब मृतोपत्रीवी जीवाणुओं के परीक्षण कापरिणाम सिलना हो तो उसे 'स्टेण्डड प्लेट गणन 20 सी 'कहेंगे तथा जब बाह्य जल जीवाणुओं के परीक्षण कापरिणाम लिलाना हो तो उसे 'स्टेण्डड प्लेट गणन 37° सी 'कहेंगे।

एक एम एल पानों में जीवाणुओं की सस्या का पता लगाने के लिये उस पेट्टी प्लेट में गिनतीं की हुई कोसोनीज को पेट्टी प्लेट के तनुकरण अनुपात से गुणा करते हैं। इस प्रकार निकाले गये परिणाम को निम्मलिखित तालिका से तुलना करके नमूने के पानी की श्रेणी का पता लगा लिया जाता है।

वितरण किये जाने वाले	पानी के नियम	(माइक्यूल	1891)	
धेणी		प्रति	ਹੰਸ ਹਕ	पानी है

जीवाणुओं की सहया
10 से कम
10 者 100
100 計 1,000
1,000 社 10 000
10,000 के 1,00,000
1,00,000 से ज्यादा

## कोलीफाम जीवाणु

पानी में कई तरह के हानिकारक जीवाणु पाये जाते हैं व प्रत्येक जीवाणु को अलग से पहलान पाना एक कठिन काय है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि मगुष्पों व पगुओं के मल से साधारणतया कोलोन बेसिलाई नामक जीवाणु पाये जाते हैं और जब इनके द्वारा पानी का सदूषण होता है तो ई कोलाई जीवाणु पानी से आ जाते हैं। पानी मा पाने वाले हुतरे जीवाणुओं की अपेक्षा इस जीवाणु का पता अलानी से लगाया का सकता है। इसलिये पानी की द्वारात वा तता तताने के लिय के लिये परीक्षण की उत्तरिक्त का पता लगाने के लिय ई कोलाई को उपस्थित के लिय परीक्षण किया जाता है। वसे काषीन समूद के जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं पर तु ये हमेशा मलु म पाये जाते हैं इसलिये पानी

म इनका पाया जाना, मल द्वारा पानी ये सदूपण ना खातक है। इससें इस बात का पता लगता है कि ऐसे पानी द्वारा पानी से फलने याले कई रोग हो सकते है। कोलाइ जीवाणु लम्बे समय तक पानी मे जीवित नहीं रह सकता और उसका पानी के नमून में पाया जाना इस बात का सकेत है कि पानी से फलने वाली बीमारियों क हानिकारक जीवाणु उस पानी में खिखमान हैं।

## मेकी की अगर मीडियम बनाकर उसे स्टरलाइज करना

इस मीडियम को निम्नलिखित सामग्री मिलाकर बनाया जाता है— सीडियम टाउरोकोलेट 2 5 ग्राम सीडियम ब्लोराइड 2 5 ग्राम

पेप्टोन 100 ग्राम अगर 75 ग्राम छेबटोम 50 ग्राम

यूद्रल रेड (एक प्रतिशत घोल) 20 एम एल आसत पानी 500 एम एल

आसुत पानी 500 पी एच 74

मेकोन्की अगर को तयार करने की विधि, पोषण अगर को तयार करने वो विधि की तरह ही है। लेक्टोग्र और यूट्रल रेड को 10 पौण्ड हवा के दाव पर आटोक्सेव म रखकर जीवाणु रहित कर लेते हैं और फिर उन्हे ऊपर बनाये गय अगर म मिलाकर मेको की अगर तयार कर लेते हैं।

पानी के नमूने का तनुकरण करना उसे पेट्टी प्लेट मे लेना, उसम मेको की अवर मीढियम मिलाना, जीवाणुओ की गणना करना आदि सभी ऊपर लिखी विधि के अनुसार ही किये जाते हैं। गुलावी रण की कोलोनीज को कोलोनी काउटर की सहायता से पिना जाता है। नमून के पानी में कोलीफाम जीवाणुओ की सख्या का सहायता में किये, कोलोनी की सख्या को उसी पेट्टी के पानी के तनुकरण के अपुणत से गुण। करते हैं। इस विधि द्वारा अनुमानित कोलीफाम जीवाणुओं की सुध्या हो जात कर सक्ते हैं। इस विधि द्वारा अनुमानित कोलीफाम जीवाणुओं की सुध्या हो जात कर सक्ते हैं व्योक्ति कुछ जीवाणुओं की पालानी अगर मीढियम " नीवे रह जाती है जिससे सही परिणाम नहीं निकाला जा सकता' यरचु दर परीक्षण को शोद्य विदेश जात सकते के कारण पानी में कोलीफाम जीवाणुओं का पता लग जाता है। यानी से कुलने वाल रोगों से बचने में यह परीक्षण बहुत उपयोगी हैं।

अनुमानित कोलीफाम की गणना (Most Probable Number, MPN)

मेको कीज लक्टोज बाइल ब्लोध (सिंगल व डबल स्ट्रे य मीडियम)

## (1) निपत स्ट्रय मीडियम बनाना और स्टरलाइज करना

साडियम टाइरोकोलेट 5 ग्राम लक्टाज 10 ग्राम पेप्टोन 10 ग्राम साडियम क्लोराइड 5 ग्राम आसुत वाजी 1,000 एम एल बोमोक्रिसोल पपल 1 एम एल

## (2) डबल स्ट्रे प मीडियम बनाना और स्टरलाइज करना

डबल स्ट्रें य मीडियम बनाने के लिए 1,000 एन एल की जगह सिफ 500 एम एल आसुत जल ही लें और वाकी उपरोक्त सभी अवयब उतने ही मिलाए।

पलास्क म लिये गये अवयवों को गम करके घोलते हैं तथा उसे पी एव 72 पर ममायोजित करते हैं। अब मीडियम को परलनिलयों म समान रूप से विवरित करते हैं। अब मीडियम को परलनिलयों म समान रूप से विवरित करते हैं वहर एक निली में ब्रूपहुंस दूमूब को उत्टी अवस्था में रख देते हैं। मीडियम को इस परल निलयों को 15 पीण्ड हवा के दवाव पर 20 मिनट तक ओटोस्वें करते हैं। विवर्ण स्व क्षया इससे भी कम पानी का नमूना मिलाना हो तो सिगल स्ट्रंप मीडियम काम में लोते हैं, अबिक 10 एम एल अथवा उससे व्यक्ति में क्षया के पानी को मीडियम में मिलाना हो तो अवल स्ट्रंप मीडियम काम में लेते हैं। इस माध्यस में केवल कोलोकाम जीवाणु ही पनप कर हृद्धि कर सकते हैं। मीडियम में उपियत सोडियम वाहर साहट पाया जाता है तथा ये कोलीकाम जीवाणु व्यवस्था साहट को उपियति में भा बाहल साहट पाया जाता है तथा ये कोलीकाम जीवाणु व्यवस्था साहट को उपियति म अपने आपको जीवित रख तो हैं। कोलीकाम जीवाणु विवरों को काम में लेकर अस्त और गस पदा करता है। अस्त के कारण मीडियम का प्रोमोकितोत स्व्यू रण लाल नील से पील रण म बदल जाता है, जबकि गस ब्यू रण लाल नील से पील रण म बदल जाता है, जबकि गस ब्यू रख इस कही होकर इसे भीडियम का सतह पर ले आती है।

तनुकरण (Dilution) इसके तिम पात्र ट्यूबो की व्यवस्था वासी विधिकाम म तेते हैं। मीडियम की तयार की हुई कुल 15 परवानतिया तेते हैं। अब पहुंछे सेट की बबल स्ट्रेथ मीडियम की पाचो परवा नित्मो म से हुर नवी म 10 एम एव नमूने का पानी डालते हैं। दूतरे सेट की प्रत्येक मीडियम (प्रियन स्ट्रेय) वाली परवानती म एक एम एल नमूने का पानी डालते हैं। तीचरे सट की प्रत्येक मीडियम (सिंगल स्ट्रेय) वाली परवानती म सिंक 0 1 एम एव नमूने का पानी डालते हैं। से स्ट्रेय का पानी डालते हैं। तीचरे सट कर रयकर नत्युउट करन ह तथा गम व बदल हुए रग की परवानतियो से परियाम कर कर

सभावित जीवाणुओं की सस्या (Most Probable Number) दज किये हुए परिणाम के द्वारा मेक्केडी टेवल से तुलना करके (परिविच्ट द्वितीय) 100 एम एल पानी म उपस्थित जीवाणुओं की सस्या ज्ञात कर लेते हैं।

## क फर्मेंटरी परीक्षण (Confirmatory tests)

ऊपर किये गये परीक्षण भी जिन परखनित्यों में अस्त व गय का होना दिखाई देता है उन परखनित्यों में से ई कोलाई के लिये क कमेंटरी परीक्षण किया जाता है। इन परख नित्यों में से हर एक जीवाणुओं को दो दीलयेट ग्रीन वाइल त्यों में शिवप की नित्यों में सव करूपर किया जाता है। इनमें से एक नित्यों को 30° सी य दूसरी को 40° सी पर 48 घण्टों के लिये इनक्युवेट किया जाता है तथा इनका 8 और 24 घण्टों के परवात् ई कोलाई की वढोतरी के लिये देवा जाता है। ई कोलाई ही ऐसा जीवाणु है जो 44° सी पर वढ़ते से अस्त और गस पंदा करता है। इसका पता लगाने के लिये 44° सी पर इ डोल पदा करने याला परीक्षण भी हमाया जा सकता है।

#### ब्रीलये ट ग्रीन लेक्टास बाइल ब्राथ -

<b>वेष्पटोन</b>	10 ग्राम
लक्टोस	10 ग्राम
सोडियम टाउरोकालेट	20 ग्राम
ब्रीलये ट ग्रीन	0 0133 ग्राम
आसुत पानी	1,000 एम एल

ऊपर दिये गये अवयवों को एक प्लास्क म लेकर आसुत पानी मे घोलते है। इसका पी एच 72 पर सेट करन के बाद उसे परखनिवयों मे भरते हैं और 15 पीण्ड हवा के दवाय पर 15 मिनट के लिये ओटोक्लेब द्वारा स्टरलाइज करते है।

### मेम्ब्रेन द्वारा छानने की विधि (Membrane filtration technique)

यह विधि भी कौलीफाम जीवाणुओं का पता लगाने के लिये काम म सी जाती है। नमूरे के पानी की निश्चित मात्रा तेल्युलोस एसीटेट मेम्ब्रेन के द्वारा ठानी जाती है। जीवाणु इसकी ऊपरी सतह पर ही रह जाते है। या नह नो मेरान्की अगर मीडियम की पेट्रो लोट को 24 परंट तक इनक्यूबेट करके -परिणाम नोट कर लेते हैं। यह विधि दी गयी दूसरी विधिया के मुकाबके कम समय में कोशीफाम जीवाणु का पता लगान म सक्षम है।

#### कम्प्लोटड परीक्षण

यह परीभण व कर्मेंटरी पराक्षण के बाद किया जाता है । इस परीक्षण स पानी व स्टरवारचनान व पहुंच और जनक बाद ज न बाद ज नर का अनुमान रम्मनता स ए , दूर (Loop) ब्रोय को ईयोसिन मोधाइसिन ब्ल्यू की तयार की गई पेट्रो क्लेट पर समात है। इस क्लेट को 24 घटे के बाद 35° सी पर इन्त्र्यूबेट करते हैं। मेटेसिक सस्टर देने बाजी कालोनी को अगर मीडियम की नसी पर और लेक्टोस ब्रोय फरम टेशन वाली नती पर लगाकर इन्हें 35° सी पर 24 से 48 घटे के लिये इन्यूबेट करते हैं। मीडियम स्ताइद तयार करके ग्राम स्टेन (Gram stain) करके उसकी पूरमदर्शी द्वारा जाच करते हैं। इस परीक्षण म लेक्टोस ब्रोय में सब बनता, स्ताइद तयार को मेटिव बिना स्पीर के जीवाणु का दिलाई देना, कोलीफाम जीवाणुओं के होने की सूचना देते हैं।

इयोसिन मीथाइलिन ब्ल्यू अगर

इयासन मायादालन ब्ल्यू अगर	
पेप्टोन	10 ग्राम
ढाइपोटेशियम फॉस्फेट K2HPO4	2 ग्राम
अगर	20 ग्राम
पानी म बना 20% सेक्टोस	50 एम एल
पानी मे बना 1% इयोसिन	40 एम एल
पानी मे बना 0 5% मीथाइलिन ब्ल्यू	13 एम एस
आसुत पानी	900 एम एल
पी एच –80	

मीडियम को ओटोक्लव द्वारा 15 पोण्ड पर 15 मिनट में स्टरलाइब करकें पेट्टी प्लेट में डार्ले । इसके लिये पहले से तयार किया हुआ हाइड्रेटेट मीडिया भी काम में लें तो अच्छा रहता है ।

पानी का फीकल स्ट्रेप्टोकोकआई के लिये परीक्षण (Examination of water for faccal streptococci)

ये जीवाणु गोलाकार, ग्राम पोजेटिव, विना स्पोर के और बढी या छोटी चेन (Chan) के रूप मे दिवाई देते हैं। मीडियम की चेट पर इन जीवाणुओं की कोलोनो ओस को बूदो जसी दिखाई देती हैं। यह जीवाणु वमडी, म्यूक्त मेम्बेन, दूध व मनुष्यों और जानवरों की आतों में पाया जाता है। बातों में रहेंगे वाली किस्म हुमेशा मल में पाई जाती है और इसे फीकल स्ट्रेप्टोकोकआई कहते हैं। इसकी सामाग्य किस्म स्ट्रेप्टोकोकआई फीकलिस (मनुष्यों की), स्ट्रेप्टोकोकआई कीइसोयस (मूज्य की), हेंग्टोकोकआई कीइसोयस (मूजर की), हेंग्टेटोकोकआई प्रोक्त (पायों की) और स्ट्रेप्टोकोकआई इसवाइन (पोडों की) है। इसको ए टरोकोकआई भी कहते हैं और इन सभी किस्मों की सफीरव क्वासिफीकेमन (Lancefield classification) हारा समूह डी (Group-D) का दर्जा दिया गया है।

परीक्षण की विधि (एम पी एन)

पराक्षण का वाय (६५ का ६५ ) उपकरण परखनली का स्टेड, 25 एम एल क्षमता की परखनलिया, 10, 1 और 0 1 एम एल के विषेट, स्थिट लम्प, एटराकाकथाई अनुमानित ब्रोस मीडियम (सिंगल और डबल स्ट्रेंच मीडियम), (शेंड होल्जर और विटर, Sandholzer and Winter)

### (1) सिंगल स्ट्रेन्य मीडियम बनाकर स्टरलाइज करना

द्रीपटोन	5 ग्राम
योरद्र एवस्ट्रेवट	5 ग्राम
ग्लूकोज	5 ग्राम
सोडियम आजाइड	0 4 ग्राम
ग्रोमोधाइमोल ब्ल्यू	0 32 ग्राम
आसुत पानी ।	1,000 एम एन

## (2) डबल स्ट्रेय मीडियम बनाकर स्टरलाइज करना

इसे बनाने के लिये ऊपर लिखी सामग्रियों को तोसकर उसमें 1,000 एम एस आसुत पानों को जगह सिफ 500 एम एस आसुत पानी ही मिलाए।

सारी सामग्रों को गम करके घोलते हैं और उसका पी एव 8 4 पर सेट करके ओटोबलेव मे 15 पीण्ड पर 15 मिनट रखकर स्टरलाइव करत हैं। इस मीडियम द्वारा पीने के पानी, स्विमिंग पूल, गट्टर व बन्य दूषित पानी में फीकल स्ट्रेंप्योकोकआई के होने का पता लगाते हैं। मीडियम को परखनित्तयों में छोना, नमूने का पानी मिलाना, इनक्वूबैट करना, परिणाम लिखना व इसे मेक्केडी टेबल (परिणिट द्वितीय) से तुलना करके 100 एम एल गानी में उपस्थित जीवाणुओं की सस्या आदि ठोक अनुमानित कोलीफाम को गणना को तरह ही ज्ञात करते हैं। परीक्षण के लिये मीडियम को 45° सा पर 24 घटे के लिये इन्स्यूबैट करते हैं और अम्ल व टरबीडिटी दोनो ही गीट करते हैं। अम्ल बनने के कारण मीडियम का रग क्यू से पीला हो जाता है। फीकल स्ट्रेंग्टोकोकआई के लिये सीडियम आजाइड सामग्री बहुत हो उपयुक्त है।

### पानी के मानक (यू के मिनिस्टरी आफ हेल्य फार वाटर सप्लाई 1939)

पाना को श्रंणी	प्रात 100 एम एल पाना में अनुमानित कोलीफाम जीवाणुओं की संख्या
अति सतोपप्रद	एक से कम
सतोपप्रद	एक से दो
सदेहास्पद	तीन से दस
असतीयप्रद	दस से ज्यादा

#### उपचारित पानी

सौ एम एल पानी को क्लोरीनेशन करने पर कोलीकाम जीवाणु समाप्त हा जाते हैं। कोलीकाम जीवाणुओं का एम पी एन एक से कम होना चाहिये।

## अनुपद्मारित पानी

नब्बे प्रतिवत नमूनो म कोलोफाम जीवाणुओ का एम पी एन पूरे सालभर देखने पर दस से कम होता है।

441 1 ( 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1


स्विमिय पूत का पानी	
श्रेणी	प्रत्येक 100 एम एल मे औसत
	ई_कोलाई
<b>ए</b>	0-50
बी	51-500
सी	501-1,000
ही	1,000 से ज्यादा

## पानी का सूक्ष्मदर्शी यत्न द्वारा परीक्षण

सूक्ष्मदर्शी यत्र की सहायता स पानी म पाय जाने वाले हानिकर अविलेय सिनिब पदाय, वनस्पति, जीवाणु और धवाल आदि का परीक्षण किया जाता है। ये सामा य तौर पर आखी की सहायता से नहीं देखे जा सकते। परीक्षण के लिए पानी के नमूने को सेंट्रीपमूज करते हैं या उसके अभाव म पानी के नमूने की काच की बोतल में 4 से 24 पटे तक बिना हिलाए रखते हैं। बाद स अबधि में ठीस पदाय बोता के पैंदे म पहुच जाय तो उसे बिना ज्यादा हिलाये उसमें से ऊपर का पानी बाहर विकास देते हैं। बोतल के पैंदे से पहुच जाय तो उसे पानी की मुख बूद एक स्वाइड पर रुते हैं और उस पर सावधानों से एक कार स्विप रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निम्न प्रकार से (चित्र 13) परीक्षा करते हैं —

- गे पानी नदी, नालो च गहरे कुओ से तिया जाता है उसमे रेत के कोण-युक्त कण समूहों में दिखाई देते हैं।
- 2 चिकनी मिट्टी (Clay) चिकनी मिटटी के कण गोल, चिकन, हानेदार व हरे रंग के होते हैं। वे समूहो मं भी मिल सकते हैं। तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने मं इन पर कुछ भी असर नहीं होता है।
- 3 खडिया मिट्टी (Chalk) यह चिकती होती है और क्रिस्टल-युक्त दिखाई देती हैं। नमूने के साथ स्वाइड और कवर स्विप के बीच मे तनुकृत हाडड़ो क्वोरिक अम्ल डालने पर इस मिट्टी के कण आखो से ओखल हो जाते हैं और गस के बुतबुत्ते दिखाई देते हैं।
- 4 पानों में अससर सोह के आनसाइड भी पाने जाते हैं। तोह पर पनपने वाले तदबो जीवाणु पानी के नलों में लोहे की दीवारों पर विकसित होते हैं और इस कारण लोह तत्वों के नलों से बाहर आ जाने से पानी का रग गदला हो जाता है। यह ललाई पुग्त पूरे पूरे पदाप के रूप में दिखाई देता है। इनकी परीक्षा करने के लिए नमूने के पानी के साथ पानी कि कदर सिरूप और स्वाह के बीच में एक दूर पोटेशियम करें। साम नाइद की डालें। पानी के नमूने में नीले रग का दिखाई देना लोहे की उपस्थित बताता है। अगर अस्लीय पानी ताबे के बतन में रखा जाय तो वह अपने म ताब को घोल लेता है। लाबा युक्त पानी की परीक्षा के लिए पोटेशियम फेरी सायगाइड

नो कुछ बृद डालने से स्लाइड पर पानी मे चाकसेटी रग दिखाई देगा। यह पान म तावे के तत्वो के घुले होने ना ज्ञान कराता है।



चित्र 13 पानी का सुस्मदर्शी यत्र द्वारा परीक्षण । (1) मिट्टी, (II) चिकनी निट्टी, (III) चिकनी निट्टी, (IV) लोह के आवसादढ, (V) मेलि ओनेला वक्टीरिया, (VI) क्रिनोप्रीक्स वक्टीरिया, (VII) श्रावाल, (VIIII) योस्ट, (IX) फ्रकूटी, (X) क्रस्टेलियन, (XI) प्रोटोजोग्रा, (XIII) कीडा, (XIII) कन, (XIV) वाल, (XV) रूद्द और (XVI) देवान ।

- 5 वानी म शाक सिम्मयों की गहनी, सवाल, फफूदी, लोहे वर विकसित होने वाले जीवगणु, मम्मीज जीव तथा क्रम्टेशियन और प्रोटोजोबा आदि पाये जाते हैं। इस जीवाणुओं को स्तेन्टरन कहते हैं। इसके पानी म रहने ते उसमे आपितवनक रत्त, स्वाय और गय पैदा हो जाते हैं। ऐसा पानी प्रदूषण का खोतक होता है। ऐसे पानी का वावाधिक परीक्षण करना चाहिय। छानने की विधि हारा पानी में से वर्षे जीव तो हट जाते हैं। एस्तु छोटे जीव जन्तु छने हुए पानी के साथ निकल जाते हैं।
- 6 प्रतूषण-युक्त छिछले कुवो व घरातल के पानो में भेड की कन, बाल एवं मास के रेले भी पाये जा सकते हैं। ऐसे पानी में कावनिक पराध की अधुद्धिया होने पर यह कहा जा सकता है कि यह नालियो में बहने वाली गंदगी के द्वारा सद्दियत पानी है। भेड के कन में महयूला (भीतरी,आप) व कोरटेक्स (बाहरी भाग) होते

हैं य उसके योनो ओर करोती जसे वातेदार रेशे भी दिखाई देते हैं, जबिक बालों में मध्यूला काफी गहरे रंग का य यदा होता है और उसमें कोरटेक्स कम होता है तथा दातेदार रेशे नहीं होते हैं। इसकी सतह विचनते होती है। मडयूला विभिन्न रंगों के भी पाये जाते हैं, तथा हवा की उपस्पित के कारण उसका रंग गहरा होता है। गदे पानों म फह्द भी पायी जाती है। सुध्मदर्शी यंग में रूई के रेशे सीप के आकार में मुद्दे हुए से दिखाई मेरी हैं तथा उनम मह्यूला का अभाव होता है और वे हमेशा समुद्द में पाये जाते हैं।

## वायुका जैविक परीक्षण

परिचय

विकास के वसमान दौर मे शहर, जनसङ्या और उद्योगो को आश्रय देता है। सुविधा सम्पन्न स्थान की कमी और ठीक से सफाई का न होना, वातावरण मे -जीवाणुओ वी वृद्धि करता है। इसकी चपेट मे हर साल सैकडो हजारो लोग और जानवर आ रहे हैं। सूक्ष्मजीवी हवा मे प्रजनन नहीं कर सकते और हवा मे ज्यादातर उनकी वृद्धि मनुष्यो या जानवरी से ही होती है। जीवाणुओ का हवा मे उपस्थित होना प्रदूषण का सूचक है। ये स्वस्य मनुष्यो एव पद्युओ मे रोग उत्पान करते हैं और दूब, भास, अण्डे, पानी एव इनसे बनी खाद्य सामग्री का हवा के जीवाणुओ द्वारा .. सद्पण होता जाता है। हवा से फलने वाली कुछ सामा य वीमारियो मे क्षय रोग, सेस्टिक सोर थ्रोट, ए ब्र क्स चुमोनिया मन्पस इपण्न्यूएजा, ओरनिथोसिस, रानी खेत और खुले घावों में फलने वाले कुछ जीवाणु भी सम्मिमित हैं। हवा शुद्ध है या अगुढ, यह वहा के लोगा और पगुओं की सस्या वातावरण एव पेड-पौधों की सस्या पर निमरे वस्ती है। घूल म विद्यमान सुक्ष्मजीवी हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। रहने के स्थान पर सूक्ष्मजीयी की अधिक संस्था म उपीस्थिति यह जताती है कि उस स्थान पर गादी हवा की निकासों की समुचित व्यवस्था में कुछ नमी है तथा यह अत्यधिक प्रदूषण की सूचना देता है। सूक्ष्मजीवियो वी सस्या म वृद्धि के साथ ही तापक्रम म वृद्धि आद्रता एव कावन डाइआक्सारड **बी मात्रा ना वायुमण्डल मे अधिक होना प्र**टूपण ना सूचक है। ये सभी मनुष्यो तथा जानवरों के शरीर मं रोग प्रतिरोध की क्षमता को कम करते हैं तथा इससे ऐसे दूषित वातावरण में रहने वाला प्राणी रोगग्रस्त हो जाता है। घरो के अन्दर व्याप्त सूक्ष्मजीवी प्राय धूल के क्यो, सास के साथ निकलने वाले पानी के क्यों छार एव नारु से निकलने वाले स्नाव के साथ हवा मे तरते रहते हैं। भारी पदाथ जमीन पर जल्दी ही वठ जाते हैं, जबकि विकारजनक रोग के जीवाणु के उपर्युक्त हल्के कणी की जब कोई प्राणी श्वास के साथ ग्रहण करता है तो ये उसमे बीमारी पदा कर देते हैं।

उद्देश जीवाणुजों को हवासे अलग करके उसवी सदयाया विस्म ज्ञात करना। विधियाँ

(1) जीवाणुओं को प्लेट विधि द्वारा स्थापित करना (Settle plate method)

पोषक अगर की दो प्लेट लेते हैं और उनम से एक नो कुछ निश्चित समय के लिए पर के अदर एव दूसरी को घर के बाहर आधा या एक मिनट तक खुछा रहें। पोषक अगर बनाने की विधि हम पिछले अध्याय म लिय पुके हैं। दोनों प्लेटों नो 37° सो पर 24 पटे तक इन्त्र्यूबेट करते हैं। किर उसमें उत्त न मूहमञीवायूबें ने को तोनी को सक्या को गिनत हैं और जीवाणुओं के साथ कणों को आधा या एक मिनट (बितनों देर प्लेट सोसी हो) तन 4 इप प्लेट पर 37° सी के हिसाब से प्लाक करते हैं।

इस तरह से पर के अन्दर और बाहर सोली गयी प्लेटों के परिणाम का तुलनात्मक अध्ययन करके ब्रायु प्रदूषण के स्तर ना पता लगाया जा सकता है। यह एक सामारण विधि है, नयांकि प्लेट को स्रोलनर रखने पर सिक बडे कण ही प्लेट पर बा पाते हैं।

(2) छिद्र द्वारा वायु का नमूना लेने की विधि (Slit sampler method)

इस विधि द्वारा हुआ की एक निश्चित मात्रा को 25 मि मि आकार के छिद्र से मुजारा जाता है। यह हवा सीधी सवधन माध्यम को प्लेट पर गिरती है। फिर इस प्लेट नो 37° सी पर 24 पण्टो तन इन्यूबेट करते हैं और उस पर आने वाल जीवाणुओं के कोलोनी भी सस्या नो गिन लेते हैं। इस विधि द्वारा एक धनफुट हवा में नधी के साथ विपके हुए जीवाणुओं नी सस्या ना पता चल जाता है।

मान्य तुत्यता (Acceptable level)

उद्योगा, दपतरा व घरो म एर पनफुट क्षेत्रपल के लिये जीवाणु गुक्त कणो की मान्य सस्या पचास है। जबिप दात्य चिहित्सा ग्रह के लिये इनकी मा य सस्या दस है।

हवा में ब्याप्त सूक्ष्मजीवों को हटाना

नीपे दिये गये तरीको मे से नोई एक तरीका अपनाकर भवन की हवासे जीवाणुओं नी सस्याम कमी की जा सकती है।

(1) प्रति 100 पनफुट अगह के लिये । 5 ओस फार्मेलिन और एर औस पोटेशियम परमैगनेट का रासायनिक घोल काम म स्ने सकते हैं। जो कमरा जीवाणु रिहेत बरना हो उसे पूणतया व द कर दें और एक बतन मे परमैगनेट ने रतो पर पार्मेलिन डाले तथा इस काम म लगे व्यक्ति को बीघ ही नमरे के बाहर चला जाना चाहिये। कमरे को पूणतया व द कर दें ताकि गस बाहर न निकल सके। कमरे को बारह एफ्टे बाद सोलें और गस को बाहर निक्तने दें।

- (2) सोडियम हाइपोक्तोराइड का एक प्रतिशत घोल वनाकर कमरे में छिडकाय करने से जीवाणश्रो की सस्या में कमी होती है।
- (3) एक भाग ग्लिसरीन का खिड़काव करने से एक से 4 लाख भाग हवा को प्रण रूप से सुक्षमजीवियों से मुक्त किया जा सकता है।
- (4) आयोनर (Ionaire) का उपयोग जीवाणओ द्वारा वायु प्रदूषण के सम्भावित खतरे की रोकथाम के लिये आयोनर (चित्र 14) का उपयोग काफी



प्रभावकारी होता है। आधानन विजली द्वारा सचालित किया जाता है। यह मन्त्र परो में सोने के या जन्म कक्ष, एयर कण्डीधन कक्ष, अस्पताल, निव्य होम, नसीनिव्य, कारखाना में, ठेयरी प्लाट, कार्यालयो, पाठधालाओ, प्रयोगपालाओ वाणियक प्रतिष्ठानो, जानवरों के रहने बाली जगहों जिसमें खाकर द्वाप दुहने का स्थान, पुनकट साला आदि स्थानों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग खासकर फेंकडों के रोगों से सस्त, मिट्टी, पराम (Pollen), जीवाणू और वियाणु द्वारा

<sup>\*</sup> Available at M/s Emkaypee enterprises Marketing & Allied Services, Gandhi Chowk, Jodhpur-342001

एसिक रोगियो (Allergic Patients) के लिये बहुत फायदेमद है। इस चौबीसो पन्टे चालू रक्षा जा सकता है। इसमे किसी तरह की आवाज भी नही होती। इसका उपयोग बन्द भवनों के लिये ज्यादा अध्या है। इसका समर एक कमरे मे 30 मीटर तक रहता है, तथा य क इतने भाग म रहने वाले क्यों को नेगेटिव चाज कर देता है, जिस कारण चण हवा म ठहर नहीं पाते हैं और चया जाता हैं। इस प्रकार बातवरण स क्यों में का विवाद के स्वाद का वातवरण स क्यों के तो स्वाद जी वातवरण स का में साथ जीवाणुं भी करा पर आ जातो हैं और उस स्थान का वातवरण काफी हुए तक स्वच्छ हो जाता है।

## कार्बन डाइआक्साइड की माता ज्ञात करना

#### परिचय

सास क्रिया एक विधि है जिससे वातावरण और जीव के बीच गसो का आदान प्रदान होता है, जिससे इस क्रिया के दौरान सास दारा बाहर निकली बाय का रासायनिक व भौतिक परिवतन हो जाता है। पत्मोनरी शिराओं में रक्त द्वारा आवसीजन के ग्रहण करने व कावन डाडआवसाइड के छोडने से फैफडो से निवलने वाली हवा मे रासायनिक परिवतन होता है। हवा. जो सास की क्रिया द्वारा बाहर छोडते है उसमे 16 4 प्रतिशत आवसीजन व 4 24 प्रतिशत कावन डाइआक्साइड होती है, जबकि दूसरी गसो में कोई परिवतन नहीं जाता है। जुगाली वरने वाले चौपाये जानवरो के सास द्वारा छोडी गई हवा मे आक्सीजन कावन डाइआक्साइड व नाइट्रोजन के अलावा मियेन गस भी पायी जाती है। सास द्वारा छोडी गयी हवा मे भौतिक परिवतन उसके गम व हल्क होने से, आद्रता तथा इसके आयतन के बढ़ने से होता है। यह हवा गम व हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है जिससे इसका स्थान खिडकी या दरवाजे से भीतर आने वाली ठडी हवा ले लेती है। अत प्राय घरो म प्राकृतिक तरीके से वायु के जादान प्रदान का आधार यही है। हवा का आदान प्रदान अगर ठीक से नहीं होगा तो उस स्थान पर कावन डाइआवसाऽड की मात्रा ज्यादा होगी तथा इसकी मात्रा मे वृद्धि हवा मे प्रदूषण का सूचक माती जायेगी । इसलिये घरो म वढी हुई कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा परोक्ष रूप से वहां की हवा के आदान प्रदान की प्रणाली की क्षमता का पता लगाने का एक आसान तरीका समझी जाती है। शुद्ध हवा कई गसा का मिश्रण है जिसमे पानी नी वाष्प भी शामिल है। हवा मे निम्न आयतन से गर्से पाई जाती हैं --

आवसीजन	20 94 प्रतिशत
कावन डाइआक्साइड	0 028-0 04 प्रतिशत
ना <b>ट्टोज</b> न	78 04 প্রবিশব
<b>आग</b> न	0 94 সবিষব
31771	14 प्रतिशत

ग स । त्रान निजान त्यात्रियस जग गणाना है।

उद्देश्य भवन मे उपलब्ध कावन ढाइआक्ताइड गत्त की प्रतिपत निकालना। विधियां

कावन डाइआक्साइड गैस का प्रतिश्वत ज्ञात करने के लिये दो तरह के उपकरणों को काम में सासकत हैं—


- (1) लग्स जैकोण्ड्रोफ उपकरण (Lung's Zecondroff Apparatus) और
  - (2) हल्दाने का इधर उधर ले जा सकने वाला उपकरण (Haldane's Portable Apparatus)

महा सिफ पहली विधि की ही विस्तार से व्याख्या की जा रही है—

## (1) सन्स जैकोण्ड्रोफ विधि

स्टाक घोल बनाना सोडियस कार्बोनेट ना  $\frac{1}{16}$  घोल बनाने के लिये उबाल कर ठड़ा क्या हुआ 1,000 एम एल आमुत पानी लेकर उसमे 5 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालें। इस घाल मे एक ग्राम फिनोपयलीन मिलाएँ। इसके डालने पर घोल का रम गुलाबी हो जाता है। प्रयोग के बास्त घोल बनाने वे लिये स्टाक घोल की एक एम एल सावा लेकर उसमें इलना आसुत पानी (उबालवर ठड़ा किया हुआ) मिलाए कि घोल की माता 100 एम एल हो जाए।

विधि प्रयोग के वास्ते काच की एक बोतल लेते है। उमे साबुन व पानेर् से धोते हैं और फिर उसे उवालकर ठड़ा किये हुए आसृत पानी संधोगर राफ गरते हैं। इस साफ की हुई बोतल (चित्र 15) म 10 एम एल तनु निया हुआ सोडियम



वित्र 15 लम्स जरोण्ड्रोफ उपकरण । (1) काच की नली, (2) रवड की नली और (3) रवड का वम्प ।

कार्यनिट का घोल छेते है। अब बाता के मुहुषर राष्ट्र का बाक लगाए। वाक पर दा गान छट होते है जिनम काल को मुणे इड निष्या त्रशते है। त्रका बाल की सभी राज्य किया गत्र स्वाप्त के उपयोग मुल्या के व्यक्ति नगार हूमग किया किया गरा भारकार का त्रिकार स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स अब बोतल को ऊपर लिखी गई विधि के अनुद्वार घोकर साफ कर लेते हैं। बोतल म किर वे 10 एम एड तुतु किया हुआ वोडियम कार्बोनेट का पोल लेकर प्रमोग को भवन के अन्दर रोह एते हैं। वायुमण्डल को हुवा को एम्प डारा बोतल के भीतर तब तक प्रविष्ट करबाते रहते हैं जब तक कि पोल राष्ट्रीन न हो आय। एम्प को इस दोरान जितनी वार ववाया गया हो वह ग्रक्या (बी) नोट कर लेते हैं। अब नीचे विये गये सूत्र की सहायता ने भवन म पाई बाने वासी कावन डाडआवसाइड का प्रतिकात कात कर सकते हैं।

सुत्र

प्रीत 10,000 वातु के भाग पर कावन डाइआलमाइट का भाग  $\omega = \frac{4\pi}{11}$  जबकि ए = भवन के बाहर सुली जगह पर जितनी बार पम्प दबाया गया हो

वह सस्या। वी = भवन के अन्दर जितनी बार पम्प दबाया गया हो वह सस्या।

4 = वायुमण्डल म निश्चित कावन ढाइआवसाइड की मामा य माना।

कावन डाइआनसाइड की प्रतिशत  $= \frac{{
m sil} \times 100}{10\,000}$ 

भवन में कावन डाइआनसाइड नी माशा सामा य से ज्यादा होने पर मास क्रिया तेन हो जाती हैं। इसनी 5 प्रतिगत माथा होने पर आदमी हापने सनता है।

# आपेक्षिक आर्द्रता व ओस विन्दु का अनुमान

#### परिचय

जब नोई प्राणी हिभी कम हवानार भवन मे रहता है तो यह देला गया ह कि वहा के वायुमडल के तापक्षम और नमा मे बनोतरी होती है। यह णरीर ने ब्रास निकली गर्मी व पानी के नारण होती है। अगर इसकी मात्रा भवन मे बहुत ज्यादा वड जाय तो णरीर ते गर्मी निम्तनी नम हो जाती है। अत उच्च वातावनणीय ताप विकरण ब्रास पानीर से निम्तनी नम हो जाती है। अत उच्च वातावनणीय ताप विकरण ब्रास पानीर से निम्तने वापी उच्चा मा पटा देता है तथा अधिक आद्रता थारीरिक वाय्योकरण और भी कम हो जाता है। दूमरे घटनो म भवन के से नहीं तो धारीर से वाय्योकरण और भी कम हो जाता है। दूमरे घटनो म भवन के वायुमण्डल मे आद्रता के प्रहुत वडने से धारीर से उच्चा वाहर निकलती स्पिर हो जाती है और इसने वेचनी तड जाती है। इस कारण पशुओं म उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। पशुमरो म आद्रता बढाने वाले अय लोत जसे मल और मून का जमाब, पास का प्रिद्धाना तथा करा की धुलाई के लिये नाम मे लिया गया पानी इत्यादि हैं। आद्रता को मापने से भवन के वे टीलेशन और बातावरण की उपयुक्तता का पता चलता है।

#### उद्देश्य

- (1) आपेक्षिक जादता मापना (To measure the relative humidity)
- (2) जीस वि दु मो ज्ञात करना (To find out dew point)

#### परिभाषा

सम्पूर्ण आद्रता (Absolute Humidity) यह किसी निश्चित आवतन की गांसु में उपस्थित पानी के वाध्य का भार है।


आंपेक्षिक आदता — यह किसी तापक्रम पर एक दिये गये आयतन की शाउँ म पानी के बण्य को सम्पूर्ण मात्रा व उसी तायक्रम पर उतने ही आयनन की बार्जु को सतस्त - के निये आवक्यक पानी के वाध्य की मात्रा का अनुपात है।

अपेक्षिः ाद्रता ⇒ शोस वि दु पर भनुष्त वाष्पीय दराव वायुमण्डलीय तापत्रम पर सतुष्त वाष्पाय त्याव ओस वि⁻द्

यह तापक्रम, जिस पर हवा से आद्रता टपनती है उसे ओस बिन्दु कहते हैं। परिवतनशील है तथा वातावरण म पानी के वाध्य की मात्रा पर जिसर करता है।

#### उपकरण

स्लिमस साइक्रोमीटर या हुव्रसिंग हाइग्रोमीटर (चित्र 16),साइक्रोमिटि टेवल।



चित्र 16 ह्यूर्पलिय हाद्द्रग्रोमीटर (1) हेण्डिल, (2) लक्ष का फ्रेम, (3) धर्मामीट (4) बिय, (5) काक श्री (6) प्लान्टिक की नसी

विधि — मेसन टाइन हाइग्रोमीटर उपकरण में गीले बल्ब वाला वर्मामीट स्पिर वायु का तावक्रम दन करता है। सही परिणाम के छिये उपकरण के धर्मामी टर के बल्व पर हवा गति से प्रवाहित होनी चाहिये और हुव्रसिन हाइग्रोमीटर पर्क काम में लेकर इस धत को पूरा किया जा सबता है। ह्यूर्वाता हाइग्रोमीटर उपके काम में लेकर इस धत को पूरा किया जा सबता है। ह्यूर्वाता हाइग्रोमीटर उपके प्रमे सकती के फ्रेम में एक जोडी सटीग्रेड अध्या फारे हाइट तावक्रम वातों वार्व पर्मामीटर लोगे होते हैं। वार्क को पताते वार्व पर्मामीटर लोगे होते हैं। ति कहा मा यह के म एक हेण्डल से जुडा होता है जितने दोनो वर्मामीटरों को एक हाथ तेजी से हवा में पुमाते हैं। दो वर्मामीटर में से नीच वाल वर्मामीटर का बल्व मलमल के कपड़े खंड वार हता है। फ्रेम के दूलरे किर पर्मामिटर को एक तथी तही है। इसे आयुत पानी से मरा जाता है। इस व्याह दिस में सिना को निकालकर समात के कपड़े पास सटावर र स्वा जाता है। इससे समामीटर पर लगा मलमल का वपड़ा गीला रहता है। परीक्षण के समय ससमल के कपड़े को एक बार बाहर से आयुत पानी द्वारा गीला कर देना चाहिये।

हुवरिता हाइग्रोमीटर उपकरण को है। इन से पकडकर तीस सिकण्ड वर्क हुवा मे तेत्री से पुमात रहते हैं। इसके पश्चात् गील बस्य वाले पर्मामीटर की रीडिंग सूमें बस्य वाले पर्मामीटर से पहुछे दज कर लेते हैं। आवश्यकतानुसार तीन या चार रीहिंग लेते हैं यानि कि जब तक गीले बल्ब बाले बर्मामीटर की लगातार दो रीहिंग एक जैसी न आ जाए । इससे यह वता चलता है कि यह अपने चूनतम तापक्रम पर पहुच गया है । घुष्क एव गीले बल्ब के बर्मामीटर की रीहिंग लिख लेते हैं । बर्मा-मीटर का बल्ब लगाग 600 कीट प्रति मिनट की गति से पुमना चाहिये।

धुष्क व गीले वल्ब के तापक्रम के अन्तर को बिप्रेसन कहते हैं। चाट की सहायता से बिप्रेसन व मुख्क वल्ब की रीडिंग काम मे लेते हुए आपेक्षिक आद्रता ज्ञात कर लेते हैं (परिशिष्ट III) तथा ओस बिन्दु सारिणी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है।

किसी अच्छे हवादार भवन की आपेक्षिक आदता उस भवन के बाहर की वायु की आपेक्षिक आदता से पाच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

# हवा की शीतलन शक्ति एव वायु-वेग का अनुमान

परिचय

भवन में हवा के सही जावागमन का मुख्य उद्देश्य उसमे व्याप्त ऊष्मा को नियत्रित रखना है। शरीर में ऊष्मा बरावर बनती रहती है। शरीर के तापमान को सामाय बनाये रखने के लिये इसनी कुछ मात्राना शरीर से निकलना जरूरी होता है। कम हवादार घरो म हम कुछ प्रतिकृलता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसमें हवा हवी हुई होती है। ठडे वातावरण म जब शरीर से पसीना नही निवलता है तब शरीर को उष्मा विकिरण द्वारा और ठडी हवा के शरीर को छूकर निक्लते रहने से बाहर निकलती है। इस प्रकार शरीर से जो ऊप्मा निकलती है उसका हम वरावर पता लगता रहता है। गर्मी के मौसम में या ज्यादा परिश्रम करने पर शरीर से बहुत पसीना निक्लता है और इस प्रकार शरीर से ऊष्मा निक्लती है। जब बाता वरण का तापक्रम शरीर के तापक्रम संज्यादा होता है उस समय शरीर से ऊष्मा के निकलने म गिरावट आती है तथा ऊष्मा का निकास बाष्पीकरण द्वारा होता है। इसे हम गुप्त उष्माका ह्नास कहते हैं। ऊष्माकी मात्रा म गिरावट का पता लगाने से भवन के वे टीलेशन की क्षमता का ज्ञान आसानी से लगाया जा सकता है। जिस दर से ऊष्मा की मात्रा मे गिरावट आती है उसे वातावरण की शीतलन शक्ति कहा जाता है। बायुमण्डलीय हवा को ठडा करने की शक्ति को मापने के लिये कटा धर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कटा धर्मामीटर सीधे ही बायु के अदान प्रदान को दरसाता है। अत इस उपकरण की सहायता स वे टीलेशन की काय प्रणाली का पूण रूप से पता लगाया जा सकता है।


## उद्देश्य

- (1) हवाकी शीतलन शक्तिकापतालगाना।
- (2) हवा के वेग का पता लगाना।

#### হীলনর হাকি

उपन्रण कम और ज्यादा सीमा वाल क्टा धर्मामीटर व कटा चाट।

वम सीमा वाले कटा धर्मामीटर इसका आविष्कार सर नियोगाड हिल ने किया था। वर्मामीटर का मुख्य उद्देश्य वायूमण्डल की हवा वी शीतलन शक्तिकी मापना है और इसके द्वारा भरीर की ऊप्मा ह्वास का पता लगाया जा सकता है। यह एक स्प्रिट थर्मामीटर (चित्र 17) है जिसमे एक बल्ब 4 से भी लम्बा व 2 से भी



कटा थर्मामीटर

है। इस नली पर एक 'एफ'' फैक्टर भी अजित रहता है जो प्रत्येक उपकरण के लिये निश्चित होता है। जब एक्कोहल 100°एफ स 95° एफ परठडा होकर लम्बी नली मनीचे उतरता है तब यह फैक्टर प्रति वग स टीमीटर पर मिलिकसोरी मे ऊप्मा के हानि का दिखाता है जो कि बल्द के कुल क्षेत्रफल से भाग देने से ज्ञात होता है। कटा थर्मामीटर को गीला करके काम म लेन के लिये जसक बल्ब पर रेशम के कपड़े की टापी चढ़ा दते हैं और इसके वाद जो रीडिंग लेत है उसे गीली कटा रीडिंग कहते है। भवन म आरामदायक वातावरण का पता लगान के लिये शब्क और गील कटा शीतलन शक्ति का साथ साथ पता लगाना जरूरी होता है।

उच्च सीमा का कटा थर्मामीटर यह कटा थर्मामीटर भी कम सीमा वाले कटा पर्मामीटर जसा ही बना हुआ होता है लेकिन इसके बल्ब में नीलें रंग का एल्नोहल भरा रहता है। इसकी नली पर 130° एक व 125° एक के दो निशान अकित होते हैं। भवन म हवा की शीतलन शक्ति का पता लगाने के लिये जब वायु मण्डल का तापक्रम 100° एफ स कम हो तो कम सीमा वाला कटा यर्मामीटर काम म लेते हैं और अगर वायुमण्डल का तापक्रम 100° एफ से ज्यादा हो तो उच्च सीमा वाला कटा धर्मामीटर काम मे लेते हैं।

विधि कटा यर्मामीटर का एक स्टण्ड से लटकाकर उसके बत्व की तव तक गुनगुने पानी के अंदर डवोबे रखते है जब तक कि एल्कोहल इसके बल्द तक न पहुच जाय । शीघ्र ही पानी को हटाकर वस्य के बाहरी भाग को एक साफ कपडे के द्वारा पाछ लेते हैं तथा विराम घडी (Stop watch) की चालू कर देते है और एल्कोहल क ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान तक जाने में लिया गया समय अकित कर लेते हैं। पहली रीडिंग को छाडकर बाकी तीन रीडिंगो का औसत (टी) लेते है। फलटर ''एफ'' को ऊपर लो गयी रीडिंग स भाग देन पर शुष्क कटा रीडिंग प्राप्त हो जाती है। इसको मिलिकलोरीज प्रति वग स भी प्रति सकड स दरसात है(1,000 मिलिकलोरी=1 ग्राम कलोरी)। गीले कटा रीडिंग लेन के लिए धर्मामीटर के बल्व पर रेशम के क्पड़े का स्रोल चढ़ा देते है और रीडिंग लेने के लिए उपर्युक्त विधि को दोहराते है। पहली रीडिंग को छोड़ देते हैं और वाकी लीगयी तीन

रीडिंगो वा औसत निकाल लेते हैं।

धीतलन चिक्तः एफ टी

जबिक F≕ कटा फक्टर

T ≕ एल्कोहल द्वारा ऊपर के निशान से नीचे के निशान तक आने मे लिया गया औसत समय।

कटा यमामीटर के न्तर के मानक आरामदायक पराध्यो म पुष्क कटाकी अनुक्रमणिका का औसत 6 होता है और इसकी सोमा 4 से 8 तक है। गोले कटा यममिटर की औनत अनुक्रमणिका 18 है तथा इसकी सोमा 16 से 20 तक होती है।

वाय वेग

बामु वेग का पता लगाने के लिये यमांगीटर से मिलान करते हुए कटा चाट का प्रयोग करते हैं। वायुमण्डलीय तापक्रम की रीडिंग भी तिल लेते हैं। वायुमण्डलीय तापक्रम तथा शुक्क कटा रीडिंग की जोडते हुए समय के लिये एक रेखा शीचते हैं और यदि समय बढा दिया जाय तो यह वायु वेग की फीट प्रति मिनट में दरसाता है।

## परिजिष्ट-1

पानी के परीक्षण के लिये काम मे आने वाले रीएजे उस (Reagents)को तयार करता —

। अमोनिया परीक्षण के लिये रीएजे ट

नेस्लरस रिएजेट

एक पलास्य म 100 ग्राम मरक्युरिक आयोडाइड व 70 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लें और 400 एम एल आसुत पानी डालकर कुछ देर तक हिलाए। अब 500 एम एल आसूत पानी मे 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्षावसाइड को घोलें और ठडा होने पर उसे ऊपर तयार विये गये घाल में मिलाएँ। इस मिश्रण म आसुत पानी मिलाकर कुल एक लीटर घोल बनाएँ। जब इसमे आया लाल अवसेप नीचे बठ जाय तो ऊपर के घोल को अलग निकाल कर प्रयोग क लिये काम

2 क्लोराइड परीक्षण के लिये रीएजेट

में लें।

सिल्बर नाइदेट का घोल इसे बनाने के लिये 396 ग्राम सिल्बर नाइटेट को एक लीटर आसूत पानी म घोलें।

<sup>3</sup> सल्फेंट परीक्षण के लिये **रीएजे** ट

वेरियम क्लोराइड का घोल

इसे बनाने के लिये 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 100 एम एल आसुत

पानी म घोलते हैं।

# 4 नाइट्राइट परीक्षण के लिये रीएजेस्ट

- (1) सल्फानेलिक अम्ल
- इसे बनाने के लिये 0 60 ग्राम सल्फानेलिक अम्ल को 70 एम एल गम आसुत पानी मे मिलावें और ठडा होने पर 20 एम एल साद्र संत्पयूरिक अम्ल
- डालें। इस घोल म आसुत पानी मिलाकर इसकी मात्रा 100 एम एल कर लें। (॥) नेप्थल्मीन हाइड्रोक्लोराइड रीएजे-ट

एक एम एल सिन्द्र सल्प्यूरिक अम्ल मिले आसुत पानी मे 0 60 ग्राम

1-नेप्यलमीन हाइड्रोबनाराइड मिलाएँ। इसम आसुत पानी मिलाकर घोल नी मात्रा 100 एम एल कर ले। वह रगहीन हा जाये तम उस एक सप्ताह तक रखें। अगर परीक्षण सही परिणाम न दे तो उस हाम म न लावें। ज्यादा समय तक बाम म लेन के लिये उस रेफी बरेटर म रखना चाहिये। बाम म लेने से पहल उसे छान लें।

#### 5 पतोरीन परीक्षण के लिये रीएजेन्ट

फेरिक बलाराइड का घाल

इस बनाने के लिये 100 ग्राम पेरिक क्लोराइड का 39 एम एल आसुत पानीम मिलाएँ।

#### 6 पानी की कठोरता के परीक्षण के लिये रीएजे ट

- (1) इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटिन अम्ल (ई डी टी ए ) का पास इस तयार करने के लिये 3 722 ग्राम ई डी टी ए का एक लीटर आसुत पानी म गोलें।
  - (11) अमानिया बफर का घोल

इस बनाने के लिये 169 ग्राम अमीनयम क्लाराउड को 143 एम एस इस अमीनिया में मिलाएँ और आसुत पानी मिलाकर घोल की मात्रा 250 एम एस करें।

(m) यूरोक्रोम ब्लकटी

0 5 ग्राम यूरोक्रोम ब्लक टीको 100 एम एल एवसोह्यूट एल्कोहल मे मिलाकर बनाए।

## 7 बलोराइड के (बवाटीटेटिव) परीक्षण के लिये रीएजेट

(1) सिल्बर नाइटेट का घोल

इसे बनाने ने लिये 4 791 ग्राम मिस्बर नाइट्रेट को एक सीटर आसुत पानी म पोल । एक एम एल घोल एक भाग क्लाराइड के बरावर होगा।

(॥) पोटेशियम क्रोमेट का घोल

इस बनान के लिये 5 0 प्राम पोटेशियम क्रोमट वो 100 एम एल आमुत पानी म उबाल कर पोछ तयार करे। जब यह ठडा हा आये तब सिल्बर नाइड्रेट का पाल, इसमें लाल रम का अवक्षेप आने तक डालते रहे। घाल को छानकर परीक्षण के काम में लें। इस काच को रगीन डक्बन वाली बोतल में ही रखें।

## 8 नाइट्राइट के क्वांटोटेटिव परीक्षण के लिये रीएजेन्ट

(1) इयाइसीन ढाइअमीन टेट्रा एसीटिक अम्स (ईंडी टी ए ) का घोल इसे तयार करने के लिये 0 5 ब्राम ईंडी टी ए को सौ एम एल आसुत पानी में घोलें 1

## (u) सल्फानिलिक अम्ल रीएजे ट

सल्फानिलिक् अम्ल की 0 60 ग्राम मात्रा को 70 एम एल गम आसुत वानी मं मिलाकर घोर्ले। जब वह ठडा हो जाये तब उसमें 20 एम एल साद्र हाइड्रो क्लोरिक अम्ल मिलाए और उसमें कुछ आसुत जल मिलाकर घोल की मात्रा सौ एम एल कर लें।

#### (m) नेप्यलमीन हाइडाक्लोराइड का घोल

आसुत जल की 99 एम एल मात्रा में 0 60 ग्राम 1-नेप्यलमीन हाइड्रो बत्तोराईड पालें और उसम एक एम एल सान्द्र हाइड्रावलीरिक अम्ल मिलाए। उस प्रोल को छान कर काम में साएँ और हमेशा रेफिजरटर मही रखें।

## (10) साडियम एसिटेट वकर का घोल, 2 एम

इस बनाने के लिये 16.4 प्राम  $NaC_2H_3O_3$  ले तथा उस आसुत पानी में घोले और उसकी मात्रा सी एम एल कर लें। इसे उपयोग में लाने से पूज छानना चाहिये।

#### (v) सोडियम नाइट्राइट का घोल

इस बनाने के लिये सोडियम नाइट्राइट की 1 322 ग्राम मात्रा छैनर उस कुछ भाग आसुत पानी मे घोत छ और उसम आसुत पानी और मिलाते हुए घोल की मात्रा 1,000 एम एल कर छ । इसमें एक एम एल क्लोराफाम मिलानर रसन से यह मुरक्षित रहता है, 100 एम एल =0 25 मि ग्राम एन । जब घोल नो काम मे छेना हो तो, 10 एम एन नाइट्राइट का घोल छ और जममें आसुत पानी निवाते हुए कुल मात्रा 1000 एग एस कर छ । एक एम एन घोल =0 500 मुद्दी अरित परीक्षण करने के समय घोल का उसी समय बनाकर दसार करें।

### 9 नाइट्रेट के बवाटीटेटिव परीक्षण के लिये रीएजेट

#### (1) सिल्बर सल्फेट का घोल

इस घोल को तयार करने के लिय 4 40 ग्राम सिल्वर सल्फेटको 1,000 एम एल आसुत पानीम मिलावे। एक एम एल == एक मि ग्राम क्लोराइड।

(u) फिनोल डाइसल्फोनिक अन्ल का रीएजेट

् इसे बनाने के लिये 25 ग्राम सफेद फीनोस  $(C_0H_0OH)$  लें और उसम 150 एम एल साद्र सल्प्यूरिक अम्ल मिलाएँ, 75 एम एल सल्प्यूरिक अम्ल गम करें और उसमे अब सूआ उठने लगे  $(15 \text{ प्रतिस्नत मुक्त SO}_3)$  तब उसे घोल में डाल कर मिलाएँ। इस घोल को दो घटे तक गम पानी के टब में रस कर गम होने दें।

(iii) 12 एन पोटेशियम हाइड्रोआक्साइड का घोल इस घोल को तयार करने के लिये 673 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोआक्साइड का कुछ भाग आसुत पानी मे मिलाए। यह जब घुल जाय तब इसम आसुत पानी मिलाते हुए घोल की माश्रा एक लीटर कर लें।

## (1V) नाइट्रेंट का मुख्य घोल

0 7218 ग्राम एनहाइड्स पोटेशियम नाइट्रेट लें और इसमे आसुत पानी मिलाते हुए पोल की कुल मात्रा 1,000 एम एस कर लें, इसम 100 मि ग्राम प्रति एक एन होती हैं!

## (v) स्टेण्डड नाइट्रेट का घोल

50 एम एल मुख्य नाइट्रेट घोल लें और उसका सारा पानी वाष्प के द्वारा उडा दें। पैदे मे बचे रसायन को 2 एम एल फिनोल डाइसक्कोनिक श्रम्य री-एजेट मिलाक्र घोलें और उसमें आसुत पानी मिलाक्रर घोल की मात्रा 500 एम एल कर लें। एक एम एल ==10 00 मि ग्राम एन==44 3 PgNO<sub>3</sub>

#### 10 पलोराइड के बवाटीटेटिव परीक्षण के लिये रीएजे ट

### (1) एलिंग् रीन लाल रीएजे ट

इसे तयार करन के लिये 075 ग्राम 3-एलिजरीन सल्प्यूरिक अम्ल सोडियम साल्ट (Alizarin red S)को 1,000 एम एल आसुत मधोलें।

## (n) जरकोनिल अम्ल रीएजेट

0 354 म्राम जरकोनिल क्लोराइड ओक्टाहाइड्डेट (ZrOCl<sub>2</sub> 8H<sub>2</sub>O) को 600 एम एल आसुत पानी म मिलाए। उसम 33 3 एम एल साइ सल्फ्यूरिक अम्त और 101 एम एल साइ हाइड्डोक्जोरिक अम्ल मिलाएँ। इन दोनो अम्ल को पोल में पोडा पोडा डालें और घीरे धीरे हिलाते रहें। इसमें आसुत पानी मिलाकर पोल की मात्रा एक लीटर कर लें तथा इसे एक घटे बाद काम में लें।

#### (m) सोडियम प्लोराइड का घोल

0 221 प्राप्त सोडियम पलोराइड को एक लाटर आसुत पानी में मिलाकर पोल तथार करें। परीक्षण करने के वस्त बनाथे गये घोल की 100 एम एल साजा लेकर उसमे 900 एम एल आसुत पानी मिलाकर काम म लाए। एक एम एल पोल 10 0 meF के बराबर होता है।

#### ।। बी ओ दी के परीक्षण के लिये रीएजेट

### (1) तनु करन के लिये पानी

इस परोक्षण के खिये नराम म लिए जाने वाले वानी मे क्लोरीन, क्लोरामीन, क्षार और अम्छ की मात्रा विल्हुल हो नही होनी चाहिये तथा इसमें ताबे की मात्रा 001 मि ग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिये। (ए) फॉसफेट बकर

पोटेशियम ढाइहाइड्रोजन आरयोफासफेट (KH2PO4) 8 5 ग्राम

पोटेशियम फॉसफेट डाइबेसिक (K2HPO4) 21 75 ग्राम सोडियम फॉसफेट डाइबेसिक (Na2HPO4) 33 4 ग्राम

अमोनियम कलाराइड (NH<sub>a</sub>CI) 1 7 ग्राम

इन सभी रसायनो को एक लीटर आसुत पानी में पोलें और उसका पी एव 7.2 स्थापित करें।

(बी) मैगनीसीयम सल्फट का घोल

22 5 ग्राम मैगनीसीयम सल्फेट को एक लीटर आसुत पानी म घोलें।

(सी) कत्शियम बलोराइड का घोल

27 5 ग्राम एनहाइदूस कव्शियम बळोराइड को एक लीटर आसुत पानी में पोर्जे ।

(डी) फेरिक क्लोराइड का घोल

इसे बनाने के लिये 0 25 ग्राम फीरक क्लोराइड को एक लीटर आसुत पानी म पोलें।

तनुकरण के लिये वो पानी बनाया जाता है उसके लिये उपरोक्त ए बी, सी और डी तयार किये पाल की एक एक एम एल मात्रा में और उसम आसुत पानी मिलाकर एक छीटर घोल तयार करें। मसीन द्वारा उसम हवा प्रवाहित करके काम म सें।

(u) साद्र सल्प्यरिक अम्ल

इस अम्ल की रावित 36 एन होती है इसलिये इतका एक एम एल एलकली आयोडीन पोल की 3 एस एल मात्रा के बरावर होता है।

(m) सोडियम धायोसल्फेट का घोल ( 👸 )

24.82 ग्राम सोडियम पायासत्कुट को एक लीटर आसुत पानी मे पोले $\{f_b^A\}$  परीक्षण नरने के समय ( $g_b^A$ ) 125 एम एल घोल लें और उसमे आसुत पानी मिलाकर उसकी मात्रा 1,000 एम एल कर लें। इसमे पोटेशियम क्रोमेट की मात्रा मिलाकर स्टेडराइव वर तथा इसके लिये स्टाच घोल को इंडीकेटर के रूप मे काम मे लाएँ।

(iv) पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल (0 025 एन)

पोटेशियम डाइक्रोमेट को 103° सी उर दो घटे तक रख कर सुखाए और इसके 1 226 ग्राम को एक छीटर आसुत पानी म पोलें।

(v) स्टाच का घोल

इसे बनाने के लिये 6 ग्राम स्टाच को 20 एम एल पानी मंडालें और

हिलाकर पोलें। इस 980 एम एल उबकते हुए आसुत पानी में डालें और कुछ समय तक उबकता रहने दें। उसे ठडा करके रात भर के लिये रेफिनरेटर म रखें। इसके ऊपर के पानी को धीरे धोरे निकाल कर अलग करें और उसमें 125 ग्राम क्षेत्रिसित्तिक अम्ल या कुछ बूदें टोलउईन की मिसाकर उसे सुरक्षित स्पान पर रखें।

(४१) एलकली आयोडीन का घोल

सोडियम हाइड्रोआवसाइड 500 ग्राम पोटेशियम आयोडीन 150 ग्राम

सोडियम एजाइड 10 ग्राम इन सभी को आसुत पानी मे घोलें और इसकी मात्रा 1,000 एम एल करें। इस रीएकेंट को जब स्टाच के घोल के साथ तनु विया आय या अम्लीय किया जाय तब किसी भी तरह का रगपदा नहीं होना चाहिय।

(vii) मैंगनस सल्फेट का घोल

480 ग्राम  $MoSO_4$ ,  $4H_2O$  वा 354 ग्राम  $MoSO_4$   $H_2O$  को आसुत पानी मे पोर्ले और इसकी मात्रा एक लीटर करें ।

## 12 केमीकल आक्सीजन डिमाण्ड के लिये रीएजे र

(।) पोटेशियम ढाइक्रोमेट का घोल (0 25 एन)

12 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक लीटर आसुत पानी मे घोल।

(॥) फेरोइन इ<sup>-</sup>डीकेटर का घोल

1 485 ग्राम 1,10- फीनेनग्रोछीन (मोनोहाइड्रेट) और 0 695 ग्राम फेरस सल्फेट(FeSO₄ 7H₂O) को 100 एम एळ आसुत पानी म घोलें।

(m) फेरस अमोनियम सल्फेट का घोल (0 25 एन)

जितना एम एल पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल लिया × 025

फ्रेस अमोनियम सल्फेट की नारमलेटी -

जितना एम एल फेरर्स अमोनियम सत्केट टाइट्रेसन के दौरान काम मे आया

- (ıv) साद्र सल्पयूरिक अम्ल 98 प्रतिशत
- (v) सिल्वर सल्फेट के कण
- 13 लोहे व तांबे के परीक्षण के लिये रीएजे ट पोटींशमम फैरो सायनाइड का पोल इस बनान के लिये 8 प्राम पोटींशयम फैरो सायनाइड को 100 एम एल आगुत पानी में घोलकर उसे छान लें।
- 14 सीते के परीक्षण के लिये रीएने ट पोटेशियम आयोडाइड का पोल इस 25 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड पाउडर को 50 एम एल आमुत पानी मे पोल पर बनाया जाता है।

## परिशिष्ट-]]

सभावित सारणी (मेनकारडी)

_	पानीकी 10 मात्रा एमएल		ı	01	पानी की	10	1		0 1		
			एम एल	एम एल •	मात्रा	एम एल	एम ए	ल	एम एल *		
पानीकी 5			5	5	पानी की	5	5		5		
हर एक मात्रा के					हर एक						
					मात्रा के						
नमूनो का परीक्षण 1 2				नमूनो का							
				परीक्षण							
		3	4 *	5	6	7	8				
_				4		•		_			
		0	0	0 0		4	0	0	13		
		0	0	12		4	0	1	17		
	Œ	0	0	2 4	Ē	4	0	2	20		
	न च	0	1	0 2	<b>.</b>	4	0	3	25		
	Ę	0	1	1 4	Ē.	4	1	0	17		
	Ĕ	0	1	26	臣	4	1	ı	20		
	ت	0	2	0 4	<u>®</u>	4	1	2	25		
	4	0	2	16	Ħ	4	2	0	20		
	₩.	0	3	0 6	#	4	2	1	25 30		
	Æ	I	0	0 2	#	4	2	2	25		
	Œ.	1	0	1 4	Ē	4	3	1	35		
	į÷	!	0	2 6	ir	4 4	3	2	40		
	44	ı	0	3 8	Œ	4	4	õ	35		
	乍	1 1	1	0 4 1 6	Æ	4	4	i	40		
	ध्य	i	ì	2 8		4	4	2	45		
	14	i	2	0 6	¥	4	5	ō	41		
	<u>₹</u>	i		18	de de	á	5	1	50		
	Ŧ.	i	2 2	2 10	) <del>E</del>	4	5	2	55		
	स्पट्ट प्रतिक्रिया थताने वाले नभूनो की सक्ष्या (अप्त एव गर्स)	i	3	0 8	्र स्पट्ट प्रतिक्रिया बताने वाले नमूनो को सक्ष्या (अम्स एव	5	0	0	25		
	w	i	3 3 4	1 10	) *	4 4 5 5	0	1	130		
		i	4	0 11		5	0	2	45		
									_		

1	2	3	4 •	5	6	7	8	•
	2	0	0 5		5	0	3	60
		o o	17		5	0	4	70
	2	0	2 9		5	0	0	35
	2	0	3 12		5	1	1	45
		1	0 7		5	1	2	65
	2 2	i	19		5	1	3	85
	2	i	2 12		5	1	4	115
		2	0 9		5	2	0	50
	2 2	2	1 12		5	2	1	70
	2	2	2 14		5	2	2	95
	2	3	0 12		5	2	3	120
	2	3	1 14		5	2	4	150
	2	4	0 15		5	2	5	175
	3	0	0 8		5	3	0	80
	3	0	1 11		5	3	r	110
	3	o	2 13		5	3	2	140
	3	1	0 11		5	3	3	175
	3	i	l 14		5	3	4	200
	3	i	2 17		5	3	5	250
	3	i	3 20		5	4	0	130
	3	2	0 14		5	4	1	170
	3	2	1 17		5	4	2	225
	3	2	3 20		5	4	3	275
	3	3	0 17		5	4	4	350
	3	3	1 20		5	4	5	425
	3	4	0 20		5	5	0	250
	3	4	1 25		Ş	5	1	353
	3	5	0 25		5	5	2	550
					5	5	3	900
					5	5	4	1600
					5	5	5	1800+

कोलीफाम जीवाणुओ की 100 एम एल पानी मं सम्भावित सख्या ।

	सुरक बल्ब	का तापक्रम	°C #			1	),,	3	3	7	1										
				-	(	Ī			ζ,	12	)		-								
	5				94		8	,					7.3	1 4	3 5	7 2	3 5	7 0	9		
24)	39			12	94	6	00	2 00	2	2 2	1,2	2 5	; ;	, ,	3 5	2 4	2 5	4 5		2 2	ŝ
म	36				93								1 5								- 1
और शुष्क बत्य हाईप्रामाटर को सारणा (व टालटड विस्म का हाईप्रामाटर) सूचीके रूप म दी गयी आपेक्षिक आदता की दर*	30 33 35 36 39				93		87	:					70	4	29	24	20	4	:		1
# K	33			96	6	06	98	83	8	77	47	-	8	63	57	52	47	42	37	33	1
निस्म ब नीदर				96	93	90	86	82	79	26	73	2	67	9	55	20	44	39	35	30	١
टालटड आद्रता	27			96	93	90	86	82	79	16	72	89	65	59	53	47	4	36	3	56	l
भ स	25				92		85						63	57	20	4	38	33			l
बन्ब हाईप्रामोडर को सारणी (व सूची के रूप म दी गयी आपेक्षिक	9 10 12 15 18 20 21 24 25			98	92	88	85	8	77	74	20	99	63	26	4	43	37	33	56	7	l
न से अ	7				6	87	83	79	75	7	67	64	9	53	46	39	32	56	6	13	l
स्म	2			96	8		82						59	52	45	38	30	24			l
1412	2				90	86	82	78	73	69	65	9	57	52	42	35	27	20	3	٥	l
লুহু কিন	2			95	90	85	80	16	7	99	62	58	53	44	36	28	20	13	4		
बत्ब सूची	12			94				73	89	63	58	53	8					4			ı
बुद्ध	윽					83								34	25		9				
¥)						82								33	.,	12	m				4
म	5			94		80		99	9	54	47	4	35								Color of the second
	ď				87		72							7	0.						1
	6												25	12							
	٩			90	8	71	6	55	46	38	53	7	2							-	
	गाल बरुन	ਸ ਤਿਸੇਜ਼ਜ	°C#	0 5°C	-	1.5	7	2.5	3	3.5	4	4 5	5	9	7	œ	6	01	11	12	•

5







#### लेखक परिचय

उन्नर पार्चय

डाँ एस के पुराहित पश्चित्तिस्सा एव पश्चित्तान
महाविद्यासय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, श्रीकानेर
के औपध एव जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य वित्तान वित्तान
स सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) हैं।
आप पशुचिकित्सा और जनस्वास्थ्य वित्तान के क्षेत्र म
एक जानमाने सेसक हैं। श्रनकी तीन पुस्तके और 44
शोध-पत्र राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं मे
प्रकाशित हो चुके है।